# 第三讲(Part3)

# 数据处理基础:编码与运算 data processing







## 前情回顾

- 简单输入、输出、基本运算(算术运算、关系运算、逻辑运算)
- 对什么进行输入、输出、运算?

## 数据

• 数据在计算机里存储、计算的本质是什么?

## 前情回顾

常 量

整数 (integer) 实数 (real)

数字常量

整数常量

字符 (character)

字符串 (string): 本质是字符数组

非数字常量

数据类型

字符串(string) char型的数组或指针 这些数在计算机中 如何编码和存储?

关键字 整型(integer) int, short, long, unsigned... 实型(real) float, double 字符(character) char





## 第三讲 数据处理基础



### 学习要点

- 1. 数据(整数、浮点数)在计算机中的表示
- 2. 二进制、位、字节
- 3. 二进制的原码、反码和补码
- 4. 二进制与位运算
- 5. 十进制、二进制、八进制、十六进制之间的转换
- 6. 变量与内存的关系
- 7. 各种数据类型的数据范围
- 8. 数据的范围与精度的相对关系
- 9. 数组简介
- 10. 输入输出IO、freopen()、IO重定向

# 3.1 数值在计算机中的表示

## 两段有点"奇怪"的代码

```
// c3-0-1.c
#include <stdio.h>
int main()
    int a, b;
    signed char sum = 0; // 有符号字符
    scanf("%d%d", &a, &b);
    sum = a + b;
    printf("%d + %d = %d\n", a, b, sum
);
    return 0;
```

```
100 100
100 + 100 = -56
```

怪象1: 100+100 不等于 200?

```
// c3-0-2.c
#include <stdio.h>
int main()
{
    long long a = 625, b = 3;
    printf("%d, %d\n", (a == 625), (b == 3));

    float x = 0.625, y = 0.3;
    printf("%d, %d", (x == 0.625), (y == 0.3));

    return 0;
}
```

1, 1 1, 0

说明:这是笔者在codeblocks下编译运行的结果。读者可以亲自测试一下。

怪象2: 0.3 等于 0.3 不成立?

## 两段有点"奇怪"的代码

```
// c3-0-1.c
#include <stdio.h>
int main()
    int a, b;
    signed char sum = 0; // 有符号字符
    scanf("%d%d", &a, &b);
    sum = a + b;
    printf("%d + %d = %d\n", a, b, sum
    return 0;
```

 $100\ 100$  100 + 100 = -56

怪象1: 100+100 不等于 200?



整数200的二进制编码:

00...00 1100 1000

3个字节 1个字节

变量 sum 是 signed char 类型,占1个字节,取值 11001000(整数的前3个 字节被截取掉了),有符 号数的最高位为符号位(1 表示负数),11001000是 -56的补码表示(计算机中的整数表示方式)。

何为补码表示? 请认真听讲!

## 两段有点"奇怪"的代码

```
// c3-0-2.c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a = 625, b = 3;
    printf("%d, %d\n", (a == 625), (b == 3));

    float x = 0.625, y = 0.3;
    printf("%d, %d", (x == 0.625), (y == 0.3));

    return 0;
}
```


1, 1 1, 0


怪象2: 0.3 等于 0.3 不成立?

## 3.1 数值在计算机中的表示:二进制

0, 1, 10, 11, 100, 101...

二进制:满2进1






7, 8, 9, 10, 11, 12, 13...


十进制:满10进1



### 二进制

- 二进制:数据都是通过"0"和"1"来表示,逢二进一
- 位(bit): 是指二进制中的位, 它是计算机能处理的 最小单位。





- 字节(byte): 计算机处理的基本单位。计算机的内存是按字节进行分配的。一个字节由八位二进制数组成。C/C++语言中数据类型都是以字节为基本单元。
- 几种数据类型及其通常所占的字节:
   char, 1个字节; int, 4个字节; float, 4个字节; double, 8个字节

## 二进制



#### 内存地址

内存里存放的数

..1000

..1001

..1002


..1003

地址增加

| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

✓□ 1个字节

<□ 4个字节



• 字符: 1个字节

• 整数: 4个字节

## 十进制与二进制

- 人类习惯用十进制表示数值
- 计算机只能对位进行操作和理解,即二进制
- 因此需要建立用二进制表达十进制的方法

【例3-1】如果已知十进制数  $(19)_{10}$  ,如何用二进制表示?已知二进制数  $(00010011)_2$  ,如何用十进制表示?

## 十进制转二进制 (10 to 2)

| 进制 | 十进制 | 二进制      |
|----|-----|----------|
| 实例 | 19  | 00010011 |


"十进制"整数转"二进制"数 (19)10=(10011)2



记不住顺序

除以2取余, 逆序排列

"十进制"整数转"十进制"数




低位

高位


除以10取余, 逆序排列

## 二进制转十进制 (2 to 10)

| 进制 | 二进制      | 十进制 |
|----|----------|-----|
| 实例 | 00010011 | 19  |



十进制:  $1*10^2+2*10^1+3*10^0 = 123$ 



只解决了非负整数的二进制表示? 负数怎么办? 小数怎么办?

复数怎么办?

以一个字节,也就是8位二进制表示整数为例:

7(10) 转换成8位二进制数是 (00000111)2 , -7 呢?

#### 原码

- 最高位作为符号位(以0代表正,1代表负)
- 其余各位代表数值本身的绝对值
- 表示范围:

$$-127 \sim 127 \iff (-2^{8-1} + 1 \sim 2^{8-1} - 1)$$

### 原码的不足:

在原码中0有两种表示方式 +0 和-0 ,第一位是符号位,在计算的时候根据符号位,选择对值区域加减,对于计算机很难,需要设计包含了计算数值和识别符号位两种电路,但是这样的硬件设计成本太高。

(1) 0的表示不唯一

(2) 加减运算需要识别符号位,不适 合计算机的运算

若以**两个**字节,也就是16位二进制表示整数为例: 7 与 -7 的二进制表示

### 原码

- 最高位作为符号位(以0代表正,1代表负)
- 其余各位代表数值本身的绝对值
- 表示范围:



$$-32767 \sim 32767 \qquad (-2^{16-1} + 1 \sim 2^{16-1} - 1)$$

### 反码

• 正数的反码与原码相同;若为负数,则对其绝对值的原码取反。

+7原码与反码相同

0 0 0 0 0 1 1 1

**原码: +0** 0 0 0 0 0 0 0 0

**反码: +0** 0 0 0 0 0 0 0

**原码: -0** 1 0 0 0 0 0 0 0

反码: -0 1 1 1 1 1 1 1 1

-7 反码: 对7的原码取反

1 1 1 1 1 0 0

### 反码的不足:

- 同样, 0 的表示不唯一, 不适合计算机的运算
- 表示范围: -127~127 (+0, -0占用两种表示)

同样浪费一个!



从"补数"说起

为了表示负数,在有限的计数系统中引入一个概念"补数"(即补码), 先看时钟:

顺时针转9格和逆时针转3格是等价的。所以-3和9是关于12的补数。

**2 Y** 

 $X-3 \longleftrightarrow X+9$ 



以4位二进制数为例,共可以表示16个状态,范围从0000~1111

### 正数补数即为本身,


负数A的补数 = 模 - A的绝对值,


如: -7的补数 = 16 - 7 = 9

-x是一个负数,其补数是

### 16-x=15-x+1

15-x则相当于在4位二进制下对x各位取反,再加一,即"取反加一"。






### 负数 A 的补数 = |模 - A|

-x 是一个负数, 其补数是

$$16-x=15-x+1$$

15-x 则相当于在4位二进制下对 x 各位取反,再加一,即"取反加一"。



15-1, 或者说, 对 x 的各位取反

15是-1的补数,在计算机里用这个数的二进制来编码-1,这就是补码

◆ 正数:原码、反码、补码相同

◆ 负数:模减去负数的绝对值,也就是对该负数的绝对值的原码取反,然后对结果加1(若有进位,则进位被丢弃)(反码+1)

+7原码(反码、补码都一样)

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |   |   |   |   |   |   |

-7 补码: 7的原码 → 取反 → +1



◆ 正数:原码、反码、补码相同

◆ 负数:模减去负数的绝对值,也就是对该负数的绝对值的原码取反,然后对结果加1(若有进位,则进位被丢弃)(反码+1)

+7原码(反码、补码都一样)

| 0 0 0 0 1 1 |
|-------------|
|-------------|

-7 补码: 7的原码 → 取反 → +1



| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|---|---|---|---|---|---|---|---|

◆ 正数:原码、反码、补码相同

◆ 负数:模减去负数的绝对值,也就是对该负数的绝对值的原码取反,然后对结果加1(若有进位,则进位被丢弃)(反码+1)

+7原码(反码、补码都一样)

| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |

-7 补码: 7的原码 → 取反 → +1









若用一个字节表示一个整数时,其模为256(一个圆周的表盘有256个刻度),-56的补数为200,即,逆时针旋转56与顺时针旋转200指向同一个位置(是同一个数)。

signed char (带符号的字符) 表示的数的例子,如 -56

56的原码: 0 0 1 1 1 0 0 0

取反: 1 1 0 0 0 1 1 1

加1: 100

这是-56的补码(定义)

### 想输出200,却显示-56的原因:


若用两个字节表示数,则200的补码为 00000000 11001000 (计算器上显示没错)

- ,当用8位表示数时 (signed char的位宽)
- ,截取200的低8位,为11001000,就是-56



若用一个字节表示一个整数时,其模为256(一个圆周的表盘有256个刻度),-56的补数为200,即,逆时针旋转56与顺时针旋转200指向同一个位置(是同一个数)。

+1



#### 还可看出:

✓ 有符号数(补码)表示的正数和负数 的范围是不对称的

4位有符号数:

-8 ~ 7 
$$(-2^3 \sim 2^3 - 1)$$

8位有符号数:

$$-128 \sim 127 \quad (-2^7 \sim 2^7 - 1)$$

### • 无符号数和有符号数的转换

1. w位有符号数转换成无符号数 (int → unsigned int)

有符号数 
$$a$$
 
$$\begin{cases} \geq 0 & a \\ < 0 & a + 2^w \end{cases}$$

2. w位无符号数转换成有符号数 (unsigned int → int)

无符号数 
$$a$$
  $\begin{cases} < 2^{w-1} & a \\ \ge 2^{w-1} & a - 2^w \end{cases}$ 

## 两个比较特殊的例子

## 0的表示方式唯一

### 以一个字节大小的整数补码表示为例

反码: 1 1 1 1 1 1 1 1

+1

补码: 1 0 0 0 0 0 0 0 0

## 两个比较特殊的例子

## -128能有效表达

以一个字节大小的整数补码表示为例

-127~127: 正数就是原码,负数就是绝对值的原码取反再加1

1 0 0 0 0 0 0 0

0 也不行! 128 也不行!

表示 128? 符号位和其他正数不一致

表示-128? 补数: 256-128=128

表示128不妥,但-128的补数是 128,就用它来表示-128吧!

### 以一个字节大小的整数补码表示为例

表示范围: -128~127

| <br>数值  | 补码       |  |  |
|---------|----------|--|--|
| -128    | 10000000 |  |  |
| -127    | 1000001  |  |  |
| •••     | (往上不断减1) |  |  |
| -2      | 11111110 |  |  |
| -1      | 11111111 |  |  |
| 0       | 00000000 |  |  |
| 1       | 0000001  |  |  |
| 2       | 0000010  |  |  |
| •••     | (往下不断加1) |  |  |
| 126     | 01111110 |  |  |
| <br>127 | 01111111 |  |  |

以四个字节大小 (32位) 的整数补码表示为例

表示范围: -231~231-1

| 数值          | 补码       |
|-------------|----------|
| $-2^{31}$   | 10000000 |
| $-2^{31}+1$ | 10000001 |
|             | (往上不断减1) |
| -2          | 11111110 |
| -1          | 11111111 |
| 0           | 00000000 |
| 1           | 00000001 |
| 2           | 00000010 |
| •••         | (往下不断加1) |
| $2^{31}$ -2 | 01111110 |
| $2^{31}$ -1 | 01111111 |

## 用补码进行运算,减法可以用加法来实现,如 7-6=1





人们想出一种方法使得符号位也参与运算。我们知道, 根据运算法则减去一个正数等于加上一个负数, 即:

1-1 = 1 + (-1) = 0, 所以机器可以只有加法而没有减法, **这样计 算机运算的设计就更简单了**。

对于CPU来说,这是补码最重要的贡献:只要做加法就可以了!

以一个字节大小的整数补码表示为例,

-128表示的另一种理解




| 数值   | 补码       |
|------|----------|
| -128 | 10000000 |
| -127 | 10000001 |
|      | (往上不断减1) |
| -2   | 11111110 |
| -1   | 11111111 |
| 0    | 00000000 |
| 1    | 0000001  |
| 2    | 0000010  |
|      | (往下不断加1) |
| 126  | 01111110 |
| 127  | 01111111 |

## 二进制编码小结

- 位是计算机处理信息的最小单元
- 位有两种状态0(低电平)和1(高电平)
- 8位构成一个字节,能表达28种信息(状态)
- 若32位 (4个字节) 表示一个整数,能表达2<sup>32</sup>种信息 (状态)
- 字节是计算机寻址的最小单元
- 二进制是计算机表示数值的方式
- 对于有符号整数,计算机采用补码的形式表示
- 同一个数的补码形式和它占用的字节数有关

# 3.2 进制转换

### 采用八进制(基数8)和十六进制(基数为16)来表示二进制较为方便



例3-2: 十进制与八进制和十六进制,如(15)10

二进制 
$$000011111$$
  $1*2^3+1*2^2+1*2^1+1*2^0=8+4+2+1=15$ 

| $+7*8^0 = 15$ |
|---------------|
|               |
|               |
|               |
|               |


| 进制   | 十进制Dec | 二进制Bin   | 八进制Oct | 十六进制Hex            |
|------|--------|----------|--------|--------------------|
| 基本数字 | 0 ~ 9  | 0, 1     | 0 ~ 7  | 0 ~9, A~F (or a~f) |
| 基数   | 10     | 2        | 8      | 16                 |
| 规则   | 逢10进1  | 逢2进1     | 逢8进1   | 逢16进1              |
| 实例   | 19     | 00010011 | 023    | 0x13               |

### 采用八进制(基数8)和十六进制(基数为16)来表示二进制较为方便

八进制

二进制

十六进制



每个八进制数字的一位对应3位 二进制位 (2<sup>3</sup> = 8)

每个十六进制数字的一位对应4位二 进制位 (2<sup>4</sup> = 16)

"二进制"转"八进制"  $(1\ 0\ 0\ 1\ 1)_{2} = (\ 0\ 1\ 0\ 0\ 1\ 1)_{2} = (1 * 2^{1}\ 1 * 2^{1} + 1 * 2^{0})_{8}$   $= (2\ 3)_{8}$ 

023

"二进制"转"十六进制"

4位构成一组,高 位不够补0


0x2F

## 十进制 → 八进制

A. "十进制" 转 " 八进制"

B. "八进制" 转 " 十进制"

$$(023)_8$$
= 2 \*8<sup>1</sup>+3\*8<sup>0</sup>
= 19



### 其他进制

- 十进制与二进制、八进制、十六进制
- 七进制
- 十二进制
- 二十四进制
- 四进制
- 三进制
- ...

# 3.3 二进制与位运算

| 运算符 | 含义   |
|-----|------|
| &   | 按位与  |
|     | 按位或  |
| ^   | 按位异或 |
| ~   | 取反   |
| <<  | 左移   |
| >>  | 右移   |

### 3.3 二进制与位运算

# 位运算非常重要,是高手的秘密武器!

比如,在加密中应用广泛;很多黑客其实就是在经常玩位运算。

## 位运算

## 位运算是直接对数据以二进制位为单位进行的运算

| 运算符 | 含义   |
|-----|------|
| &   | 按位与  |
|     | 按位或  |
| ^   | 按位异或 |
| ~   | 取反   |
| <<  | 左移   |
| >>  | 右移   |

- 运算对象只能是 整型 或 字符型 的数据, 不能为实型数据
- 位运算符除~(取反)以外均为二元运 算符,~(取反)是一元运算符

# & 接位与

### 运算规则

按二进制位进行运算,遵守如下规则

| Α | В | A&B |
|---|---|-----|
| 1 | 1 | 1   |
| 0 | 1 | 0   |
| 1 | 0 | 0   |
| 0 | 0 | 0   |

- 1保留原来的数值
- 0 不管原来数值是多少,都置0

运算规则可类比串联电路

例3-3: 3&5= 1

应用: 可用于实现"清零"操作

# & 按位与

把数 x 的特定位置为0, 其他位保持不变: x = x & ?



# 1不变 0清零

上例中保留x的第0,1,3,5位,其他位置为零。更通用的实现方式:x&(1|1<<1|1<<3|1<<5) 【稍后学习左移<<】

## 【例】判断奇偶性的一种方法

```
if((a \& 1) == 1) // if(a\&1)
 printf("%d为奇数.\n",a);
else
 printf("%d为偶数.\n",a);
```

# | 按位或

### 运算规则

| Α | В | A B |
|---|---|-----|
| 1 | 1 | 1   |
| 0 | 1 | 1   |
| 1 | 0 | 1   |
| 0 | 0 | 0   |

- 0 保留原来的数值
- 1不管原来数值是多少,都置1


运算规则可类比并联电路

例3-4: 3 | 5=?

应用:可用于实现"置一"操作



把 x 的特定位置为1:  $x = x \mid ?$ 




0不变 1置一



### 按位或和按位与的综合范例

例3-5: 把 X 的2至5位设置为特定数, 其他位保持不变(以一个字节表示数为例)




移花接木



2. 
$$Y = (1 << 5) | (1 << 3) | (1 << 2);$$

3. 
$$X = X | Y$$
;

0



移花

 $X = X \mid Y$ 

接木

### 按位异或

### 运算规则

| Α | В | A^B |
|---|---|-----|
| 1 | 1 | 0   |
| 0 | 1 | 1   |
| 1 | 0 | 1   |
| 0 | 0 | 0   |

- 0 保留原来的数值
- 1不管原来数值是多少,都翻转

运算规则:同相斥,异相吸

例3-6: 3^5=?

应用:可用于实现"翻转"操作

# ^ 接位异或

例:把x的特定位翻转:x^\*



0不变 1翻转

# 利用异或交换两个变量的值

### 中间变量 temp

$$temp = a;$$

$$a = b$$
;

$$b = temp;$$

$$a = a^b;$$

$$b = b^a;$$

$$a = a^b;$$



### 运算规则


一元运算符,对二进制按位取反,即将0变为1,1变为0

例: ~3=?

3 0 0 0 0 0 1 1

~3 1 1 1 1 1 0 0

例3-7:将一个数 a 的最低位置为 0,其他位不变



例: 对 n 取相反数 ~n+1 前两周, 会这样写 n\*(-1)

例: while(scanf(...)!=EOF){...}
while(~scanf(...)){...} // 题解里会有这种写法

### 将一个数的二进制编码位全部 左移若干位, 左边溢出的位舍弃, 右边空位补 0

例: 若 a = 15, 将 a 的二进制数左移 2 位, a = a << 2

$$a = 15$$

| 0 0 0 0 1 1 1 1 |
|-----------------|
|-----------------|

$$a = a << 2$$
?



### 将一个数的二进制编码位全部 左移若干位, 左边溢出的位舍弃, 右边空位补 0



- 高位左移后溢出,舍弃,右边空位补0
- 左移一位相当于该数乘以2 (超出数据类型表示范围后将造成错误结果)
- 左移比乘法运算快得多

将一个数的各二进位整体右移若干位,右边移出的低位被舍弃,左边空出的高位,可补0(逻辑位移),可补1(算术位移)。无符号数,采用逻辑位移。有符号数,根据编译器的具体实现采用逻辑位移或算术位移。

例: 若 a = 15,将 a 的二进制数右移 2 位,a = a >> 2

a = 15

0 0 0 0 1 1 1 1

a = a >> 2?

# >> 右移

将一个数的各二进位整体右移若干位,右边移出的低位被舍弃,左边空出的高位,可补0(逻辑位移),可补1(算术位移)。无符号数,采用逻辑位移。有符号数,根据编译器的具体实现采用逻辑位移或算术位移。



• 右移一位相当于除以2

## 位运算符与赋值运算符的结合使用

## 位运算符与赋值运算符的结合使用

例3-8: 给一个无符号整数 a 的 bit7~bit17位赋值 937, bit21~bit25 位赋值17, 其他位不变

```
scanf("%u", &a);

a &= ~( ((1<<11) - 1) << 7 );

a |= 937<<7;

a &= ~( _____);

a |= _____;

printf("a = 0x%x\n", a);
```

- 1. 初始化低11 (十一) 位为1, ((1<<11) -1)</p>
- ◆ 2. ( (1 < < 11) -1 ) < < 7, 得到 0..011 1111 1111 1000 0000, 即,把第1步的十一个1左移7位(这十一个1变成bit7~bit17)
- ◆ 3. ~(( (1<<11) -1 ) << 7) bit7 ~ bit17的十一个1变成0,其他位的0变成1 ,即变为 1..100 0000 0000 0111 1111
- ◆ 4. a &= x, 把a的bit7~bit17都置为0,保留a的 其他位, (x为 ~(((1<<11) -1) << 7))</li>
- ◆ 5. a |= (937 << 7), 把a的bit7~bit17置为937
- ♦ 6. bit21~bit25赋值为17,原理同上

## 位运算符与赋值运算符的结合使用

例3-8: 给一个无符号整数 a 的 bit7~bit17位赋值 937, bit21~bit25 位赋值17, 其他位不变

```
scanf("%u", &a);

a &= ~( ((1<<11) - 1) << 7 );

a |= 937<<7;


a &= ~( _____ );

a |= _____ ;

printf("a = 0x%x\n", a);
```

无极生太极,太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦生万物。

无生有,有生一,一生二,二生三,三生万物。



#### 编程与哲理

#### 一生万物

从 1 出发,进行位运算,搞定所有复杂应用!

这是一段非常优美的代码!

## 更多的位运算实例

【例】从低位到高位, 将n的第m位置0 n & ~(1 << m)

【例】计算最大、最小值
最大值: x ^ ((x ^ y) & -(x < y))
最小值: x ^ ((x ^ y) & -(x > y))

更多位运算应用: http://graphics.stanford.edu/~seander/bithacks.html#BitReverseObvious

## 更多的位运算实例



```
unsigned short a, ans;
scanf("%u", &a);
ans = _____;
printf("%d\n", ans);
```

课后思考题:试试这个程序,观察一下结果并分析原因?

```
实践出真知
#include <stdio.h>
int main()
                                    养成自己写程序去模拟和
  int a = 0x80000001;
                                    观察的习惯受用终身。
  int i;
  for(i=0;i<32;i++)
    printf("left \%2d:\%08x,\%d\n", i, a<<i, a<<i);
  return 0;
```


# 3.4 浮点数及数据范围


## 怪象2: 0.3 等于 0.3 不成立?

```
// c3-0-2.c
#include <stdio.h>
int main()
    int a = 625, b = 3;
    printf("%d, %d\n", (a == 625), (b == 3));
    float x = 0.625, y = 0.3;
    printf("%d, %d", (x == 0.625), (y == 0.3));
    return 0;
```

- 计算机的二进制有界,没负数,也没小数
- 十六进制、八进制是用于理解二进制的,所以也有界,没负数
- 但是十进制是人的需求,是无界,有负数和小数的!

- 二进制表达解决了有界非负整数问题
- 补码解决了有界整数(包括负数)问题







小数怎么表示?

无穷大怎么办?

### 小数的二进制表示 (数学意义上的表达)


注意: 数学表达不等于

计算机中的编码!

| 进制 | 十进制    | 数学意义的二进制表示   |
|----|--------|--------------|
| 实例 | 19.625 | 00010011.101 |


"十进制"整数转"二进制"数

除以2取余 逆序排列



小数部分"十进制数"转"二进制数"

乘以2取整 顺序排列



### 小数的二进制表示

| 进制 | 十进制  | 数学意义的二进制表示                        |
|----|------|-----------------------------------|
| 实例 | 19.3 | 00010011.0 <mark>1001</mark> 1001 |

注意: 数学表达不等于

计算机中的编码!

#### 小数部分"十进制数"转"二进制数"

乘以2取整 顺序排列

 $(0.3)_{10} = (0.0\overline{1001}1...)_2$ 

浮点数在计算机中的表达 不精确,用 == 判断浮点 数相等时一定要小心!

### 小数的二进制表示

```
double b = 0.3;
int a = (int)(b*10);
if( a == 3 )
   printf("b == 0.3\n");
   printf("点火\n");
else
   printf("b != 0.3\n");
   printf("不点火\n");
```

浮点数在关系运算

中的思考:

数学问题?

计算机问题?

哲学问题?

工程问题?

安全问题?


codeblocks 下编译运行 b != 0.3 不点火



一行代码可能引发惨剧 应该点火,却不点火

### \*\*\* 浮点型数据的存储方式与数值范围

小数,又称为浮点数。使用标准数据格式 IEEE-754 进行编码(存储和表示)。数值以规范化的二进制数指数形式存放在内存中,在存储时将浮点型数据分成:符号(sign),指数部分(exponent, E)和尾数部分(mantissa, M)分别存放。以32位单精度浮点数为例:



浮点数的存储思路是牺牲绝对精度(允许误差)来保证范围。同时,在保证范围的前提下,尽可能保证精度,在精度和范围之间做权衡 Trade Off。

所以, 实数编码问题变成了: 如何编码才能使得照顾范围的同时让精度尽可能高?


# 指数决定范围, 尾数决定精度!

## \*\*\* 浮点型数据的存储方式与数值范围

# 浮点数据类型编码方式

$$x = (-1)^{s} \times (1.M)_{2} \times 2^{E-127} \ (float)$$
  
 $x = (-1)^{s} \times (1.M)_{2} \times 2^{E-1023} \ (double)$ 

M是二进制,E是十进制!




| 浮点数类型  | 符号(+-) | 指数E | 尾数M |
|--------|--------|-----|-----|
| float  | 1      | 8   | 23  |
| double | 1      | 11  | 52  |

# 指数决定范围, 尾数决定精度!

### 

# IEEE-754 标准数据格式(单精度浮点型)



#### 以 -3.75 为例

- (1) 首先把实数转为二进制的 指数形式
- (2) 整理符号位并进行规范化
- (3) 进行阶码的移码处理
- (4) 因此,-3.75的编码为

$$-3.75 = -\left(2+1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\right) = -\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}\right) \times 2 = -(1.111)_2 \times 2^1$$


$$-1.111 \times 2^{1} = (-1)^{1} \times (1 + 0.1110\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 000)_{2} \times 2^{1}$$

$$(-1)^1 \times (1 + 0.1110\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 000)_2 \times 2^1$$
  
=  $(-1)^1 \times (1 + 0.1110\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000\ 000)_2 \times 2^{128-127}$ 

$$s = 1, M = 1110\ 0000\ 0000\ 0000\ 0000, E = (128)_{10} = (10000000)_2$$

### \*\*\* 浮点型数据的精度

### 相对精度: 机器ε (machine epsilon)



表示1与大于1的最小浮点数之差。不同精度定义的机器ε不同。以 double 双精度(尾数M为52位)为例,

### 数值1是:

### 而比1大的最小双精度浮点数是:

此二者之差为机器ε: 2<sup>-52</sup> ≈ 2.220446049250313e-16


相对精度是固定的

## \*\*\* 浮点型数据的精度


#### 绝对精度:

E 的值value越小,此时能够表示的数的范围(或者说,数值的大小)就小,但绝对精度precision就高(也就是能够保留的小数点后的数越多);

反之, E越大, 此时能够表示的数的值就越大, 但绝对精度就逐渐变小(也就是能够保留的小数点后的数越少)。




#### float和double类型数据的绝对精度



范围小,精度高;范围大,精度低。


#### 为什么小数又称为浮点数



- **定点数**: #~#.###~###, 小数点前后的位数是固定的,位长有限的情况下,数据表示范围和精度都很小。
- **浮点数**:  $x = (-1)^s \times 1.4444 \times 2^{E-127}$ , 任何一个小数都被表示为这种形式, 小数点前后的位数不确定(取决于 E),因此称为浮点数。比如s为0,M 全部为0,当 E 为 127+5 时, $x = 2^5 = 32.0$ ,小数点前有2位非 0 数字;当 E 为 127-5 时, $x = 2^{-5} = 0.03125$ ,小数点后精确到5位数字。

#### 一个特殊的浮点数

$$x = (-1)^s \times (1.M)_2 \times 2^{E-127}$$



E 和 M 全部取 0 时,

当 s 为 0 时,  $x = 1 \times 2^{-127}$ , 这表示 +0 的编码

当 s 为 1 时,  $x = -1 \times 2^{-127}$ , 这表示 -0 的编码

可见,浮点数不能精确表示0,而是以很小的数(约2-127)来近似0

【例3-9】求 ax²+bx+c=0 方程的解,按如下四种情况处理:

- 1. a=0,方程不是二次方程
- 2. b<sup>2</sup>-4ac=0, 有两个相等的实根
- 3. b<sup>2</sup>-4ac>0, 有两个不相等的实根
- 4. b2-4ac<0, 有两个共轭复根

浮点型数据在存储和计算时会存在一些微小的误差, 因此,对浮点数的大小比较,一般不用 "=="或 "!=", 而是应该用大于或小于符号。

代码中 a == 0 和 delta == 0 这两个地方可能带来问题。 采取的办法: 判别实数之差的绝对值是否小于一个很小的数 (比如1e-6),则 (delta == 0) 可改为 fabs(delta) < eps


```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main(){
 float a,b,c,d,delta,x1,x2,realpart,imapart;
 scanf("%f%f%f",&a, &b, &c);
 if(a == 0) printf("Not a quadratic") ;
 else{
    disc=b*b-4*a*c;
    if(delta == 0)
       printf("Two equal roots: \%8.4f\n",-b/(2*a));
    else if(delta > 0){
      x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a); // a很小时,溢出
      x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a);
      打印实根(略);
    else{ 计算、打印虚根;
/* 注意: 本代码直接拷贝并不能成功编译, 还需要
```

## 浮点数小结


- 1. 在C语言中,浮点数有范围,有精度限制。
- 2. 浮点数使用标准数据格式 (IEEE-754) : float的有效数字大约相当于十进制的7位,表示范围约为:大端 ±3.4\*10<sup>38</sup> (E为255时),小端±1.1\*10<sup>-38</sup> (E为0时)?能精确到最小精度约为2<sup>-23\*</sup>2<sup>-127</sup> ≈ 10<sup>-44.85</sup>?

$$\therefore 2^{10} \approx 10^3 \quad \therefore 128/3.3 \approx 38, \ 2^{128} \approx 10^{38}$$

- 3. double能表示的范围和精度更大。
- 4. 浮点数的表示是近似值,如显示的是1.0,计算机中实际可能是0.99999...999,也可能是1.0000...001。
- 5. 使用浮点数要特别注意范围和精度问题!



#### float和double类型数据的绝对精度





鱼和熊掌 不可兼得



扩大范围损失精度 照顾精度减少范围

# 整数与浮点数小结



# 鱼和熊掌 不可兼得



精度可能受损 但范围大 如: float, 3.4\*10<sup>38</sup>

"整数家族" char, int, short, long, long long, unsigned ...


"浮点数家族" float, double, ...

# 3.5 变量与内存的关系


# 常用的数据实体: 简单变量和数组

char ch = 'A';float score[1300]; 长度 值 由类型所决定 类型 地址 名称 系统分配 变量属性 有效的标识符

# 常用的数据实体: 简单变量和数组



## 变量与内存的关系



# 基本数据类型及其通常的存储空间

| 类型            | 字节 | 位  | 有效数字  | 取值范围  |
|---------------|----|----|-------|---|
| char          | •  | 8  |       | -128 ~ 127 (-2 <sup>7</sup> ~ 2 <sup>7</sup> -1)                  |
| int           |    | 32 |       | -2147483648 ~ +2147483647 (-2 <sup>31</sup> ~ 2 <sup>31</sup> -1) |
| unsigned int  |    | 32 |       | 0 ~ 4294967295 (0 ~ 2 <sup>32</sup> -1)                           |
| short int     |    | 16 |       | -32768 ~ 32767  |
| long int      |    | 32 |       | -2147483648 ~ 2147483647  |
| long long int |    | 64 |       | -2 <sup>63</sup> ~ 2 <sup>63</sup> -1                             |
| float         |    | 32 | 6~7   | 约 -3.4×10 <sup>38</sup> ~ 3.4×10 <sup>38</sup> (大端,详见前文)          |
| double        |    | 64 | 15~16 | 约 -1.7×10 <sup>308</sup> ~ 1.7×10 <sup>308</sup> (大端)             |

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    int a, b;
    signed char sum = 0;

    scanf("%d%d", &a, &b);
    sum = a + b;
    printf("%d + %d = %d\n", a, b, sum);

    return 0;
}
```

# 原来如此!

100 100 100 + 100 = -56

| 00 | 00 | 00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 | 00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|    |    |    | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

**100** int, 4 B

**100** int, 4 B

-56 char, 1 B

## 基本数据类型及其通常的存储空间

| 类型            | 字节 | 位  | 有效数字  | 取值范围   |
|---------------|----|----|-------|--|
| char          |    | 8  |       | -128 ~ 127 (-2 <sup>7</sup> ~ 2 <sup>7</sup> -1)         |
| int           |    | 32 |       | $-2147483648 \sim +2147483647 \ (-2^{31} \sim 2^{31}-1)$ |
| unsigned int  |    | 32 |       | $0 \sim 4294967295 (0 \sim 2^{32}-1)$                    |
| short int     |    | 16 |       | -32768 ~ 32767   |
| long int      |    | 32 |       | -2147483648 ~ 2147483647                                 |
| long long int |    | 64 |       | $-2^{63} \sim 2^{63}$ -1                                 |
| float         |    | 32 | 6~7   | 约 -3.4×10 <sup>38</sup> ~ 3.4×10 <sup>38</sup> (大端,详见前文) |
| double        |    | 64 | 15~16 | 约 -1.7×10 <sup>308</sup> ~ 1.7×10 <sup>308</sup> (大端)    |

- 1. 在C语言中,数据是有范围的;
- 2. 在不同的系统平台,同一数据类型 (如int) 范围可能不同。但有个原则是: 短整型(short)不能长于普通整型(int);长整型(long)不能短于普通整型(int)。
- 3. 浮点数使用标准数据格式 (IEEE-754) 编码。

# 3.6 数组基础

# 数组是在内存中连续存储的一组同类型变量,这些变量统一以数组名+下标的形式访问。

// 在函数中定义的数组, 若部分初始化, 数组后面的元素自动初始化为0

```
int a[12] = \{1, 3, 5, -2, -4\};
for (i=0; i<12; i++)
```

printf("%d ", a[i]);

| a[0] | a[1] | a[2] | a[3] | a[4] | a[5] | a[6] | a[7] | a[8] | a[9] | a[10] | a[11] |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 1    | 3    | 5    | -2   | -4   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     |

#### 内存 (Memory)

|        |        | 60FEF8<br>&a[0] | 60FEF9 | 60FEFA | 60FEFB | 60FEFC<br>&a[1] | 60FEFD | 60FEFE | 60FEFF |
|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|
| 60FF00 | 60FF01 | 02              | 03     |        |        |                 |        | 60FF24 | 25     |
| 26     | 27     | 60FF28          |        |        |        |                 |        |        |        |

#### 数组的类型与大小

#### 跟变量一样,可以定义不同类型的数组

int a[LENGTH];
double b[LENGTH];
char c[LENGTH];

sizeof(a) is sizeof(int)\*LENGTH

sizeof(para) 一元运算符, 计算参数para所占的字节数, 参数可以是变量、数组、类型等。

| a[0] | a[1] | a[2] | a[3] | a[4] | a[5] | a[6] | a[7] | a[8] | a[9] | a[10] | a[11] |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|
| 1    | 3    | 5    | -2   | -4   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     |

#### 内存 (Memory)

|        |        | 60FEF8<br>&a[0] | 60FEF9 | 60FEFA | 60FEFB | 60FEFC<br>&a[1] | 60FEFD | 60FEFE | 60FEFF |
|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|
| 60FF00 | 60FF01 | 02              | 03     |        |        | :               | :      | 60FF24 | 25     |
| 26     | 27     | 60FF28          |        |        |        |                 |        |        |        |

## sizeof(para)使用范例

```
int i;
double d;
char c;
float f[10];

printf("%d, %d\n", sizeof(i), sizeof(int));
printf("%d\n", sizeof(d));
printf("%d\n", sizeof(c));
printf("%d, %d\n", sizeof(f), sizeof(f[0]));
```

#### 输出结果:

```
4, 4
8
1
40, 4
```

实际的程序中,可能涉及到很多数组,而每个数组的数量不一,巧用 sizeof 可以比较方便地维护程序。如定义宏:

#define ArrayNum(x) (sizeof(x)/sizeof(x[0]))

```
#define ArrayNum(x) (sizeof(x) / sizeof(x[0]))
int main()
            double d[7];
   int i;
   char c[26]; float f[10];
   for (i = 0; i < ArrayNum(d);
                                  i++ )
       d[i] = sqrt(i + 10);
       printf("%f\n", d[i]);
   for (i = 0; i < ArrayNum(c);
                                  i++ )
           c[i] = i + 'a';
           printf("%c ", c[i]);
   printf("\n");
   for ( i = 0; i < ArrayNum(f); i++ )
       f[i] = i * i;
       printf("%f\n", f[i]);
```

在每个循环中,控制循环次数的语句都一样(替换为相应需要处理的数组名),而不用关心每个循环中的实际次数(不需要每个循环处用相应的常量)。程序维护方便,可读性强。

妙用define,但<mark>初学者慎用</mark>,用得太多,程序的可读性可能也不好!

#define FOR(i,s,N) for(i=s; i<N; i++)
...
FOR(i,0,ArrayNum(d))
// 若FOR定义为如上宏,则for代码可以替换为这条

## 【\*\*】#define是一把双刃剑

70年代后期,Steve Bourne在贝尔实验室编写UNIX第7版的shell(命令解释器)时,决定采用C预处理器使C语言看上去更像Algol-68,于是他用了以下一些宏定义:

#### 一段C代码:

```
int compare(char *s1, char *s2)
{
    while(*s1++ == *s2) {
        if(*s2++ == 0) return (0);
    }
    return (*--s1 - *s2);
}
```

#### 丰富的define

```
#define STRING char *
#define IF if(
#define THEN ){
#define ELSE }else{
#define FI ;}
#define WHILE while(
#define DO ){
#define OD ;}
#define INT int
#define BEGIN {
#define END }
```

#### 这样, 他就可以像下面这样编写代码:

```
INT compare(s1, s2)
    STRING s1;
    STRING s2;
BEGIN
    WHILE *s1++ == *s2
    DO IF *s2++ == 0
        THEN return(0);
    FI
    OD
    return (*--s1 - *s2);
END
```

结果,Bourne shell的影响远远超出了贝尔实验室的范围,这也使得这种类似Algol-68的C语言变型名声大噪。但是有些C程序员对此感到不满。他们抱怨这种记法使得别人难以维护代码。

## 定义数组大小的讨论

- 实际处理的问题可能很大,如淘宝数据几亿个用户(M个),几千万件商品(N件),数组是否应定义为a[M][N]?
- 数组大小多大合适?取决于计算机的能力、 程序算法的设计、实际问题的需要
- 通常,全局数组可以比较大(比如几MB), 局部数组比较小(通常几十KB)

```
#define LSize 1000000
#define ssize 1000
#include <stdio.h>
int voiceData[LSize]: //函数之外,全局数组
int main()
  double stuScore[ssize];//局部数组
```

# 内存是宝贵的计算资源,应合理规划

## 定义数组大小的讨论【课后读物\*】

**c语言中的全局数组和局部数组:** "今天做一道题目的时候发现一个小问题,在main函数里面开一个 int[1000000] 的数组会提示stack overflow,但是将数组移到main函数外面,变为全局数组的时候则ok,就感到很迷惑,然后上网查了些资料,才得以理解。对于全局变量和局部变量,这两种变量存储的位置不一样。对于全局变量,是存储在内存中的静态区(static),而局部变量,则是存储在栈区(stack)。" 这里,顺便普及一下程序的内存分配知识,C语言程序占用的内存分为几个部分:

- (1) 堆区 (heap): 由程序员分配和释放,比如malloc函数;
- (2) 栈区 (stack): 由编译器自动分配和释放, 一般用来存放局部变量、函数参数;
- (3) 静态区 (static): 用于存储全局变量和静态变量;
- (4) 代码区:用来存放函数体的二进制代码。

在C语言中,一个静态数组能开多大,决定于剩余内存的空间,在语法上没有规定。所以,能开多大的数组,就决定于它所在区的大小了。

在WINDOWS下, 栈区的大小为2M, 也就是2\*1024\*1024=2<sup>21</sup> 字节, 一个int占2个或4个字节, 那么可想而知, 在栈区中开一个int[1000000]的数组是肯定会overflow的。我尝试在栈区开一个200000/4=500000的int数组, 仍然显示overflow, 说明栈区的可用空间还是相对小。所以在栈区(程序的局部变量), 最好不要声明超过int[200000]的内存的变量。而在静态区(可以肯定比栈区大), 用vs2010编译器试验,可以开2^32字节这么大的空间, 所以开int[1000000]没有问题。

总而言之,当需要声明一个超过十万级的变量时,最好放在main函数外面,作为全局变量。否则,很有可能overflow。

#### 用变量定义数组大小\*

```
int n;
scanf("%d", &n);
double s[n];
double x[];
```

用变量定义数组长度,可能有时正确,但有隐患。不同的编译器由于版本不同,有很多扩展功能,可能造成跟C标准并不完全一致。

# C89标准数组定义时长度不能是变量,应为常量。也不能定义长度为空的数组。

例:输入整数n,接着输入n个实数,然后把输入逆序输出

```
int main()
    int n, i;
    scanf("%d",&n);
    double s[n];
    for(i=0; i<n; i++)
        scanf("%lf", &s[i]);
    for(i=n-1; i>=0; i--)
        printf("%.2f\n", s[i]);
```

输入样例: 输出样例:

3 6 8 9 9.00

8.00

6.00

问:本程序测试样例数据 时正确,但提交到 OJ 却 错了?

答:因为,真实的测试数据集中,其输入的n可能比较大(如 1M 个)!

#### 用变量定义数组大小\*

【课后读物\*】 C语言(C89标准)不支持动态数组,即数组的长度必须在编译时确定下来,而不是在运行中根据需要临时决定。但C语言提供了动态分配存贮函数,利用它可实现动态申请空间。

- (1) 在 ISO/IEC9899 标准的 6.7.5.2 Array declarators 中明确说明了数组的长度可以为变量的, 称为变长数组 (VLA, variable length array)。(注:这里的变长指的是数组的长度是在运行时才能决定,但一旦决定,在数组的生命周期内就不会再变。)
- (2) 在 GCC 标准规范的 6.19 Arrays of Variable Length 中指出,作为编译器扩展,GCC 在 C90 模式和 C++ 编译器下遵守 ISO C99 关于变长数组的规范。
- (3) C89是美国标准,之后被国际化组织认定为标准C90,除了标准文档在印刷编排上的某些细节不同外,ISO C(C90)和 ANSI C(C89) 在技术上完全一样。

一种常见的用法: 先定义宏常量,以宏常量 作为数组长度

```
#define LENGTH 10

int main()
{
    double s[LENGTH];
    ......
}
```

#### 数组应用实例

【例3-10】给出标准输入字符序列,统计输入中的每个小写字母出现的次数、所有大写字母出现的总次数、字符总数。(很有趣的例子!)

```
#include <stdio.h>
                                           妙用两个函数
#include <ctype.h>
                                           getchar()
#define N 26
int main()
                                           islower()
  int i, c;
  int upper=0, total=0, lower[N]= \{0\};
  while((c=getchar()) != EOF ){
    if(islower(c))
       lower[c-'a']++; // if c is 'a', lower[0]++
    else if(isupper(c))
       upper++;
    total++;
  for (i=0; i< N; i++)
    if(lower[i]!=0)
       printf("%c: %d\n", _____, lower[i]);
  printf("Upper: %d\nTotal: %d\n", upper, total);
  return 0;
```

#### 这里用法很巧妙

#### 数组元素的下标与字母的关系

$$'a'$$
 -  $'a'$   $\rightarrow 0$  // hash变换,把字符映射到数  $'b'$  -  $'a'$   $\rightarrow 1, \ldots$ ,

数组元素 (整型) 用于计数 lower[0]计 'a' 出现次数, lower[1]计 'b' 出现次数,

. . .

lower[c- 'a']++; 等价于

#### 课后练习

给出标准输入字符序列, 统计有多少个单词?

# 3.7 标准输入输出的重定向

## 标准输入/输出(IO)的重新定向

- 标准IO在默认情况下均对应控制台(从标准 设备层面看,则分别对应键盘和显示器,也 可以把标准IO重新定向为文件)。
- 当程序需要对标准输入/输出进行大量读写时,如:需反复从键盘输入大量数据(输入10000个以内的整数,求和、求平均)

```
大量数据反复测试
多次重新输入
重复劳动,且极易出错
……
```

```
int i, n, sum=0;
for (n=0; scanf("%d", &data[n]) != EOF; n++);
for (i=0; i< n; i++) // show your input
   printf("%d\n", data[i]);
printf("\n\n");
// get the sum and average
for (i=0; i<n; i++)
   sum += data[i];
printf(" num: %d\n", n);
         sum: %d\n'', sum);
printf("
printf("average: %.2f\n", (float)sum/n );
```

```
96
85
73
91
```

# freopen("c3-11.dat","r", stdin);

```
for (n=0; scanf("%d", &data[n]) == 1; n++);
for (i=0; i<n; i++)
  printf("%d\n", data[i]);
printf("\langle n \rangle n");
for (i=0; i<n; i++)
  sum += data[i];
         num: %d\n'', n);
printf("
printf(" sum: %d\n", sum);
printf("average: %.2f\n", (float)sum/n);
```

#### fclose(stdin);

#### 对标准输入输出文件重新定向

- 作用:在不对程序输入/输出语句做任何 改动的情况下,使程序从指定的文件中 读入测试数据(整体读入,分批处理) ,并将结果写入指定的文件。如:将对 键盘和屏幕的读写改为对指定文件的读 写操作。
- 对C程序内部处理逻辑无任何影响,可避免重复键入测试数据。
- 示例中不再从键盘读入数据,而是从文件c3-11.dat中读入数据,c3-11.dat就相当于新的stdin(标准输入)。

#### 标准10的重新定向

- (1) 在IDE中,可以进行输入输出的设置(略)。
- (2) 在命令行模式下,使用重新定向操作符 < 和 >

#### C:\..>programName < data.in > file.out

语句作用:在运行 programName 时,将 data.in 指定为该程序的标准输入文件,将 file.out 指定为标准输出文件。

(3) 在程序中使用标准库函数freopen()进行标准输入/输出重新定向

#### FILE \* freopen(const char \*path, const char \*mode, FILE \*fp)

语句作用:关闭由参数fp指向的已打开的输入/输出文件,按参数mode打开由参数path指定的文件,并将其与参数fp相关联。

mode: "r"、"w"分别表示重定向后的文件用于"读"、"写"

fp: stdin、stdout,分别表示标准输入和标准输出

#### 例:

freopen("file.out", "w", stdout)

执行成功后,printf、puts等函数的 输出将不再写到屏幕上,而是写入文 件 file.out 中。

注意:测试完成,程序正确后,记得把该语句注释或删除(不然OJ上通不过,因为OJ上的输入输出重定向位置跟你的程序中不一样)!

#### 标准IO重定向实例


```
随机产生数据,输出到文件
c3-11.dat 中,给右边程序用作输入
// <u>c3-11-gen-data.c</u>
freopen("c3-11.dat","w",stdout);//c3-11.dat定向为stdout
scanf("%d", &n); // 如,输入 1000000 (1M)
for(i=0; i<n; i++)
   data = rand()%101; //随机产生0~100之间的一个数
    printf("%d\n", data); //输出到c3-11.out中,不是屏幕!
fclose(stdout);
```

当一个程序需要成千上万个输入 数据时,手输不现实,用该程序 产生随机数据是个好办法!

#### 从文件而不是键盘输入

```
// c3-11-sum.c
int i, n, sum = 0;
freopen("c3-11.dat", "r", stdin);
for (n = 0; scanf("%d", &data[n]) != EOF; n++);
for (i = 0; i < n; i++)
    printf("%d\n", data[i]);
printf("\n\n");
for (i = 0; i < n; i++)
    sum += data[i];
printf(" num: %d\n", n);
printf(" sum: %d\n", sum);
printf("average: %.2f\n", (float)sum / n);
fclose(stdin);
```

# 标准IO 的重新 定向



控制台应用 console

遵




输出文件 screen

标准IO在默认情况下均对应<mark>控制</mark> 台应用(从标准设备层面看,则


分别对应键盘和显示器)

C程序

御出




## 标准10的重新定向





#### 标准10的重新定向







# 本章小结

- 3.1 数的二进制表示: 掌握整数在计算机中的表示(补码)
- 3.2 进制转换关系: 掌握各种进制之间的转换
- 3.3 位运算: 位运算符的含义及功能
- 3.4 浮点数的表达:初步了解浮点数在计算机中的表示
- 3.5 变量与内存: 掌握变量与内存的关系及各种数据类型的数据范围
- 3.6 数组基础:了解数组的存储与读取方式
- 3.7 IO与重定向:理解IO重定向的含义,可运用其进行程序调试

# 第三讲作业

- 为什么float的表示的最大范围约-3.4\*10<sup>38</sup> ~ 3.4\*10<sup>38</sup> ?
- float能表示的绝对值最小数约为多少?
- 看书,复习PPT (从开始~第3讲结束)
- 习题: all
- 预习结构化编程 (判断、循环)
- 上机实践题
  - ◆ 把本课件和书上的所有例程输入计算机,运行并观察、分析与体会输出结果。
  - ◆ 编程练习课后习题内容。