批次介紹

什麼是批次?

- ▶ 分批讀取及執行
- ▶ 有固定的規則及行為
- ▶ 在有限資源下,可以降低系統的負擔

批次與模組


相同


- > 可寫邏輯判斷
- ▶ 可讀寫資料庫
- > 可讀寫檔案

相異

	Batch	Module
查詢物件	BatchQueryDataSet	DataSet
更新物件	BatchUpdateDataSet	DataSet
記憶體使用量		

範例





- 1. 去資料庫查詢資料
- 2. 只取回要處理的那一批資料
- 3. 逐筆處理資料
- 4. 輸出處理結果


批次的種類

- Table → Table
- 2. Table→File
- 3. File→Table
- 4. File→File

程式架構

新批次架構(BatchConstructor)

流程圖



BatchConstructor

int deleteTable(String tableSchema, String tableName, Map<String,
Object> queryParams, int executeStatusType)

- ▶ 刪除資料表格
- ▶ tableSchema: 欲刪除之資料表格的 schema。
- ▶ tableName: 欲刪除之資料表格的 table name。
- > queryParams:刪除資料的條件。
- executeStatusType: 刪無資料時視為正常與否。
- ▶ 目標表格必須要有 PK。
- ▶ 所帶入之條件僅以「 = 」去查詢。
- ▶ 於資料庫 DP 下之 Table 無法使用此方法。

BatchUpdateDataSet getBatchUpdateDataSet(String SQL, int executeStatusType)

- ▶ 取得 BatchUpdateDataSet
- ▶ SQL:當 Options.setUseDynamicSQLByUpdate 傳入 false 時,則使用靜態的 SQL,當 傳入 true 時,則使用動態 SQL。預設為 false。

> executeStatusType:更新無資料時視為成功與否,以及新增重複時視為成功與否。

void createCountType(String countType)

- ▶ 建立件數紀錄類型
- > countType: 欲建立的件數紀錄類型名稱。

void addCountNumber(String countType, int countNumber)

- ▶ 依指定件數紀錄類型加入件數
- ➤ countType: 欲累加的件數紀錄類型。
- countNumber: 欲累加的數值。

void addErrorLog(Object message, Object memo)

- ▶ 加入錯誤紀錄
- ➤ message:訊息。
- ➤ memo:摘要。

int writeErrorLog()

寫出錯誤紀錄・回傳 ErrorLog 筆數

Map<String, Integer> getAllCountTypeAndNumber()

▶ 取得所有件數紀錄

Options getOptions()

- 可取得 BatchConstructor 的 Options 物件,進行批次執行時之相關設定。
- ➢ 需在 execute 執行前設定好屬性。每次 execute 完畢後 Options 物件會被初始化,所有設定回復至預設值。

execute(new BatchConstructor.DataBaseHandler() {});

處理資料來源為「資料庫」之類別。

execute(new BatchConstructor.FileHandler() {});

- ▶ 處理資料來源為「檔案」之類別。
- p.s. 一個 execute 可視作一個批次,整支批次其實就是在覆寫這兩個類別中的方法

Options

void setUseDynamicSQLByQuery(boolean isDyna)

▶ 查詢是否使用動態 SQL,預設為 false 不使用。

void setUseDynamicSQLByUpdate(boolean isDyna)

▶ 異動是否使用動態 SQL,預設為 false 不使用。

void setGroupKeys(String[] groupKeys)

- ▶ 群組資料鍵值。
- ▶ 注意:資料來源請自行先下 ORDER BY。

void setTerminated(boolean isTerminated)

- ▶ 異動失敗時是否終止,預設為 false 不中止。
- ▶ 注意:當一批資料錯誤時,可決定要繼續往下做(會 redo 一次)或是終止,但前一批已經 commit 之資料已無法 rollback。

void setIndividualStatistics(boolean isIndividual)

- ▶ 是否使用個別統計,預設為 false 不使用。
- ▶ 當有多條 buds 時可開啟此選項,每條連線將獨立計算輸出件數與錯誤件數。

void setFile(File inputFile)

▶ 輸入檔案,請配合 FileHandler 使用。

void setSysCodeForQuery(String sysCodeForQuery)

▶ 取得獨立連線,傳入使用查詢之子系統。Ex:DS ZZ 請傳入 ZZ。


void setSysCodeForUpdate(String sysCodeForUpdate)

- ▶ 取得獨立連線,傳入使用異動之子系統。EX:DS_EP 請傳入 EP。
- ▶ 注意: BatchConstructor 之特性為,當 buds 開始交易控制時,Transaction.begin 亦同時被啟動。若要跳脫此特性,可利用此設定強制 buds 取獨立連線。

void setKeepCountManager(boolean keepCountManager)

- ▶ 是否保留計數統計到批次結束後,預設為 false 不保留。
- ▶ 計數器在進入 finallyProcess 之前即會被清空,若欲在 finallyProcess 中取得統計件數,請設定為 true。

DataBaseHandler



boolean firstProcess()

▶ 執行於此批次開始時,若 return false 則跳至 finallyProcess,若 return true 則繼續執行 searchProcess。

boolean searchProcess(BatchQueryDataSet bqds)

▶ 供查詢程序使用,若 return false 則跳至 finallyProcess,若 return true 則開始進行分批,逐筆處理資料。

void forEachProcess(BatchQueryDataSet bqds) void forEachProcess(List<Map<String, Object>> dataList)

▶ 逐筆處理資料,若有給定群組鍵值則應覆寫第二個方法,所傳入參數為整群相同鍵值之 List;若無則應覆寫第一個方法。

void executeBatchProcess()

每批執行一次,執行時機先於批次指令送至資料庫執行之前。

void lastProcess()

資料來源皆處理完畢後執行此方法,若前述過程發生錯誤時此方法不會被執行。


void finallyProcess()

▶ 批次結束時必定執行,只要 bc.execute 被呼叫,則必定會執行此方法。

String formatErrorDetailMessage(Map errorDataMap)

➤ 異動資料庫錯誤時會呼叫此方法,傳入之參數為組成 Map 後的各筆錯誤內容,因此異動錯誤 次數會等於此方法被呼叫之次數。可自行定義回傳之錯誤訊息寫入 ErrorLog 中。

FileHandler



boolean firstProcess()

▶ 執行於此批次開始時,若 return false 則跳至 finallyProcess,若 return true 則繼續執行。

void forEachProcess(String str)

逐行處理資料,每讀取檔案的一行文字則呼叫此方法一次,傳入參數即為所讀取到之文字內容。

void executeBatchProcess()

每批執行一次,執行時機先於批次指令送至資料庫執行之前。

void lastProcess()

資料來源皆處理完畢後執行此方法,若前述過程發生錯誤時此方法不會被執行。

void finallyProcess()

▶ 批次結束時必定執行,只要 bc.execute 被呼叫,則必定會執行此方法。

String formatErrorDetailMessage(Map errorDataMap)

> 異動資料庫錯誤時會呼叫此方法,傳入之參數為組成 Map 後的各筆錯誤內容,因此異動錯誤次數會等於此方法被呼叫之次數。可自行定義回傳之錯誤訊息寫入 ErrorLog 中。

[例] BatchConstructor_Sample.java
[例] BatchConstructor_Sample2.java
[練習]

原始批次架構

繼承類別

需要繼承子系統的 BatchBean,並實作 execute method

使用類別

BatchQueryDataSet

批次查詢資料庫

BatchUpdateDataSet

批次新增或更新資料庫

CountManager

> 紀錄設定的件數

ErrorLog

▶ 記錄錯誤訊息

ErrorHandler

依錯誤的層級取得錯誤的資料

GroupHandler

- ▶ 同一批多個 table 異動
- 移除錯誤的資料,並將正確的資料寫入

BatchProcesser

▶ 將下確的資料重新執行異動

程式架構

```
try{
    // 從資料庫取的資料
    // 逐筆處理資料
}catch(Exception e){
    // 錯誤處理
}finally{
    // 最後要執行的步驟
}
```

交易控制

- ▶ 以批為單位
- ➤ 不同批的資料無法同時 commit 或 rollback
- 只能在批與批中間決定後續資料是否要繼續處理
- 查無資料或資料重複可以透過設定來決定是否算異常

[例] Batch_Sample.java

與 BatchConstructor 的比較

```
public void execute(DataBaseHandler handler) throws Exception {
    try {
        handler.firstProcess();
        handler.searchProcess(bqds);
        while (currentIndex <= totalCount) {</pre>
            buds.beginTransaction();
            try {
                while (bqds.next()) {
                    handler.forEachProcess(bqds);
                handler.executeBatchProcess();
                executeBatch(buds, handler);
            } catch (Exception e) {
                buds.rollbackTransaction();
            } finally {
                addCountNumber(ERROR_COUNT, errorCount);
            }
        handler.lastProcess();
    } finally {
        handler.finallyProcess();
    }
```

[練習]

流程




ControlMCaller aControlMCaller = **new** ControlMCaller(**true**); String[] batchArgArrary = **new** String[] { BAL_DATE }; aControlMCaller.runBatch(batchId, execUnit, batchArgArrary, **true**);

- 1. batchld:批次的程式代號。
- 2. execUnit:執行單位,若限定只能被一個單位執行則傳入 null。
- 3. batchArgArray:執行批次時的傳入參數。

```
ZZ_X0Z004 theZZ_X0Z004 = new ZZ_X0Z004(batchld);
ReturnMessage rm = new ReturnMessage();
theZZ_X0Z004.startBatch(rm);
if (rm.getReturnCode() != ReturnCode.OK) {
   String errorMsg = "新增批次監控檔發生錯誤";
   setExitCode(ERROR);
   log.fatal(errorMsg);
   throw new ModuleException(errorMsg);
}
```

ZZ_X0Z004 於建構時可傳入單一參數 batchld,限定只能被一個單位執行;或是 batchld 與 execUnit 可允許不同單位同時執行。



程式架構

```
public void execute(String[] arg0) throws Exception {
    final BatchConstructor bc = new BatchConstructor("JARIOG001", "RIG1_B020", "⊟");
    //透過線上批次執行模組執行
     //宣告批次開始 (ZZ_X0Z004)
    try {
       // 取得參數 (ZZ_X0Z007)
       // 批次程式碼
    } catch (Exception e) {
      log.fatal("執行時發生錯誤", e);
      setExitCode(ERROR);
    } finally {
      //透過線上批次執行模組執行
      //宣告批次結束 (ZZ X0Z004)
      printExitCode(getExitCode());
    }
  }
批次作業執行狀況維護模組(ZZ_X0Z004)
```

void orderBatch(ReturnMessage rm, DataSet ds)

- order 該批次,但實際上批次主程式尚未被呼叫。
- 若該批次已被相同的單位 order 了,則本次的 order 動作將會失敗。
- 此動作會新增一筆進批次作業執行狀況檔,啟動時間為 null 的紀錄。
- 此 method 通常只會被 ControlMCaller 呼叫。

void startBatch(ReturnMessage rm)

- 設定批次的狀態為啟動(update 啟動時間)。
- 此 method 通常只會被批次主程式呼叫。

void endBatch(ReturnMessage rm)

- 設定批次的狀態為已結束(刪除該筆狀態)。
- 此 method 通常只會被批次主程式呼叫。

線上批次參數傳送模組(ZZ_X0Z007)

void setParam(int seq, String value, DataSet ds)

- 設定欲傳給批次的參數。
- seq:從 0 開始,對應到批次 String[] args 裡的傳入參數 index。重覆設定將會出現錯 誤。
- value:設定 String□ args 傳入參數的值。
- 此 method 通常交由 ControlMCaller 處理。

String☐ retrieveParam(String☐ batchArgs)

String[] retrieveParam(String[] batchArgs, int paramsCnt)

- > 若傳入的 args 是有值的(不是 null),則直接回傳此 args。反之則從 DTZZX007 取得從前端設定的參數。取得後清空 DTZZX007 裡該 batchId 對應的參數資料。
- ▶ paramsCnt:取得參數數量,若數目不符合將取不到。
- ▶ 此 method 通常由批次主程式呼叫。

開發注意事項

- ▶ 盡量避免在批次迴圈內呼叫模組進行 I/0 處理
- ▶ 清空 Table 時可用 com.cathay.common.util.EmptyTableHelper
- 程式結束時要手動關閉連線
- ➤ 無法使用 Two Phase Commit