

10장: 회전

Rotation

이번 장에서 배울 내용

- **각변수(angular variables)**: 각위치 θ , 각속도 ω , 각가속도 α
- **등각가속도 운동**: 2장의 등가속도 공식과의 대응
- **선형-각 관계**: $v = \omega r$, $a_t = \alpha r$, $a_r = \omega^2 r$
- **관성모멘트(moment of inertia) I** : 회전의 "질량" 역할
- **토크(torque) τ** : 회전의 "힘" 역할
- **회전 운동에너지**: $K = \frac{1}{2} I \omega^2$
- **회전의 뉴턴 제2법칙**: $\tau_{\text{net}} = I \alpha$

왜 회전을 배우는가?

지금까지는 물체를 **질점(입자)** 으로 취급했다. 크기와 모양은 무시하고, 위치만 추적했다.


하지만 현실의 물체는 크기가 있고, **회전** 한다:

- 자동차 바퀴, 선풍기 날개, 지구의 자전
- 피겨 스케이터의 스핀, 팽이의 회전

이번 장에서는 **고정된 축** 을 중심으로 회전하는 **강체(rigid body)** 의 운동을 다룬다.

강체란 변형되지 않는 이상적인 물체로, 물체 내 모든 점 사이의 거리가 일정하다.

10.1 각위치



각위치(angular position)의 정의

고정 축(회전축)을 중심으로 회전하는 강체 위의 한 점 P를 생각하자.

기준선에서 점 P까지 측정한 각도가 **각위치(angular position)** θ 이다.

$$\theta = \frac{s}{r}$$

여기서 s 는 호의 길이, r 은 반지름이다.

- 단위: **라디안(radian, rad)**
- 반시계 방향이 양(+), 시계 방향이 음(-)
- $1 \text{ rev} = 2\pi \text{ rad} = 360^\circ$

각도 단위 변환

$$1 \text{ rad} = \frac{360^\circ}{2\pi} \approx 57.3^\circ$$

$$\theta(\text{rad}) = \frac{\pi}{180^\circ} \times \theta(^{\circ})$$

예시: 반바퀴 회전 = $\pi \text{ rad} = 180^\circ$

강체가 회전할 때, 강체 위의 **모든 점**은 같은 각도 θ 만큼 회전한다.

하나의 각변수 θ 로 전체 강체의 회전 상태를 기술할 수 있다.

10.2 각변위, 각속도, 각가속도

각변위(angular displacement)

$$\Delta\theta = \theta_2 - \theta_1$$

2장에서 $\Delta x = x_2 - x_1$ 에 대응된다.

각속도(angular velocity)

평균 각속도:

$$\omega_{\text{avg}} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

순간 각속도:

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

- 단위: **rad/s**
- $\omega > 0$: 반시계 방향 회전
- $\omega < 0$: 시계 방향 회전

각가속도(angular acceleration)

평균 각가속도:

$$\alpha_{\text{avg}} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$

순간 각가속도:

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$$

- 단위: **rad/s²**
- α 와 ω 가 같은 부호 → 회전 빨라짐
- α 와 ω 가 다른 부호 → 회전 느려짐

10.3 등각가속도 운동

α 가 일정할 때, 2장의 등가속도 공식과 **정확히 같은 구조**의 식이 성립한다:

병진 운동 (a 일정)	회전 운동 (α 일정)
$v = v_0 + at$	$\omega = \omega_0 + \alpha t$
$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$	$\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$
$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$	$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$
$x = x_0 + \frac{1}{2}(v_0 + v)t$	$\theta = \theta_0 + \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t$

$x \leftrightarrow \theta, v \leftrightarrow \omega, a \leftrightarrow \alpha$ 로 치환하면 된다!

예제: 등각가속도

선풍기 날개가 정지 상태에서 $\alpha = 2.0 \text{ rad/s}^2$ 로 일정하게 가속된다.

(a) 5.0 s 후의 각속도는?

$$\omega = \omega_0 + \alpha t = 0 + 2.0 \times 5.0 = 10 \text{ rad/s}$$

(b) 5.0 s 동안 회전한 각도는?


$$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2 = 0 + \frac{1}{2} (2.0) (5.0)^2 = 25 \text{ rad}$$

회전 수: $25 / (2\pi) \approx 4.0$ 바퀴

시뮬레이션: 회전 운동학 시뮬레이션

10.4 선형량과 각량의 관계

회전축에서 거리 r 인 점 P의 선형량:



선형-각 관계

호 길이:	$s = \theta r$
접선 속력:	$v = \omega r$
접선 가속도:	$a_t = \alpha r$
구심 가속도:	$a_r = \omega^2 r$

모든 각도는 라디안(rad)

호의 길이

$$s = \theta r$$

θ 는 반드시 **라디안** 으로!

접선 속도(tangential speed)

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d(\theta r)}{dt} = \omega r$$

- 같은 강체 위라도, r 이 큰 점은 더 빠르게 움직인다
- 각속도 ω 는 모든 점에서 동일하지만, 선속도 v 는 r 에 비례

접선 가속도와 구심 가속도

접선 가속도(tangential acceleration):

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \alpha r$$

속력의 **크기** 변화를 담당

구심 가속도(centripetal acceleration):

$$a_r = \frac{v^2}{r} = \omega^2 r$$

속도의 **방향** 변화를 담당 (항상 중심을 향한다)

총 가속도

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_r$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_t^2 + a_r^2} = r\sqrt{\alpha^2 + \omega^4}$$

- 등속 원운동($\alpha = 0$)이면 $a_t = 0$, $|\vec{a}| = a_r = \omega^2 r$ (구심 가속도만)
- $\omega = 0$ 인 순간(출발 직후)이면 $a_r = 0$, $|\vec{a}| = a_t = \alpha r$ (접선 가속도만)

10.5 회전 운동에너지

회전하는 강체의 운동에너지는 어떻게 구할까?

강체를 질량 m_i , 축으로부터 거리 r_i 인 작은 조각들로 나누자.

각 조각의 속력: $v_i = \omega r_i$

각 조각의 운동에너지: $\frac{1}{2}m_i v_i^2 = \frac{1}{2}m_i \omega^2 r_i^2$

전체 운동에너지:

$$K = \sum_i \frac{1}{2}m_i v_i^2 = \frac{1}{2} \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \omega^2$$

관성모멘트(moment of inertia)

$$I = \sum_i m_i r_i^2$$

이 양을 **관성모멘트** 또는 **회전관성(rotational inertia)** 이라 한다.

따라서 회전 운동에너지:

$$K = \frac{1}{2} I \omega^2$$

병진 운동에너지 $K = \frac{1}{2} m v^2$ 에서 $m \rightarrow I, v \rightarrow \omega$ 로 바꾼 것이다!

- I 의 단위: $\text{kg} \cdot \text{m}^2$
- I 는 질량 분포와 **회전축의 위치**에 의존한다

연속체의 관성모멘트

질량이 연속적으로 분포된 물체:

$$I = \int r^2 dm$$

r : 회전축에서 질량 요소 dm 까지의 수직 거리

주요 물체의 관성모멘트

주요 물체의 관성모멘트




가늘은 막대 (중심) (rod, center)

$I = \frac{1}{12} ML^2$




가늘은 막대 (끝) (rod, end)

$I = \frac{1}{3} ML^2$




고리 (hoop)

$I = MR^2$




속이 찬 원통/원판

$I = \frac{1}{2} MR^2$



속이 찬 구

$I = \frac{2}{5} MR^2$



속이 빈 구

$I = \frac{2}{3} MR^2$

평행축 정리(Parallel-axis Theorem)

질량 중심을 지나는 축에 대한 관성모멘트가 I_{com} 일 때, 이와 **평행** 한 임의의 축에 대한 관성모멘트:

$$I = I_{\text{com}} + Mh^2$$

h : 두 축 사이의 거리, M : 전체 질량

- 이 정리를 사용하면, 질량 중심의 관성모멘트만 알면 다른 평행축에 대한 관성모멘트를 바로 구할 수 있다
- 질량 중심을 지나는 축이 항상 **최소** 관성모멘트를 가진다

평행축 정리 유도

질량 중심이 원점인 좌표계에서, 질량 요소 dm 의 위치를 (x', y') 이라 하자.

평행축은 질량 중심에서 (a, b) 만큼 떨어져 있으므로:

$$\begin{aligned} I &= \int [(x' - a)^2 + (y' - b)^2] dm \\ &= \int (x'^2 + y'^2) dm - 2a \int x' dm - 2b \int y' dm + (a^2 + b^2) \int dm \end{aligned}$$

질량 중심 정의에서 $\int x' dm = 0$, $\int y' dm = 0$ 이므로:

$$I = I_{\text{com}} + M(a^2 + b^2) = I_{\text{com}} + Mh^2$$

예제: 평행축 정리

질량 $M = 2.0 \text{ kg}$, 길이 $L = 1.0 \text{ m}$ 인 가느다란 막대.

중심을 지나는 축: $I_{\text{com}} = \frac{1}{12}ML^2 = \frac{1}{12}(2.0)(1.0)^2 = 0.167 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$

끝을 지나는 축: $h = L/2 = 0.5 \text{ m}$

$$I = I_{\text{com}} + Mh^2 = 0.167 + 2.0 \times 0.5^2 = 0.167 + 0.500 = 0.667 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$


확인: $\frac{1}{3}ML^2 = \frac{1}{3}(2.0)(1.0)^2 = 0.667 \text{ kg}\cdot\text{m}^2 \checkmark$

10.6 토크

토크(torque)의 정의

토크(torque) 는 물체를 회전시키는 능력을 나타내는 양이다.

병진 운동에서 **힘** 이 가속도를 일으키듯, 회전 운동에서는 **토크** 가 각가속도를 일으킨다.



토크 (torque)

$$\tau = rF \sin \varphi$$

단위: N·m (뉴턴미터)

토크의 크기

$$\tau = rF \sin \phi$$

여기서

- r : 회전축에서 힘의 작용점까지의 거리
- F : 힘의 크기
- ϕ : $\vec{r}$ 과 $\vec{F}$ 사이의 각도

동등한 표현:

$$\tau = r \times (F \sin \phi) = r \times F_{\perp}$$

$$\tau = (r \sin \phi) \times F = r_{\perp} \times F$$

$r_{\perp} = r \sin \phi$ 를 **모멘트 팔(moment arm)** 이라 한다.

토크의 부호와 단위

- **양의 토크** ($\tau > 0$): 반시계 방향 회전을 유발
- **음의 토크** ($\tau < 0$): 시계 방향 회전을 유발
- **단위**: $\text{N} \cdot \text{m}$ (뉴턴미터)

주의: 토크의 단위 $\text{N} \cdot \text{m}$ 와 에너지의 단위 $\text{J} = \text{N} \cdot \text{m}$ 는 같은 차원이지만, 물리적 의미가 다르다. 토크는 J로 쓰지 않는다.

예시: 문을 열 때, 손잡이(경첩에서 먼 곳)를 밀면 쉽게 열린다. 경첩 가까이를 밀면 같은 힘으로도 토크가 작아 열기 어렵다.

10.7 회전의 뉴턴 제2법칙

$$\tau_{\text{net}} = I\alpha$$

알짜 토크 는 **관성모멘트** 와 **각가속도** 의 곱과 같다.

이것은 병진 운동의 뉴턴 제2법칙 $F_{\text{net}} = ma$ 와 정확히 같은 구조이다:

- $F \rightarrow \tau$ (힘 $\rightarrow$ 토크)
- $m \rightarrow I$ (질량 $\rightarrow$ 관성모멘트)
- $a \rightarrow \alpha$ (가속도 $\rightarrow$ 각가속도)

뉴턴 제2법칙(회전) 유도

회전축에서 r_i 만큼 떨어진 질량 m_i 에 접선 힘 $F_{t,i}$ 가 작용:

$$F_{t,i} = m_i a_{t,i} = m_i \alpha r_i$$

이 힘에 의한 토크:

$$\tau_i = r_i F_{t,i} = m_i r_i^2 \alpha$$

전체 알짜 토크:

$$\tau_{\text{net}} = \sum_i \tau_i = \sum_i m_i r_i^2 \alpha = \left(\sum_i m_i r_i^2 \right) \alpha = I \alpha$$

시뮬레이션: 관성모멘트와 토크 시뮬레이션

10.8 일과 회전 운동에너지

토크가 하는 일

일정한 토크 τ 가 각변위 $\Delta\theta$ 만큼 회전시킬 때 한 일:

$$W = \tau \Delta\theta$$

변하는 토크:

$$W = \int_{\theta_i}^{\theta_f} \tau d\theta$$

병진 운동에서 $W = F \cdot d$ 와 대응: $F \rightarrow \tau, d \rightarrow \theta$

일-운동에너지 정리 (회전)

$$\Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}I\omega_f^2 - \frac{1}{2}I\omega_i^2 = W$$

토크가 한 알짜 일 = 회전 운동에너지의 변화량

유도:

$$\begin{aligned} W &= \int \tau d\theta = \int I\alpha d\theta = I \int \frac{d\omega}{dt} d\theta \\ &= I \int \omega d\omega = \frac{1}{2}I\omega_f^2 - \frac{1}{2}I\omega_i^2 \end{aligned}$$

회전의 일률(power)

$$P = \frac{dW}{dt} = \tau \frac{d\theta}{dt} = \tau \omega$$

병진 운동의 $P = Fv$ 와 대응: $F \rightarrow \tau, v \rightarrow \omega$

Review & Summary

병진-회전 대응

병진 운동 vs 회전 운동		
병진 운동	회전 운동	관계
위치: x	각위치: θ	$s = \theta r$
속도: $v = dx/dt$	각속도: $\omega = d\theta/dt$	$v = \omega r$
가속도: $a = dv/dt$	각가속도: $\alpha = d\omega/dt$	$a_t = \alpha r$
질량: m	관성모멘트: I	$I = \sum m_i r_i^2$
힘: F	토크: τ	$\tau = rF \sin \varphi$
뉴턴 제2법칙: $F = ma$	뉴턴 제2법칙: $\tau = I\alpha$	—
운동에너지: $K = \frac{1}{2}mv^2$	회전 운동에너지: $K = \frac{1}{2}I\omega^2$	—
일: $W = Fd$	일: $W = \tau\theta$	—
일률: $P = Fv$	일률: $P = \tau\omega$	—

핵심 공식

개념	공식
각위치	$\theta = s/r \text{ (rad)}$
각속도	$\omega = d\theta/dt$
각가속도	$\alpha = d\omega/dt$
선형-각 관계	$v = \omega r, a_t = \alpha r, a_r = \omega^2 r$
관성모멘트	$I = \sum m_i r_i^2 = \int r^2 dm$
평행축 정리	$I = I_{\text{com}} + Mh^2$

핵심 공식 (계속)

개념	공식
토크	$\tau = rF \sin \phi$
뉴턴 제2법칙 (회전)	$\tau_{\text{net}} = I\alpha$
회전 운동에너지	$K = \frac{1}{2}I\omega^2$
일 (회전)	$W = \tau\Delta\theta$
일률 (회전)	$P = \tau\omega$

기억할 것:

- 회전 운동은 병진 운동과 **완벽하게 대응** 된다
- 관성모멘트 I 는 질량 분포와 **회전축**에 의존한다
- 같은 물체라도 축이 바뀌면 I 가 달라진다 (평행축 정리)
- 모든 각량은 **라디안** 단위를 사용해야 한다