## Windows安装MySQL5.7.17

- 1. 在MySQL官网 <a href="http://dev.mysql.com/downloads/mysql/">http://dev.mysql.com/downloads/mysql/</a> 上面下载ZIP安装包(第二个: Windows (x86, 64-bit), ZIP Archive)。
- 2. 下载完成后解压,将其放到想要安装的目录下。

例如: D:\MySQL5.7\mysql-5.7.17-winx64

3. 新建一个my.ini配置文件,原始的my-default.ini配置文件只是个模版,不要在里面改动。

## my.ini的内容如下:

[mysql] default-character-set=utf8

[mysqld] port = 3306 basedir=D:\MySQL5.7\mysql-5.7.17-winx64 datadir=D:\MySQL5.7\mysql-5.7.17-winx64\data max\_connections=200 character-set-server=utf8 default-storage-engine=INNODB explicit\_defaults\_for\_timestamp=true

- 4. 在安装路径下新建一个空的data文件夹。
- 5. 以管理员身份运行cmd,进入bin目录,执行 mysqld --initialize-insecure --user=mysql 命令。不进行这一步,安装完成之后无法启动服务。
- 6. 依然在管理员cmd窗口的bin目录下,执行 mysqld install 命令安装。完成后会提示安装成功。
- 7. 依然在管理员cmd窗口的bin目录下,执行 net start mysql 命令启动MySQL服务。
- 8. 修改环境变量,添加"D:\MySQL5.7\mysql-5.7.17-winx64\bin"。
- 9. 在普通cmd窗口中,进入bin目录,执行 mysql -u root -p 命令,默认没有密码,回车进入。