

Kubernetes 実践入門

2016/11/09 ver.1.0

Yoshikazu YAMADA <yyamada@redhat.com> Red Hat K.K. DevOps Lead Senior Architect

Kubernetes クラスタの構築


1. クラスタの構成

9. サンプルコンテナの起動

- 2. H/W, N/W, S/W 環境
- 3. 環境準備
- 4. データストア (etcd) の構築
- 5. Docker の構築
- 6. Overlay N/W の構築
- 7. Kubernetes Master の構築
- 8. Kubernetes Node の構築



クラスタの構成



Node#1

Kubernetes Master + etcd (Kubernetes データストア) が稼働する。

Flannel はオプショナルだが、Kubernetes UI を使用する場合は必要となる。

Node#2, Node#3

Kubernetes Node + Flannel が稼働する。

その他

- プライベートレジストリの構築は行わない。
- ・ 追加 Node を用意し etcd を同ノードで稼働させる場合も手順は基本的に同じ。



H/W, N/W, S/W 環境


		Node#1	Node#2	Node#3
H/W Spec	CPU	1 Core 以上		
	Memory	2 GB 以上		
OS (Host Lin	ux)	Red Hat Enterprise Linux 7 以降CentOS 7 以降	※ 下記 ※1, ※2 の yum リ	ポジトリ設定が必要
S/W		 Kubernetes Flannel (※ オプション) etcd 2.3.7 以上 iptables 1.4.21 以上 	KubernetesFlannelDockeriptables 1.4.21 以上	

	Kubernetes	
etcd	Docker	
	Flannel	
	iptables	
ens X (NIC) Node#1	ens X (NIC) Node#2	ens X (NIC) Node#3

- * 1 subscription-manager repos --enable=rhel-7-server-extras-rpms
- 2 subscription-manager repos --enable=rhel-7-server-optional-rpms



環境準備




- 1. パッケージのアップデート
 - \$ sudo yum update -y
- 2. iptables の確認
 - \$ iptables -version
- 3. ネットワークインターフェースの確認
 - \$ ip addr && nmcli
- 4. 1. ~ 3. の手順について node#1 ~ node#3 で実施。



データストア (etcd) の構築概要

- 1. etcd の インストール と 動作確認
- 2. 自動起動設定
- 3. コンフィギュレーション





etcd の インストール と 動作確認

1. etcd のインストール

\$ sudo vum install -v etco

2. インストールの確認

\$ etcd -version

etcd Version: 2.3.7

Git SHA: fd17c91

Go Version: qo1.6.2

Go OS/Arch: linux/amd6

- 3. etcd の動作確認
 - 1. etcd の起動

\$ etcd --name sample-etcd --data-dir /tmp/sample.etcd &

2. etcd の動作確認 (プロセス、ポート番号) ※ etcd プロセスが TCP 2379 ポートを listen していることを確認

\$ ss - natup | grep etcd

3. etcdctl による etcd の動作確認

s etcdctl set key0 value0 && etcdctl get key0 value0

4. curl による REST API 経由での etcd の動作確認

\$ curl -L http://localhost:2379/v2/kevs/kev0

{"action":"get","node":{"key":"/key0","value":"value0","modifiedIndex":4,"createdIndex":4}:

5. etcd プロセスの停止



etcd の 自動起動設定

1. Unit 設定ファイル (systemd) の作成 – 以下の URL からファイルを取得

https://github.com/yyamada-redhat/training_kubernetes/blob/master/env/etcd.service

2. Unit 設定ファイルの配置

\$ sudo cp etcd.service /usr/lib/systemd/system/

3. 自動起動の有効化

\$ sudo systemctl enable etcd

4. etcd の起動

\$ sudo systemctl start etcd.service

5. etcd プロセスの確認

\$ systemctl status etcd.service

6. etcd プロセスの確認 ※ etcd プロセスが TCP 2379 ポートを listen していることを確認

\$ sudo ss -nutap | grep etcd



etcd の コンフィギュレーション

1. 以下の etcd 設定ファイルを確認

/etc/etcd/etcd.conf

2. 以下の項目を設定

設定項目	意味	設定値	備考
ETCD_NAME	インスタンス名	default (デフォルト)	
ETCD_DATA_DIR	データディレクトリ	"/var/lib/etcd/default.etcd" (デフォルト)	
ETCD_LISTEN_CLIENT_URLS	リスン URL	http://0.0.0.0:2379	変更必須
ETCD_ADVERTISE_CLIENT_URLS	Advertise URL	http://0.0.0.0:2379	変更必須

3. 設定変更後 etcd を再起動


\$ systemctl restart etcd.service

※ 本番環境で etcd を使用する場合、上記以外に セキュリティ、冗長構成 の設定が必要



Docker の構築概要

1. インストールと動作確認





Docker の インストール と 動作確認

1. docker のインストール

2. インストールの確認


- 3. 自動起動の有効化
- 4. docker の起動
- 5. 仮想 Bridge (docker0) の起動確認
- 6. docker の動作確認
- 7. docker の停止

※ 上記 1. ~ 6. の手順を Node#2, Node#3 で実施



Overlay N/W の構築概要

- 1. Flannel コンフィギュレーション の etcd への登録
- 2. Flannel のインストールとコンフィギュレーション
- 3. 自動起動設定
- 4. 動作確認





Flannel コンフィギュレーションの etcd への登録

1. docker 仮想ブリッジ (docker0) の削除

```
$ ip link delete docker0
```

- 2. Flannel コンフィギュレーション (.json) の取得 以下の URL からファイルを取得
 - https://github.com/yyamada-redhat/training_kubernetes/blob/master/env/flannel-config-vxlan.json
- 3. コンフィギュレーションの確認

```
$ cat flannel-conig-vxlan.json
{

"Network": "10.1.0.0/16",

"SubnetLen": 24,

"Backend": {

"Type": "vxlan",

"VNI": 1

}
}
```

設定項目	意味	設定値
Network	Flannel が Overlay N/W に使用する IPv4 ネットワーク	10.1.0.0
SubnetLen	各 Linux Host に割り当てられるサブネットマスクの長さ	24
Backend:Type	パケット転送方式 (udp, vxlan)	vxlan



4. Flannel コンフィギュレーションの etcd への登録

\$ etcdctl set /atomic.io/network/config < flannel-config-vxlan.json

5. etcd 上の Flannel コンフィギュレーション の確認

```
$ etcdctl get atomic.io/network/config
{
   "Network": "10.1.0.0/16",
   "SubnetLen": 24,
   "Backend": {
      "Type": "vxlan",
      "VNI": 1
   }
}
```



Flannel のインストールとコンフィギュレーション

1. flannel のインストール

| \$ sudo yum install -y flannel

2. 以下の flannel 設定ファイルを確認

/etc/sysconfig/flanneld

3. 以下の項目を設定

設定項目	意味	設定値
FLANNEL_ETCD_ENDPOINTS	etcd URL	(例) ="http://192.168.140.144:2379"
FLANNEL_ETCD_PREFIX	コンフィギュレーション key	(例) ="/atomic.io/network"
FLANNEL_OPTIONS	オプション	

4. 以下のファイルを確認

/usr/lib/systemd/system/flanneld.service



flannel の 自動起動設定

1. Unit 設定ファイル (systemd) の作成 – 以下の URL からファイルを取得

https://github.com/yyamada-redhat/trainin大学順は美行がflannel.service

2. Unit 設定ファイルの配置

\$ sudo on flannel.service /usr/lib/systemd/system/

3. 自動起動の有効化

\$ sudo systemctl enable flanneld

4. flanneld の起動

\$ sudo systemctl start flanneld.service

5. N/W インターフェースの確認

\$ ip add



flannel の 動作確認

- 1. flannel が構成する仮想ブリッジ (flannel0) の確認
- 2. flannel の サブネット環境設定ファイル の確認 /run/flannel/subnet.env
- 3. etcd コンフィギュレーションの確認



Appendix

1. 一般ユーザ権限による docker の実行



一般ユーザ権限による docker の実行

1. /etc/sysconfig/docker の設定

OPTIONS='--selinux-enabled --log-driver=journald -G dockerroot'

2. dockerroot グループへの一般ユーザの追加

\$ sudo usermod dockerroot \$USER_NAME

3. docker (daemon) の再起動

\$ sudo systemctl restart docker.service

- 4. 変更対象ユーザのシステムの login & logout
- 5. docker の動作確認

\$ docker run hello-world

※ 上記の設定は開発環境のみで行うこと。



References

```
[1] [kubernetes] (http://kubernetes.io)
[2] [CoreOS] (https://coreos.com)
[3] [flannel] (https://github.com/coreos/flannel/)
[4] [rkt] (https://coreos.com/rkt/)
[5] [etcd] (https://coreos.com/etcd/)
[6] [docker] (https://www.docker.com)
```





THANK YOU





facebook.com/redhatinc



linkedin.com/company/red-hat



twitter.com/RedHatNews



youtube.com/user/RedHatVideos