

## 1.10 卷积神经网络示例 (Convolutional neural network example)

构建全卷积神经网络的构造模块我们已经掌握得差不多了,下面来看个例子。


假设,有一张大小为 32×32×3 的输入图片,这是一张 RGB 模式的图片,你想做手写体数字识别。32×32×3 的 RGB 图片中含有某个数字,比如 7,你想识别它是从 0-9 这 10 个数字中的哪一个,我们构建一个神经网络来实现这个功能。



我用的这个网络模型和**经典网络 LeNet-5** 非常相似,灵感也来源于此。**LeNet-5** 是多年前 Yann LeCun 创建的,我所采用的模型并不是 LeNet-5,但是受它启发,许多参数选择都与 LeNet-5 相似。输入是 32×32×3 的矩阵,假设第一层使用过滤器大小为 5×5,步幅是 1,padding 是 0,过滤器个数为 6,那么输出为 28×28×6。将这层标记为 CONV1,它用了 6 个过滤器,增加了偏差,应用了非线性函数,可能是 ReLU 非线性函数,最后输出 CONV1 的结果。




然后构建一个池化层,这里我选择用最大池化,参数f=2,s=2,因为 padding 为 0,我就不写出来了。现在开始构建池化层,最大池化使用的过滤器为 2×2,步幅为 2,表示层的高度和宽度会减少一半。因此,28×28 变成了 14×14,通道数量保持不变,所以最终输出为 14×14×6,将该输出标记为 POOL1。




人们发现在卷积神经网络文献中,卷积有两种分类,这与所谓层的划分存在一致性。一


类卷积是一个卷积层和一个池化层一起作为一层,这就是神经网络的 Layer1。另一类卷积是把卷积层作为一层,而池化层单独作为一层。人们在计算神经网络有多少层时,通常只统计具有权重和参数的层。因为池化层没有权重和参数,只有一些超参数。这里,我们把 CONV1和 POOL1 共同作为一个卷积,并标记为 Layer1。虽然你在阅读网络文章或研究报告时,你可能会看到卷积层和池化层各为一层的情况,这只是两种不同的标记术语。一般我在统计网络层数时,只计算具有权重的层,也就是把 CONV1和 POOL1作为 Layer1。这里我们用 CONV1和 POOL1来标记,两者都是神经网络 Layer1的一部分,POOL1也被划分在 Layer1中,因为它没有权重,得到的输出是 14×14×6。



我们再为它构建一个卷积层,过滤器大小为 5×5,步幅为 1,这次我们用 10 个过滤器,最后输出一个 10×10×10 的矩阵,标记为 CONV2。




然后做最大池化,超参数f=2,s=2。你大概可以猜出结果,f=2,s=2,高度和宽度会减半,最后输出为 $5\times5\times10$ ,标记为POOL2,这就是神经网络的第二个卷积层,即Layer2。




如果对 Layer1 应用另一个卷积层,过滤器为 5×5,即f=5,步幅是 1,padding 为 0,所以这里省略了,过滤器 16 个,所以 CONV2 输出为  $10\times10\times16$ 。我们看看 CONV2,这是

CONV2 层。




继续执行做大池化计算,参数f=2,s=2,你能猜到结果么?对  $10\times10\times16$  输入执行最大池化计算,参数f=2,s=2,高度和宽度减半,计算结果猜到了吧。最大池化的参数 f=2,s=2,输入的高度和宽度会减半,结果为  $5\times5\times16$ ,通道数和之前一样,标记为 **POOL2**。这是一个卷积,即 Layer2,因为它只有一个权重集和一个卷积层 **CONV2**。




5×5×16 矩阵包含 400 个元素,现在将 POOL2 平整化为一个大小为 400 的一维向量。我们可以把平整化结果想象成这样的一个神经元集合,然后利用这 400 个单元构建下一层。下一层含有 120 个单元,这就是我们第一个全连接层,标记为 FC3。这 400 个单元与 120 个单元紧密相连,这就是全连接层。它很像我们在第一和第二门课中讲过的单神经网络层,这是一个标准的神经网络。它的权重矩阵为W<sup>[3]</sup>,维度为 120×400。这就是所谓的"全连接",因为这 400 个单元与这 120 个单元的每一项连接,还有一个偏差参数。最后输出 120 个维度,因为有 120 个输出。

然后我们对这个 120 个单元再添加一个全连接层,这层更小,假设它含有 84 个单元,标记为 **FC4**。



最后,用这 84 个单元填充一个 softmax 单元。如果我们想通过手写数字识别来识别手写 0-9 这 10 个数字,这个 softmax 就会有 10 个输出。

此例中的卷积神经网络很典型,看上去它有很多超参数,关于如何选定这些参数,后面 我提供更多建议。常规做法是,尽量不要自己设置超参数,而是查看文献中别人采用了哪些 超参数,选一个在别人任务中效果很好的架构,那么它也有可能适用于你自己的应用程序, 这块下周我会细讲。



现在,我想指出的是,随着神经网络深度的加深,高度 $n_H$ 和宽度 $n_W$ 通常都会减少,前面我就提到过,从 32×32 到 28×28,到 14×14,到 10×10,再到 5×5。所以随着层数增加,高度和宽度都会减小,而通道数量会增加,从 3 到 6 到 16 不断增加,然后得到一个全连接层。

在神经网络中,另一种常见模式就是一个或多个卷积后面跟随一个池化层,然后一个或多个卷积层后面再跟一个池化层,然后是几个全连接层,最后是一个 softmax。这是神经网络的另一种常见模式。

接下来我们讲讲神经网络的激活值形状,激活值大小和参数数量。输入为  $32\times32\times3$ ,这 些数做乘法,结果为 3072,所以激活值 $a^{[0]}$ 有 3072 维,激活值矩阵为  $32\times32\times3$ ,输入层没有 参数。计算其他层的时候,试着自己计算出激活值,这些都是网络中不同层的激活值形状和 激活值大小。

## Neural network example

	Activation shape	Activation Size	# parameters
Input:	(32,32,3)	_ 3,072 a <sup>tol</sup>	0
CONV1 (f=5, s=1)	(28,28,8)	6,272	208 <
POOL1	(14,14,8)	1,568	0 ←
CONV2 (f=5, s=1)	(10,10,16)	1,600	416 ←
POOL2	(5,5,16)	400	0 ←
FC3	(120,1)	120	48,001 7
FC4	(84,1)	84	10,081
Softmax	(10,1)	10	841

有几点要注意,第一,池化层和最大池化层没有参数;第二卷积层的参数相对较少,前面课上我们提到过,其实许多参数都存在于神经网络的全连接层。观察可发现,随着神经网络的加深,激活值尺寸会逐渐变小,如果激活值尺寸下降太快,也会影响神经网络性能。示例中,激活值尺寸在第一层为 6000,然后减少到 1600,慢慢减少到 84,最后输出 softmax 结果。我们发现,许多卷积网络都具有这些属性,模式上也相似。

神经网络的基本构造模块我们已经讲完了,一个卷积神经网络包括卷积层、池化层和全连接层。许多计算机视觉研究正在探索如何把这些基本模块整合起来,构建高效的神经网络,整合这些基本模块确实需要深入的理解。