KAYAN NOKTALI SAYILAR

Amaç: IEEE 16-bit formatındaki iki adet kayan nokta sayının toplama programının assembly dilinde yazımı

Giriş: Morris Mano komutları ve bu bilgisayara ait assembly dili

HAZIRLAYAN:


Ad Soyad: Zekeriya Bilgin

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ - ÖNSÖZ	2
KAYAN NOKTA VE IEEE754	3
AKIŞ ŞEMASI	4
KODLAR VE AÇIKLAMALARI	8
YORUM - SON	15

Projeye başlarken bizden istenileni net bir şekilde kavrayalım. Elimiz de iki tane IEEE 16- bit floating point formatında sayımız var. Bu iki sayının toplama programını Morris Mano' nun bilgisayarının komutları ve bu dile ait assembly dili kullanarak gerçekleştireceğiz.

IEEE 754 16-Bit formatında kayan noktalı sayı gösterim biçimi şu formattadır.



15. bitimiz İşaret (Sign) bitimiz.

14-10 arasında ki 5 bitimiz Üst (Exponent) bitlerimiz.

9-0 arasında ki 10 bitimiz ise Mantisa/Kesit(Fraction) bitlerimiz.

IEEE 754 -16 Bit formatı Half-precision floating-point format olarak yani Yarım duyarlıklı kayan noktalı sayı biçimi olarak adlandırılır.

Bu format, özellikle belleğin sınırlı olduğu veya yüksek performansın kritik olduğu uygulamalarda kullanılır. Yarım duyarlıklı kayan nokta formatı, tam duyarlıklı (32 bit) veya çift duyarlıklı (64 bit) formatlara kıyasla daha az hassasiyet ve dinamik aralık sunar, ancak daha az bellek kullanır ve daha hızlı işlem yapılabilir.

1. İşaret biti (1 bit):

• 0: Pozitif sayılar

• 1: Negatif sayılar

2. Üs (5 bit):

• Bias: $2^{(5-1)} - 1 = 15$

• Bias: 2^(Üst bit sayısı-1) = 15

• Üs değeri: [0, 31]

o $\ddot{U}s = 0$ ve mantissa $\neq 0$: Denormalize edilmiş sayı (subnormal)

```
o \ddot{U}s = 0 ve mantissa = 0: Sıfır (0)
```

- o $\ddot{\text{U}}\text{s} = 31 \text{ ve mantissa} = 0$: Sonsuzluk (∞ veya $-\infty$)
- o $\ddot{U}s = 31$ ve mantissa $\neq 0$: NaN (Not a Number)
- o Diğer durumlar: Normalize edilmiş sayı


3. Mantissa (10 bit):

- Mantissa (veya "kesir" olarak da adlandırılır) 1 bit gizli (implicit) öndeki 1 ile normalize edilir. Bu nedenle, sadece 10 bitlik kesir kısıtlanır.
- Normalize edilmiş sayılar için, mantissa'nın bu formatı gizli 1 ile başlar.

-AKIŞ ŞEMAMIZ-

Morris Mano nun Bilgisayar Sistemleri Mimarisi(Computer System Architecture) kitabını incelediğimizde sayfa 337 aşağıda ki resim de görünen 'Kayan noktalı sayıların toplanması ve çıkarılması' şemasının toplama adımlarını kullanabileceğimizi görüyoruz. İstersek yine kendimiz de farklı akış semaları veya yöntemler kullanabiliriz. Ben kitaba bağlı kalmak adına bu akış şemasında ki yöntem ile devam ettim.

Yukarıda bahsettiğim demormalize olan normalize edilemeyen durumları akış şemasında ki gibi özel olarak değerlendirdim.



Şekil 10.15 Kayan noktalı sayıların toplanması ve çıkarılması

Bu akış şemasın da sadeleştirme yapıp çıkarma işlemi adımlarını işlemeyeceğimiz için es geçiyoruz.

Programımızın genel akışı şu şekilde olacaktır;

- 1. Sıfırların denetimi
- 2. Kesirlerin hizalanması
- 3. Kesirlerin toplanması
- 4. Sonucun normalizasyonu

Tabii bir hususu tekrardan hatırlatmakta fayda var. Kayan noktalı sıfır normalize edilemez. Normalize sırasında sıfır denetimi yapmak yerine gerekirse işlemin başlangıcında ve sonunda denetim yapılabilir. Kesirlerin hizalanması, onların işleme girmesinden önce yapılmalıdır. Kesirlerin toplanmasından sonra sonuç normalize almayabilir. Normalize işlemiyle, belleğe gidecek verinin belleğe gitmeden önce normalize edilmiş olması sağlanır.

Eğer sayıl sıfıra eşitse işlem sona erer. Sayı2 sonuçtur. Eğer sayı2 sıfır ise, sayıl sonuçtur. Eğer sayıların hiçbiri sıfır değil ise sayıların hizalanmasına geçilir.

Morris Mano'nun bilgisayarının 25 adetten oluşan komutlarına tekrardan göz atalım.

Cizelge 5.6 Temel bilgisayar için denetim fonksiyonu ve Mikro işlemler.

```
R^{*}T_{0}:
       Al-getir
                                                              AR \leftarrow PC
                                                   R^{*}T_{1}:
                                                              IR \leftarrow M[AR], PC \leftarrow PC + 1
       Kodunu çöz
                                                   R^*T_2:
                                                              D_0, ..., D_7 \leftarrow \text{kodunu çöz } IR (12-14)
                                                              AR \leftarrow IR \ 0-11), \quad I \leftarrow IR(15)
       Dolaylı
                                                D'7IT_3:
                                                              AR \leftarrow M[AR]
       Kesme:
                 T_0T_1T_2(IEN) (FGI + FGO):
                                                              R \leftarrow 1
                                                    RT_0:
                                                             AR \leftarrow 0, TR \leftarrow PC
                                                    RT_1:
                                                             M[AR] \leftarrow TR, PC \leftarrow 0
                                                    RT_2:
                                                             PC \leftarrow PC + 1, IEN \leftarrow 0, R \leftarrow 0, SC \leftarrow 0
Bellek adreslemeli buyruklar
       ADD
                                                   D_0T_4: DR \leftarrow M[AR]
                                                   D_0T_s: AC \leftarrow AC \wedge DR, SC \leftarrow 0
                                                   D_1T_4:
                                                             DR \leftarrow M[AR]
                                                             AC + DR, E \leftarrow C_{\text{calcey}}, SC \leftarrow 0
                                                   D_1T_5:
       LDA
                                                   D_2T_4:
                                                             DR \leftarrow M[AR]
                                                   D_2T_5:
                                                             AC \leftarrow DR, SC \leftarrow 0
       STA
                                                             M[AR] \leftarrow AC, SC \leftarrow 0
                                                   D_3T_4:
       BUN
                                                   D_4T_4: PC \leftarrow AR, SC \leftarrow 0
       BSA
                                                   D_5T_4: M[AR] \leftarrow PC, AR \leftarrow AR + 1
                                                   D_5T_5: PC \leftarrow AR, SC \leftarrow 0
       ISZ
                                                   D_6T_4: DR \leftarrow M[AR]
                                                   D_6T_5:
                                                             DR \leftarrow DR + 1
                                                   D_6T_6: M[AR] \leftarrow DR, eger (DR = 0) ise (PC \leftarrow PC + 1), SC \leftarrow 0
Yazaç adreslemeli buyruklar
                                                D_7 T_3 = r (tüm yazaç adreslemeli buyruklarda ortak)
                                                IR(i) = B_i (i = 0, 1, 2, ..., 11)
                                                             SC \leftarrow 0
                                                     r:
       CLA
                                                  rB_{11}:
                                                              AC \leftarrow 0
       CLE
                                                  rB_{10}:
                                                              E \leftarrow 0
       CMA
                                                   rB_9:
                                                             AC \leftarrow AC
       CME
                                                   rB_8:
                                                              E \leftarrow \overline{E}
       CIR
                                                   rB_7:
                                                             AC \operatorname{Shr} AC, AC(15) \leftarrow E, E \leftarrow AC(0)
       CIL
                                                   rB_6:
                                                             AC \text{ Shl } AC, AC(0) \leftarrow E, E \leftarrow AC(15)
       INC
                                                   rB_5:
                                                             AC \leftarrow AC + 1
       SPA
                                                   rB_4:
                                                             Eğer (AC(15) = 0) ise (PC \leftarrow PC + 1)
       SNA
                                                   rB_3:
                                                             Eğer (AC(15) = 1) ise (PC \leftarrow PC + 1)
                                                             Eğer (AC = 0) ise (PC \leftarrow PC + 1)
       SZA
                                                   rB_2:
       SZE
                                                   rB_1:
                                                              Eğer (E = 0) ise (PC \leftarrow PC + 1)
       HLT
                                                   rB_0:
Giriş-çıkış buyrukları
                                                D_7IT_3 = p (tüm giriş-çıkış buyruklarında ortak)
                                                IR(i)=B_i(i=6, 7, 8, 9, 10, 11)
                                                    p:
                                                             SC \leftarrow 0
                                                  pB_{11}:
       INP
                                                              AC(0-7) \leftarrow INPR, FGI \leftarrow 0
       OUT
                                                  pB_{10}:
                                                              OUTR \leftarrow AC(0-7), FGO \leftarrow 0
       SKI
                                                   pB_9:
                                                              Eğer (FGI = 1) ise (PC \leftarrow PC + 1)
       SKO
                                                   pB_8:
                                                              Eğer (FGO = 1) ise (PC \leftarrow PC + 1)
       ION
                                                   pB_2:
                                                              IEN \leftarrow 1
       IOF
                                                   pB_6:
                                                              IEN \leftarrow 0
```

Basit ve sayısı az en temel işlemler için gerekli komutların olduğunu görüyoruz. Bunların farklarını birazdan daha geniş bir komut seti ile kıyaslandığında nasıl bir farka sebep olacağına ileride değineceğiz.

-BELLEK-

-Notasyon: Kodun okunabilirliğini arttırmak ve anlaşılabilirliğini kolaylaştırmak adına etiket(label) ve sembolik adresleri(komutun yanındaki) Türkçe ve uzun kelimeler ile kullandım. Standartta sembolik bir adresinin 1. Karakterin harf olmak zorunda olduğunu ve en fazla 3 alfanümerik karakterden oluştuğunu unutmayın.

Bellek de kullanacağımız alanlar, bunların sembolik adreslerini ve içeriklerini görelim.

ETİKET	BELLEK ADRESİ	İÇERİK	
SAYIA	100	010100100000000	
SAYIB	101	1100000100000000	
MASKEİŞARET	102	100000000000000	
MASKEÜST	103	011111000000000	
MASKEMANTİS	104	0000001111111111	
MASKEMANTİSMSB	105	00000100000000	
XOR	106	000000000000000	
SAYIAİŞARET	107	000000000000000	
SAYIBİŞARET	108	000000000000000	
SAYIAÜST	109	000000000000000	
SAYIBÜST	110	000000000000000	
FARKSAYISI	111	000000000000000	
SONUCİŞARET	112	000000000000000	
SONUCÜST	113	000000000000000	
SONUC	114	000000000000000	
AZALT	115	101111000000000	
ARTTIRMANTİS	116	001111000000000	
ARTTIRÜST	117	000001000000000	
MASKESIFIR	118	100000000000000	

Tabii ben burada anlaşılması kolay olması adına çok fazla sayıda bellek gözü kullandım. Programın tasarlanması ve organizasyonuna bağlı olarak sonuç aynı adres gözüne yazılabilir(Sonucun sayıA üzerine yazılması gibi) ve diğer optimizasyonlar yapılabilir.

NOTASYON VE FORMAT

A = Sayı A'nın kesir-mantis kısmı.

B = Sayı B'nin kesir-mantis kısmı.

```
a = Sayı A'nın üst-exponent kısmı.
```

b = Sayı B'nin üst-exponent kısmı.

As = Sayı A'nın işaret biti. Bs = Sayı B'nin işaret biti.

A1 = Kesrin-Mantisanın En Büyük Değerli Basamak biti(Most SignificantDigit)

⊕ = Xor Özel Veya (eXclusive OR) Kapısı

 \overline{A} \overline{B}

A nın ve B nin tümleyenleri(Değilleri)

-PROGRAM BAŞLANGICI-

ORG 118

LDA SAYIA

AND MASKEİŞARET

STA SAYIAİŞARET

LDA SAYIB

AND MASKEİŞARET

STA SAYIBİŞARET

LDA SAYIA

AND MASKEÜST

STA SAYIAÜST

LDA SAYIB

AND MASKEÜST

STA SAYIBÜST

LDA SAYIA

AND MASKEMANTİS

STA SAYIAMANTİS

LDA SAYIB

AND MASKEMANTİS

STA SAYIBMANTİS

Programımız 118 nolu bellek

adresinden çalışmaya başladı.

Burada sayı a nın ve

sayı b nin 3 kısma

(işaret-üst-mantis)

bölünerek gerekli

bitlerinin maskelenemsini

ardından kaydedilmesini

sağladım.

LDA SAYIA

AND MASKESIFIR

Kayıtlardan sonra

SZA (SAYIA= 0 İSE SONUÇ SAYIB) sıfır kontrolü

BUN SayıA!=0

LDA SAYIB

STA SONUC

HLT

SayıA!=0, LDA SAYIB

AND MASKESIFIR

SZA (SAYIA !=0 V SAYIB = 0 SONUÇ SAYIA)

BUN A !=0 V B !=0

LDA SAYIA

STA SONUÇ

HLT

Toplama veya çıkarma $\neq 0$ $AC \leftarrow BR$ Toplama

sayıA!=0sayıVB!=0 LDA SAYIBÜST

CMA

INC

ADD SAYIBÜST

SZA (a=b)

BUN a != b

BUN İŞARETEBAK

a != b SPA (a-b pozitif a>b)

BUN b>a

CLE

CIL

CIL

CIL

CIL

CIL


CIL

CIL

İki sayıda sıfır değil

üstlerin kontrolü ve

hizalanması.



STA FARKSAYISI DÖNGÜ1 SZA (AC=0 ?) BUN FARKAZALT BUN FARKBİTTİ FARKAZALT ADD EKSİ1 STA FARKSAYISI LDA SAYIBMANTİS CIR CLE STA SAYIBMANTİS LDA SAYIBÜST ADD USTARTTIR (0400) STA SAYIBÜST LDA FARKSAYISI BUN DÖNGÜ1 LDA SAYIBÜST FARKBİTTİ AND MASKÜST STA SONUCUST BUN İŞARETEBAK b>a CMA INC AND MASKEÜST ? STA FARKSAYISI DÖNGÜ2 SZA (AC == 0 ?)BUN FARKAZALT2 BUN FARKBİTTİ2 FARKAZALT2 ADD EKSİ1 STA FARKSAYISI LDA SAYIAMANTİS CIR CLE STA SAYIAMANTİS

LDA SAYIAÜST

bir döngü kurulması

üstler arasında ki farkın

bulunup belleğe kaydedilip

ADD SAYIUSTARTTIR (0400) STA SAYIAÜST

BUN DÖNGÜ2

LDA FARKSAYISI

FARKBİTTİ2 LDA SAYIAÜST

> AND MASKEÜST XOR = (A'.B) + (A.B')

İŞARETEBAK LDA SAYIAİŞARET Sayıların işaretlerine

> xor ile bakılması manoda CMA

> AND SAYIBİŞARET xor komutu olmadığı için

STA XOR dolaylı olarak-diğer komutlar

LDA SAYIBİŞARET vasıtasıyla yapılması

CMA

AND SAYIAİŞARET

ADD XOR

SPA ((As Exor Bs) = 0 işaretleri aynı)

BUN FARKLIİŞARET

LDA SAYIAMANTİS

ADD SAYIBMANTİS

0

0

1

1

2 input XOR gate

0

1

0

1

A⊕B

0

1

1

0

CIL Aynı işaret olması durumu

CIL

CIL CIL

CIL

CIL

SZE (E=0)

BUN E=1 Elde biti(E) nin

içeriğine bağlı oluşan CIR

durumlar. CIR


CIR

CIR


CIR

CIR

ADD SONUCÜST



	ADD SAYIAİŞARET	
	STA SONUC	
	HLT	
E = 1	CIR	
	CIR	
	CIR	
	CIR	
	CIR	
	CIR	
	CIR	
	CLE	
	CIR	
	CLE	
	STA SONUCMANTİS	
	LDA SONUCÜST	
	ADD ARTTIRÜST(0400)	
	AND MASKEÜST	
	ADD SONUCMANTIS	
	ADD SAYIAİŞARET	
	STA SONUC	
	HLT	
FARKLIİŞARET	LDA SAYIBMANTİS	Farklı işaretler olması
	CMA	durumunda yapılacak işlem
	INC	
	ADD SAYIAMANTİS	$EA \leftarrow A + \overline{B} + 1$
	STA SONUCMANTİS	
	CIL	
	CIL	
	CIL	
	CIL	
	CIL	
	CIL	
	SZE(E = 0)	Elde biti kontrolü



BUN MANTİS!=0

CLA

STA SONUC

HLT

MANTİS!=0 BUN A1KARAR

-YORUM-

RISC-V komut listesinde yer alan SUB komutu Mano komut listesinde olsaydı çıkartma işlemi olarak kullandığımız 2 ye tümleyen aritmetiği ile yaptığım bu işlemi çok rahatlıkla yapardım.

Örnek;

----RISC-V Komutları---
SUB RD, RS1, RS2 = LDA RS2

CMA

INC

ADD RS1

STA RD

Yine aynı şekilde karşılaştırma ve xor işlemleri mano komutları ile direkt olarak yapılamamaktadır. RISC-V komut listesinde yer alan XOR komutu Mano komut listesinde olsaydı (A'.B)+(A.B') formatında yaptığım bu işlemi çok rahatlıkla yapardım.

Örnek;

RISC-V Komutları		Mano	Komutları
XOR RD, RS1, RS2	=	LDA	RS2
		CMA	
		AND	RS1
		STA	GEÇİCİ
		LDA	RS1
		CMA	
		AND	RS2
		ADD	GEÇİCİ

SLTU - Set Less Than Unsigned (İşaretsiz) Bu komut, işaretsiz karşılaştırma yapar. rsl işaretsiz olarak rs2'den küçükse, rd kaydına 1 yazılır, aksi halde 0 yazılır. SLTU komutu Mano komut listesinde olsaydı aşağıdaki örnekte yaptığım bu işlemi çok rahatlıkla yapardım.

*sayılar işaretsiz olarak ele alınmıştır. İşaretli olanlar için slt komutu kullanınız.

----RISC-V Komutları----

----Mano Komutları----

SLTU RD, RS1, RS2 =

LDA RS2

CMA

INC

ADD RS1

SPA

BUN 1

BUN 0

Örneklerden de anlaşıldığı gibi, özel VEYA (XOR), çıkarma (SUB) ve karşılaştırma (SLTU) gibi en çok kullanılan işlemler, RISC-V komut setinde doğrudan desteklenirken, Mano bilgisayar komutları arasında bulunmamaktadır. Bu durum, RISC-V komut seti kullanıldığında tek bir komut ile yapılabilen işlemlerin, Mano'da birden fazla komut kullanılarak gerçekleştirilmesini gerektirmektedir. Örneğin, RISC-V komutlarıyla tek 1 komut ile yapılabilecek bir işlem, Mano'da 8 komut ile yapılmaktadır.

Bu fark, bir işlemcinin ve bilgisayarın kullandığı komut setinin ne denli büyük ve önemli bir etkiye sahip olduğunu açıkça göstermektedir. İşlemci tasarımı ve organizasyonu yapılırken, hedef uygulamaların gereksinimlerine ve kullanım alanlarına uygun komut seti tasarımı yapılması gerekmektedir. Gelişmiş işlemciler, geniş ve kapsamlı komut setleri sunarak yüksek performans ve esneklik sağlarken, basit işlemciler daha sınırlı komut setleri ile eğitim ve belirli uygulama gereksinimlerine hizmet etmektedir.

Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler, işlemci mimarilerinin de sürekli olarak evrilmesine neden olmuştur. RISC-V gibi açık kaynaklı mimariler, bu evrimde önemli bir rol oynamaktadır.

Mano gibi basit komut setleri, eğitim amaçlı ve küçük ölçekli uygulamalar için uygun olabilir. Ancak, büyük ölçekli ve karmaşık uygulamalar için RISC-V gibi daha gelişmiş mimariler tercih edilir.

Okuduğunuz için teşekkürler.

Temel Kaynak: Morris Mano Computer System Architecture