

Laboratório - Configuração básica de dispositivos e autenticação OSPF

Topologia




Tabela de endereçamento

Dispositiv o	Interface	Endereço IP	Máscara de Sub-Rede	Gateway padrão	Porta do Switch
R1					N/D
	G0/0/0	10.1.1.1	255.255.255.252	N/D	
					S1 F0/5
	G0/0/1	192.168.1.1	255.255.255.0	N/D	
R2					N/D
	G0/0/0	10.1.1.2	255.255.255.252	N/D	
	G0/0/1	10.2.2.2	255.255.255.252	N/D	N/D
R3	G0/0/0	10.2.2.1	255.255.255.252	N/D	N/D
	G0/0/1	192.168.3.1	255.255.255.0	N/D	S3 F0/5
PC-A	NIC	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1	S1 F0/6
PC-C	NIC	192.168.3.3	255.255.255.0	192.168.3.1	S3 F0/18

Objetivos

Parte 1: Implementar as Configurações Básicas do Dispositivo

- Cabeie a rede conforme mostrado na topologia.
- Configure o endereçamento IP básico para roteadores e PCs.
- Configure o roteamento de OSPF.
- Configure os PCs hosts.
- Verifique a conectividade entre hosts e roteadores.

Parte 2: Proteja o Plano de Controle

- Configurar a autenticação OSPF usando SHA256
- Verifique a autenticação OSPF

Histórico/Cenário

O roteador é um componente crítico em qualquer rede. Ele controla o movimento de dados para dentro e fora da rede e entre dispositivos dentro da rede. É particularmente importante proteger o Roteadores de rede porque a falha de um dispositivo de roteamento poderia tornar as seções da rede, ou de toda a rede,

inacessíveis. Controlar o acesso aos roteadores e permitir relatórios sobre roteadores é fundamental para a segurança da rede e deve fazer parte de uma política de segurança abrangente.

Neste laboratório, você construirá uma rede de vários roteadores e configurará os roteadores e hosts. Você configurará funções administrativas com diferentes níveis de privilégio.

Nota: Os roteadores usados com laboratórios hands-on são Cisco 4221 com a versão 16.9.6 do Cisco IOS XE (imagem universersalk9). Os switches usados nos laboratórios são Cisco Catalyst 2960+ com a versão Cisco IOS 15.2 (7) (imagem lanbasek9). Outros roteadores, switches e versões do Cisco IOS podem ser usados. De acordo com o modelo e a versão do Cisco IOS, os comandos disponíveis e a saída produzida poderão variar em relação ao que é mostrado nos laboratórios. Consulte a Tabela de resumo de interfaces dos roteadores no final do laboratório para saber quais são os identificadores de interface corretos.

Nota: Antes de começar, verifique se os roteadores e os comutadores foram apagados e não têm configurações de inicialização.

Recursos necessários

- 3 roteadores (Cisco 4221 com a Cisco Xe Release 16.9.6 Imagem universal ou comparável com uma licença de pacote de tecnologia de segurança)
- 2 switches (Cisco 2960+ com lançamento do Cisco IOS 15.2 (7) imagem lanbasek9 ou comparável)
- 2 PCs (sistema operacional Windows com um programa de emulação de terminal, como PuTTY ou Tera Term instalado)
- Cabos de console para configurar dispositivos de rede Cisco
- Cabos ethernet conforme mostrado na topologia

Instruções

Parte 1: Implementar as Configurações Básicas do Dispositivo

Nesta parte, configure a topologia da rede e configure as configurações básicas, como endereços IP da interface.

Etapa 1: Conectar a rede.

Anexar os dispositivos, conforme mostrado no diagrama de topologia e cabo conforme necessário.

Etapa 2: Defina as configurações básicas de cada Roteador.

a. Use o console para se conectar ao roteador e ative o modo EXEC privilegiado.

```
Router> enable
Router# configure terminal

Configure os nomes de host conforme mostrado na topologia.

R1 (config) # hostname R1

Configure endereços IP da interface conforme mostrado na tabela de endereçamento IP.

R1 (config) # interface g0/0/0

R1 (config-if) # ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

R1 (config-if) # no shutdown

R1 (config) # interface g0/0/1

R1 (config-if) # ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
```

```
R1(config-if) # no shutdown
```

b. Para evitar que o roteador tente traduzir comandos inseridos incorretamente como se fossem nomes de host, desative a pesquisa de DNS. R1 é mostrado aqui como exemplo.

```
R1(config) #no ip domain-lookup
```

Etapa 3: Configure o roteamento do OSPF nos roteadores.

a. Use o comando router ospf no modo de configuração global para ativar o OSPF em R1.

```
R1(config) # router ospf 1
```

b. Configure as instruções **network** para as rede em R1. Use um ID de área igual a 0.

```
R1(config-router) # network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router) # network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
```

c. Configure o OSPF em R2 e R3.

```
R2(config) # router ospf 1
R2(config-router) # network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router) # network 10.2.2.0 0.0.0.3 area 0
R3(config) # router ospf 1
R3(config-router) # network 10.2.2.0 0.0.0.3 area 0
R3(config-router) # network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
```

d. Emita o comando passive-interface Para alterar a interface G0/0/1 em R1 e R3 para passivo.

```
R1(config) # router ospf 1
R1(config-router) # passive-interface g0/0/1
R3(config) # router ospf 1
R3(config-router) # passive-interface g0/0/1
```

Etapa 4: Verifique os vizinhos OSPF e as informações de roteamento.

a. Emita o comando **show ip ospf neighbor** para verificar se cada roteador lista os outros roteadores na rede como vizinhos.

```
R1# show ip ospf neighbor
```

```
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface 10.2.2.2 1 FULL/BDR 00:00:37 10.1.1.2 GigabitEthernet0/0/0
```

 Emita o comando show ip route para verificar se todas as redes são exibidas na tabela de roteamento em todos os roteadores.

```
R1# show ip route
```

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, 1 - LISP
a - application route
```

```
+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set.

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
C 10.1.1.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L 10.1.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
0 10.2.2.0/30 [110/2] via 10.1.1.2, 00:01:11, Gigabitethernet0/0/0
192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L 192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
0 192.168.3.0/24 [110/3] via 10.1.1.2, 00:01:07, Gigabitethernet0/0/0
```

Etapa 5: Defina as configurações de IP do host do PC.

Configure um endereço IP estático, máscara de sub-rede e gateway padrão para PC-A e PC-C, conforme mostrado na tabela de endereçamento IP.

Etapa 6: Verifique a conectividade entre PC-A e PC-C.

a. Ping de R1 para R3.

Se os pings não forem bem-sucedidos, identifique e solucione os problemas das configurações básicas dos dispositivos antes de continuar.

b. Ping do PC-A, na LAN R1, ao PC-C, na LAN R3.

Se os pings não forem bem-sucedidos, identifique e solucione os problemas das configurações básicas dos dispositivos antes de continuar.

Nota: Se você pode fazer o ping do PC-A ao PC-C você demonstrou que o roteamento OSPF está configurado e funcionando corretamente. Se você não pode executar o ping mas as interfaces de dispositivo estão acima e os endereços IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT estão corretos, use os comandos show run, show ip ospf neighbor, e show ip route ajudar a identificar problemas relacionados ao protocolo de roteamento.

Etapa 7: Salve a configuração básica de execução de cada roteador.

Salve a configuração de execução básica para os roteadores como arquivos de texto em seu PC. Esses arquivos de texto podem ser usados para restaurar configurações mais tarde no laboratório.

Parte 2: Configurar a autenticação do protocolo de roteamento OSPF usando o hashing SHA256.

Etapa 1: Configurar um chaveiro em todos os três roteadores.

a. Atribua um nome e um número de chaveiro.

```
R1 (config) # key chain NetAcad
R1 (config-keychain) # key 1
```

b. Atribua a cadeia de chaves de autenticação.

```
R1(config-keychain-key) # key-string NetSeckeystring
```

c. Configurar o algoritmo de criptografia a ser usado para autenticação, use criptografia SHA256.

```
R1(config-keychain-key) # cryptographic-algorithm hmac-sha-256
```

Etapa 2: Configurar as interfaces GigabiteEthernet para usar a autenticação OSPF.

 Use o comando ip ospf authentication atribuir a chave-chain à interface GigabiteThernet0/0/0 no R1 e no R3.

```
R1(config)# interface g0/0/0
R1(config-if)# ip ospf authentication key-chain NetAcad
R1(config)#
*Jan 31 00:34:49.172: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/0
from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired

R3(config)# interface g0/0/0
R3(config-if)# ip ospf authentication key-chain NetAcad
R3(config)#
*Jan 31 00:32:31.998: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.2.2.2 on GigabitEthernet0/0/0
from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
```

b. Use o comando **ip ospf authentication** atribuir a chave-chain a ambas as interfaces GigabiteEthernet no R2.

```
R2(config)# interface g0/0/0
R2(config-if)# ip ospf authentication key-chain NetAcad
R2(config)# interface g0/0/1
R2(config-if)# ip ospf authentication key-chain NetAcad
R2(config-if)#
*Jan 31 00:37:48.379: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.1.1 on
GigabitEthernet0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
*Jan 31 00:38:04.829: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.3.1 on
GigabitEthernet0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
```

Etapa 3: Verifique que o roteamento OSPF e a autenticação estão corretos.

a. Emita o comando show **ip ospf interface** verificar se a chave de autenticação foi atribuída às interfaces GigabiteEthernet em todos os roteadores.

R1# show ip ospf interface g0/0/0

```
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
 Internet Address 10.1.1.1/30, Interface ID 5, Area 0
 Anexado via Declaração de Rede
 Process ID 1, Router ID 192.168.1.1, Network Type BROADCAST, Cost: 1
 Topology-MTID Cost Disabled Shutdown Topology Name
        0 1 no no Base
 Transmit Delay is 1 sec, State DR, Priority 1
 Designated Router (ID) 192.168.1.1, Interface address 10.1.1.1
 Backup Designated router (ID) 10.2.2.2, Interface address 10.1.1.2
 Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
   oob-resync timeout 40
   Hello due in 00:00:01
 Supports Link-local Signaling (LLS)
 Cisco NSF helper support enabled
 IETF NSF helper support enabled
 Index 1/2/2, flood queue length 0
 Next 0x0(0)/0x0(0)/0x0(0)
```

```
Last flood scan length is 1, maximum is 3

Last flood scan time is 0 msec, maximum is 1 msec

Neighbor Count is 1, Adjacent neighbor count is 1

Adjacent with neighbor 10.2.2.2 (Backup Designated Router)

Suppress hello for 0 neighbor(s)

Cryptographic authentication enabled

Sending SA: Key 1, Algorithm HMAC-SHA-256 - key chain NetAcad
```

 Emita o comando show ip ospf neighbor para verificar se cada roteador lista os outros roteadores na rede como vizinhos.

```
R2# show ip ospf neighbor
```

```
Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
192.168.3.1 1 FULL/DR 00:00:37 10.2.2.1 GigabitEthernet0/0/1
192.168.1.1 1 FULL/DR 00:00:37 10.1.1.1 GigabitEthernet0/0/0
```

 Emita o comando show ip route para verificar se todas as redes são exibidas na tabela de roteamento em todos os roteadores.

R3# show ip route

```
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
      o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, 1 - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
Gateway of last resort is not set.
      10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
O 10.1.1.0/30 [110/2] via 10.2.2.2, 00:08:15, Gigabitethernet0/0/0
C 10.2.2.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
L 10.2.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0
O 192.168.1.0/24 [110/3] via 10.2.2.2, 00:08:12, Gigabitethernet0/0/0
      192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.3.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
L 192.168.3.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/1
```

d. Use o comando **ping** para verificar a conectividade entre o PC-A e o PC-C.

Se os pings não forem bem-sucedidos, solucione o problema antes de continuar.

Tabela de resumo das interfaces dos roteadores

Modelo do roteador	Interface Ethernet 1	Interface Ethernet 2	Interface serial 1	Interface serial 2
1900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)

Modelo do roteador	Interface Ethernet 1	Interface Ethernet 2	Interface serial 1	Interface serial 2
2900	Gigabit Ethernet 0/0 (G0/0)	Gigabit Ethernet 0/1 (G0/1)	Serial 0/0/0 (S0/0/0)	Serial 0/0/1 (S0/0/1)
4221	Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0)	Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)
4300	Gigabit Ethernet 0/0/0 (G0/0/0)	Gigabit Ethernet 0/0/1 (G0/0/1)	Serial 0/1/0 (S0/1/0)	Serial 0/1/1 (S0/1/1)

Nota: Para descobrir como o roteador está configurado, consulte as interfaces para identificar o tipo de roteador e quantas interfaces o roteador possui. Não há como listar efetivamente todas as combinações de configurações para cada classe de roteador. Esta tabela inclui identificadores para as combinações possíveis de Ethernet e Interfaces seriais no dispositivo. Esse tabela não inclui nenhum outro tipo de interface, embora um roteador específico possa conter algum. Um exemplo disso poderia ser uma interface ISDN BRI. A string entre parênteses é a abreviatura legal que pode ser usada no comando do Cisco IOS para representar a interface.