CONFIGURATION D'UN SERVEUR VPN

PARCOURS	SISR ⊠	SLAM		
Lieu de réalisation	Campus Montsouris	CFA Certal Campus Montsouris		
Période de réalisation	Du : 24.01.2025	Au : 21.02.2025		
Modalité de réalisation	SEUL ⊠	EN EQUIPE		
Intitulé de la mission	Configuration d'un serveur VPN			
Description du contexte de la mission	Installation, configuration et implémentation d'un serveur VPN ainsi que de clients sur les appareils des télétravailleurs de la société Belletable			
Contraintes & Résultat	Ressources fournies / contraintes techniques / Résultats attendu Proxmox, VM, Debian, Wireguard, Routeur			
Productions associées	Liste des documents produits et description			
Modalités d'accès aux productions	Identifiants, mots de passe, URL d'un espace de stockage et présentation de l'organisation du stockage - Adresse du routeur : 10.75.1.254 - Identifiant : admin - Mot de passe : admin123			

Configuration d'un serveur VPN Table des matières Tapez le titre du chapitre (niveau 1)4 Tapez le titre du chapitre (niveau 2)......5 Tapez le titre du chapitre (niveau 3)......6

Configuration d'un serveur VPN						
Introduction						
Dans un contexte où le télétravail devient une nécessité pour de nombreuses entreprises, la sécurisation des connexions distantes est un enjeu majeur. La société Belletable, soucieuse de garantir un accès sécurisé à son réseau interne pour ses employés travaillant à distance, a sollicité la société Infoservices pour la mise en place d'une solution VPN (Virtual Private Network).						
Un VPN permet d'établir une connexion chiffrée entre les télétravailleurs et les ressources internes de l'entreprise, offrant ainsi une sécurité accrue contre les cybermenaces et garantissant l'intégrité des échanges de données. Après analyse des besoins de Belletable, le choix s'est porté sur WireGuard, une solution VPN moderne et performante, reconnue pour sa simplicité de configuration, sa rapidité et son niveau de sécurité élevé.						
Cette documentation détaille les différentes étapes de la mise en place de cette solution, depuis l'installation du serveur VPN jusqu'à la configuration des clients distants, en passant par les tests de bon fonctionnement et l'intégration des télétravailleurs. L'objectif est d'assurer un accès fiable, sécurisé et optimisé aux ressources de l'entreprise, tout en garantissant une gestion efficace et évolutive de l'infrastructure VPN.						

1. Installation

1.1. Choix d'une solution

Afin de garantir un accès à distance au réseau domestique d'entreprise, la société Belletable a demandé la mise en place d'une solution de VPN.


Un VPN, Virtual Private Network, est un service permettant de créer une connexion sécurisée et chiffrée entre un appareil et un réseau distant via Internet. Il masque l'adresse IP de l'utilisateur en redirigeant son trafic à travers un serveur distant, garantissant ainsi confidentialité, anonymat et protection des données contre les interceptions ou censures. Utilisé aussi bien pour sécuriser les connexions Wi-Fi publiques que pour accéder à des ressources distantes (réseau d'entreprise, sites géo-restreints), un VPN repose sur des protocoles comme WireGuard, OpenVPN ou IPsec pour assurer un haut niveau de sécurité et de performance.

Protocole	Sécurité	Vitesse	Facilité de	Chiffrement	Utilisation
			configuration		courante
WireGuard	Très élevée	Très rapide	Facile	ChaCha20	VPN
				(moderne et	personnel,
				rapide)	entreprise
OpenVPN	Élevée	Moyenne	Moyenne	AES-256	VPN sécurisé,
					accès distant
PPTP	Faible	Très rapide	Très facile	MPPE (faible)	Ancien, à
	(obsolète)				éviter
L2TP	Moyenne	Moyenne	Moyenne	Aucun seul,	VPN
	(nécessite			souvent	entreprise
	IPsec)			couplé à IPsec	
GRE	Aucune (pas de	Rapide	Facile	Aucun	Tunnels sans
	chiffrement)				chiffrement
IPsec	Très élevée	Moyenne	Complexe	AES-256	Sécurité
					réseau, VPN
					site à site

Campus Montsouris - THM BTS SIO-SISR Page 1 sur 2

1.2. Configuration du serveur VPN Wireguard


On choisit d'installer la solution Wireguard.



On ajoute un tunnel, il faut cliquer sur "Add".



Ici, on nous demande de remplir 2 informations : le nom du serveur et son adresse IP.



Name: VPN_Belletable MTU: 1420 (576-1440) Listen Port: 51820 (1-65535)(Optional) Private Key: Public Key: qFAL5k2VYZUC/nu4xQ8AC Local IP Address: 10.75.10.1 Status: Enable OK Cancel

Configuration d'un serveur VPN

Les autres informations, pré-remplies, sont :

Pour ces informations, nous allons remplir :
- Nom : VPN Belletable

IP: 10.75.10.1

- Le **MTU**, *Maximum Transmission Unit*, est la taille maximale, en octets, d'un paquet pouvant être transmis sur un réseau sans fragmentation. Il est crucial pour un VPN car il impacte directement la performance, la stabilité et la sécurité de la connexion.
- Le **port écouté** : C'est le port de la carte réseau de la machine sur laquelle est installée le VPN (ici, le routeur) écouté pour la connexion.
- Clé privée et publique: Dans un VPN, la clé privée et la clé publique sont utilisées pour chiffrer et authentifier les communications entre le client et le serveur, garantissant ainsi la confidentialité et l'intégrité des données.

La clé privée est secrète, générée localement, et est utilisée pour signer les données et déchiffrer les messages reçus, tandis que la clé publique est partagée librement avec d'autres appareils, chiffre les messages à destination de l'appareil possédant la clé privée correspondante, et permet de vérifier l'authenticité des données signées avec la clé privée.

- **Statut**: On yeut que le VPN soit actif, donc on clique sur "Enable".


Configuration d'un serveur VPN On rentre les données en cliquant sur "OK". La configuration du serveur a bien été prise en compte. ID Name MTU TX Bytes RX Bytes TX Packets RX Packets Listen Port Status Operation VPN_Belletabl Enabled 🔞 1420 443.4 MiB 12.4 MiB 369288 65983 51820 Maintenant, on importe le certificat. Cliquer sur le 2ème bouton sous "Operation". ID MTU TX Bytes RX Bytes TX Packets RX Packets Listen Port Status Operation Name VPN_Belletabl Enabled 😢 1420 443.4 MiB 12.4 MiB 369288 65983 51820

2. Installation et configuration du client VPN


2.1. Installation du client VPN

Maintenant que le serveur a été configuré, on configure le client.

On va sur une machine cliente, et on installe le VPN.




Une fois que le client a été installé, le logiciel ressemble à ceci :




Maintenant, il va falloir importer le certificat depuis le serveur sur la machine cliente. En effet, l'architecture logicielle d'un VPN fonctionne sur la base serveur/client, avec un client qui importe le certificat et peut se connecter en tunnel depuis sa machine, même hors du réseau, au serveur VPN, simulant un réseau local même à des kilomètres.

Campus Montsouris - THM BTS SIO-SISR Page 1 sur 2

On clique sur "Ajouter le tunnel", puis sur "Ajouter un tunnel vide".



On a d'abord une fenêtre quasiment vide.



Il faut remplir les informations suivantes :

- Nom: donner un nom au tunnel, ici on choisit "SRV VPN"
- La première partie, [Interface]
 - O Clé privée : laisser l'information par défaut, elle va changer par la suite.
 - o Adresse: Entrer une adresse de la plage d'adresse VPN.
 - O DNS: rentrer l'adresse de la passerelle du réseau WAN, 192.168.16.201/24.
- La deuxième partie, [Peer]
 - o Clé publique : rentrer la clé publique téléchargée depuis le serveur
 - Adresses autorisées : autoriser toute adresse, 0.0.0.0/0
 - Endpoint : Mettre l'adresse publique (adresse côté WAN du routeur) et le numéro de port attribué, soit 192.168.16.201:51820.

Nom: VPN_Belletable Clé publique: JP/ktXYrfFHwXns2t0Ph5w3biogLnwybvpnP77ZVgFU= [Interface] PrivateKey = GAAXCEjkQ26Oc1VxnP9aqO1+LTpbQ8DcaPUWyFpMiEM= ListenPort = 51820 Address = 10.75,10.10/24 DNS = 192.168.16.201 [Peer] PublicKey = qFAL5k2VYZUC/nu4xQ8AOtK5xFdXbrviRuk8315Dq04= AllowedIPs = 0.0.0.0/0 Endpoint = 192.168.16.201:51820

Enregistrer

Annuler

Configuration d'un serveur VPN

On enregistre. La configuration a bien été prise en compte. On active.

Bloquer tous le trafic hors tunnel (interrupteur)

Interface: VPN_Belletable

État: Éteinte

Clé publique : JP/ktXYrfFHwXns2tOPh5w3biogLnwybvpnP77ZVgFU=

Port d'écoute: 51820

Adresses: 10.75.10.10/24

Serveurs DNS: 192.168.16.201

Activer

Homologue

Clé publique : qFAL5k2VYZUC/nu4xQ8AOtK5xFdXbrviRuk8315

Dq04=


Adresses IP autorisées: 0.0.0.0/0

Point de terminaison: 192.168.16.201:51820


3. Ajout des pairs

Dans WireGuard, les connexions sont basées sur des paires de clés cryptographiques (clé privée et clé publique) utilisées pour authentifier et chiffrer les communications entre les pairs (peers).


On créé des pairs pour notre protocole Wireguard. Cliquer sur "Peers", puis "Add".



Différentes informations sont à remplir :



- Interface : choisir SRV VPN
- Public key : Prendre la clé publique dans le fichier qu'on a téléchargé précédemment du serveur



Campus Montsouris - THM BTS SIO-SISR Page 1 sur 2

Configuration d'un serveur VPN SRV_VPN - Bloc-notes Fichier Edition Format Affichage Aide nJ157HEzITPfspJ16AbHEBS1a6/Ra73Q3XpB3mPm4yM= - Adresse autorisée : mettre l'adresse de la machine cliente, ici 10.75.1.21/24 - Statut : Laisser sur "Enable" On valide en cliquant sur "Ok" | Interface | Interface | Indopoint | Allowed | TX Bytes | RX Bytes | TX Packets | RX Packets | Handshake | Handshake | Handshake | Handshake | Machine |

JP/ktXYrfFHwXns2tOPh5w3

(0-128 characters)

51820 (Optional, 1-65535) 10.75.10.0 / 24

>₁√ (Optional)

25 (0-65535)

On clique sur "Ok"





63


La configuration a bien été prise en compte.

Public Key:

Preshared Key:

Persistent Keepalive:

OK Cancel



4. Test de la configuration

On active le tunnel.

Interface: VPN_Belletable

État: 😻 Activée

Clé publique : JP/ktXYrfFHwXns2tOPh5w3biogLnwybvpnP77ZVgFU=

Port d'écoute: 51820

Adresses: 10.75.10.10/24

Serveurs DNS: 192.168.16.201

Désactiver

Homologue

Clé publique : qFAL5k2VYZUC/nu4xQ8AOtK5xFdX

brviRuk8315Dq04=

Adresses IP autorisées: 0.0.0.0/0

Point de terminaison: 192.168.16.201:51820

Dernier établissement d'une liaison: Il y a 5 secondes

Transfert: 3,78 Kio reçu(e), 18,68 Kio

envoyé(e)

Depuis notre machine physique, on peut accéder au domaine LAN Belletable. On peut ping le contrôleur de domaine :

```
C:\Users\kagem>ping 10.75.1.1

Envoi d'une requête 'Ping' 10.75.1.1 avec 32 octets de données : Réponse de 10.75.1.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=127
Réponse de 10.75.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=127
Réponse de 10.75.1.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=127
Réponse de 10.75.1.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=127

Statistiques Ping pour 10.75.1.1:

Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :

Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
```

