(2

PCA : principal component analysis : PCA یک روش کاهش ابعاد است که اغلب برای کاهش ابعاد مجموعه دادههای بزرگ، با تبدیل مجموعه بزرگی از ویژگی ها به ویژگی های کوچکتر که همچنان حاوی بیشتر اطلاعات مجموعه بزرگ است، استفاده می شود. کاهش تعداد ویژگی های یک مجموعه داده به طور طبیعی به قیمت کاهش دقت تمام می شود، اما روش ما در کاهش ابعاد این است که کمی کاهش دقت را با سادگی داده عوض کنیم. زیرا مجموعه دادههای کوچکتر تجزیه و تحلیل نقاط داده را برای الگوریتمهای یادگیری ماشینی بدون ویژگی های اضافی برای پردازش آسان تر و سریع تر می کند. بنابراین، ایده PCA این است که تعداد ویژگی های یک مجموعه داده را کاهش دهید، در حالی که تا حد امکان اطلاعات را حفظ کنید.


آماده سازی داده ها:


```
pca = PCA(n_components=30)
X_train_30 = pca.fit_transform(X_train)
X_test_30 = pca.transform(X_test)


pca = PCA(n_components=100)
X_train_100 = pca.fit_transform(X_train)
X_test_100 = pca.transform(X_test)
```


در اینجا n_components همان ابعاد نهایی مد نظر ماست.


4) داده های اصلی



















5) داده های 100 بعدی



















6) داده های ۴۰ بعدی

















داده های اصلی:


: RBF, beta = 0.1, gamma = 1e-9






: RBF, beta = 0.1, gamma = 1e-6






: RBF , beta = 0.1 , gamma = 1





Accuracy: 0.92
precision: 0.916
recall: 0.916
f1_score: 0.916




داده های 100 بعدی :


: RBF, beta = 0.1, gamma = 1e-9









: RBF, beta = 0.1, gamma = 1e-6






: RBF , beta = 0.1 , gamma = 1





f1_score: 0.919



داده های ۴۰ بعدی :

: RBF, beta = 0.1, gamma = 1e-9







Receiver operating characteristic for multi-class data


precision: 0.1


: RBF, beta = 0.1, gamma = 1e-6





: RBF , beta = 0.1 , gamma = 1





داده های اصلی :

linear			
beta	1e-2	1	100
Train acc	0.67	0.62	0.47
Test acc	0.64	0.60	0.45

RBF , beta = 0.1			
gamma	1e-2	0.1	1
Train acc	1	1	0.99
Test acc	0.94	0.95	0.92

دقت تست و ترین به هم نزدیک هستند پس اورفیت رخ نداده است.

همانطور که میبینیم کرنل RBF دقت بیشتری از کرنل خطی دارد. در کرنل های خطی مقدار کمتر بتا نیز موثرتر عمل می کند.

داده های 100 بعدی :

linear			
beta	1e-5	1e-3	1
Train acc	0.70	0.56	0.57
Test acc	0.70	0.56	0.55

RBF , beta = 0.1			
gamma	1e-9	1e-6	1
Train acc	0.1	0.1	1
Test acc	0.1	0.1	0.92

با کاهش ابعاد طبیعتا بخشی از ویژگی های داده ها را از دست میدهیم. همانطور که انتظار می رفت در کرنل خطی با مقدار بتا ثابت با کاهش ابعاد بخشی از دقت را از دست داده ایم.

کاهش گاما نیز تاثیر منفی در دقت مدل دارد.

داده های 40 بعدی :

linear			
beta	1e-5	1e-3	1
Train acc	0.57	0.54	0.46
Test acc	0.59	0.55	0.46

RBF , beta = 0.1			
gamma	1e-9	1e-6	1
Train acc	0.1	0.1	1
Test acc	0.1	0.1	0.93

با کاهش ابعاد به 40 دقت بسیار افت می کند و ویژگی های بسیاری را از دست می دهیم.

(7

استفاده از 100 PCA بهترین انتخاب است زیرا در این حالت داده ها ویژگی های مفیدی وجود دارد و مدل می تواند با این ویژگی ها بسیار خوب آموزش مبدل SVM است، اما A0 PCA ویژگی های اصلی برای آموزش مبدل SVM است، اما A0 PCA نامناسب است. زیرا با کاهش ابعاد داده ها به 40 ویژگی های مفید را از دست می دهد و در نتیجه دقت مبل بسیار کاهش می یابد.

همچنین، استفاده از SVM با کرنل RBF بسیار بهتر از Linear است و می تواند دقت تست را افزایش دهد. SVM با کرنل RBF می تواند به خوبی با مجموعه داده PCA 40 PCA کار کند و به نظر من بهترین انتخاب این سوال استفاده از 40 PCA است زیرا عملکرد مدل آنقدر کاهش پیدا نکرده و همچنین سرعت آموزش بسیار بالاتر از استفاده از PCA 100 یا داده های اصلی است.

با افزایش پارامتر گاما قدرت مدل افزایش می یابد تا بتواند داده های آموزشی را به خاطر بسپارد و سپس اورفیت اتفاق می افتد، بنابراین دقت تست بسیار کاهش می یابد، بنابراین بهترین مقدار برای گاما برای این مثال 0.1 است.

8) يافتن عدد 2:

Recall = TP / (TP + FN) بهترین معیار است چرا که به اعدادی که اشتباها 2 شناسایی شده اند کاری ندارد و اعداد 2 را که درست پیش بینی شده اند را نسبت به کل 2 ها می سنجد.

9) داده های 100 بعدی

3-Eeta : 1e هندار بسیار کوچک بتا به SVM اجازه می دهد تا با طبقه بندی های نادرست ملایم تر باشد. در نتیجه، بردارهای پشتیبانی بیشتری برای گرفتن پیچیدگی های داده های آموزشی استفاده می شود.

215 : Beta : 1e-3 :در این حالت "بتا" کمی بزرگتر است و طبقه بندی های اشتباه را بیشتر جریمه می کند، که باعث کاهش تعداد بردارهای پشتیبانی می شود. مدل ممکن است سعی کند بین به حداقل رساندن خطای طبقه بندی و حداکثر کردن مارجین تعادل برقرار کند.

1: Beta : در اینجا با تنظیم «بتا» روی 1، SVM مهکن است بیشتر بر روی حداکثر کردن مارجین تهرکز کند و در عین حال دسته بندی های اشتباه را جریمه کند. تعداد بردارهای پشتیبانی در مقایسه با بتا = e-31 بیشتر است، که نشان دهنده رویکرد متعادل تر است.

RBF SVM : eq. 30.1 and gama : 1e-6 در RBF SVM، انتخاب «گاما» تأثیر نقاط آموزش را به صورت جداگانه تعیین می کند. مقدار «گاما» کوچک تر باعث می شود هسته RBF گسترده تر شود و تعداد بیشتری از بردارهای پشتیبانی برای بررسی پیچیدگی داده ها مورد نیاز است.

بین اندازه مارجین و تعداد بردارهای پشتیبان یک تریدآف وجود دارد. تنظیم ابرپارامترها امکان کنترل این تریدآف را بر اساس اولویتها به ما میدهد

10) خیر با کاهش ابعاد این حساسیت نیز کاهش می یابد. در دادههای اصلی، تعداد ویژگیها زیاد است و مدلها ابهامات بیشتری دارد. این ابهامات ممکن است باعث شود مدلها حساس تر به تغییرات پارامترها باشند. در دادههای با کاهش بعد، تعداد ویژگیها کاهش یافته و مدلها ساده تر می شوند. این سادگی ممکن است باعث شود که حساسیت کمتری به تغییرات داشته باشند.

مدلهای با تعمیم بالا معمولاً حساسیت کمتری به تغییرات در پارامترها دارند. چون این مدلها تلاش میکنند نمونههای عمومی را به خوبی توصیف کنند، تغییرات کوچک در پارامترها ممکن است تأثیر کمتری داشته باشد. دیگر روش ها : رگولاریزاسیون و افزایش داده (Data Augmentation)

(11

ایده اصلی در SVM ، ایجاد یک حد مرز به نحوی است که بیشتر نقاط داده از یک طرف این حد مرز یا خط قرار بگیرند و تا حد امکان فاصله (مارجین) بین این حد مرز و نقاط مختلف بیشینه شود. مارجین در SVM به فاصله نزدیک ترین نقاط با حد مرز یا هایپرپلین اشاره دارد. هدف اصلی در SVM این است که مارجین را بیشینه کند. SVM از توابع هسته برای بردن داده ها به فضاهای با ابعاد بالاتر استفاده می کند. این تبدیلات به SVM این امکان را می دهند که با استفاده از حد مرزها یا هایپرپلین به نحوی هایپرپلین به نحوی است که مارجین بیشینه شود و در عین حال خطا (نقاطی که در داخل مارجین یا اشتباه دسته بندی شده اند) کمینه گردد.

(12

روش "One-vs-Rest" یا "One-vs-All" یکی از روشهای متداول در ردهبندی چند کلاسه با استفاده از مدلهای دودویی "One-vs-Rest")است. در این روش، برای هر کلاس یک مدل دودویی آموزش داده می شود تا بین اعضای کلاس مورد نظر و بقیه کلاسها تمایز ایجاد کند. سپس در مرحله تست، کلاسی که امتیاز بیشتری را کسب کند، به عنوان کلاس نهایی برای نمونه در نظر گرفته می شود. در این روش، اگر یک مدل دودویی برای هر کلاس استفاده شود، تعداد کل مدل ها برابر با تعداد کلاسها است.

مثال:

اگر ۳ کلاس داشته باشیم، سه مدل دودویی به صورت زیر آموزش داده میشوند:

ردر مقابل کلاسهای 2 و 3 (کلاس 1 در مقابل کلاسهای 2 و 3 (کلاس 1 کلاس 2 کلاس 1 مدل برای تشخیص کلاس 1 در مقابل کلاسهای 2 و 3 (کلاس 1 کلاس 2 کلاس 1 کلاس

مدل برای تشخیص کلاس 2 در مقابل کلاسهای 1 و 3 (کلاس 2 vs. 2 کلاس 1&3)

3. مدل براى تشخيص كلاس 3 در مقابل كلاسهاى 1 و 2 (كلاس vs. 3 كلاس 2&1


در مرحله تست، نمونه به تمام مدلها وارد شده و امتیازهای هر مدل بررسی میشوند. کلاسی که مدل مربوط به آن امتیاز بیشتری داشته باشد، به عنوان کلاس نهایی انتخاب میشود.


C در SVM نشان دهنده تعیین میزان تسلیم به خطا است. هرچه مقدار C بزرگتر باشد، مدل با داده های آموزشی با دقت بیشتری مطابقت دارد ولی ممکن است باعث Overfitting شود.

در حالت Crammer Singer ، بتا یک پارامتر اضافی است که در تابع هدف (Objective Function) مربوط به مسئله بهینه سازی آموزش ماشین بردار پشتیبان Crammer Singer اضافه می شود. این پارامتر به بهبود عملکرد در شرایطی کمک می کند که نمونه ها به طور همزمان به چند کلاس تعلق داشته باشند. در این موارد، Crammer Singerبه صورت یک مسئله بهینه سازی چندکلاسه با محدودیت های مشخص می شود.

در کل، C در SVM و بتا در Crammer Singer هر دو مربوط به میزان تحمل خطا و Overfitting هستند، اما تأثیر مستقیم بر یکدیگر ندارند.

(13





همانطور که میبینیم دقت داده های آموزشی کاهش یافته اما تمامی معیارها و دقت تست در این روش افزایش داشته است. 14)

یک ماشین svm یک کلاسه را با داده های تمیز آموزش میدهیم. از این ماشین برای پیش بینی اینکه نقاط جدید پرت هستند یا نه استفاده می کنیم. معیار مقایسه نیز فاصله نقاط با بردارهای پشتیبانی آموخته شده می باشد. نقاطی با فاصله زیاد به احتمال زیاد پرت هستند.