

第十三章 I/O系统(三) I/O内核子系统

苏州大学计算机科学与技术



I/O内核子系统

- ❖ 提供了与I/O有关的服务,建立在硬件和设备驱动程序结构之上,还负责保护自己免受错误进程和恶意用户的危害
 - ≪I/O调度
 - ★缓冲
 - ➡高速缓存
 - ❤假脱机与设备预留
 - ★错误处理
 - ≪I/O保护



I/O内核子系统

- ❖ 高速缓存(Cache) 一 保留数据拷贝的高速内存
 - ▲ 仅仅是一个拷贝
 - ❖ 关键是性能
- ❖ 假脱机(Spooling) 保存设备输出的缓冲
 - ➡ 如果设备在一个时刻只能相应一个请求
 - ∞ 如,打印机
- ❖ I/O保护一 防止非法I/O指令的执行
 - ☆ 定义I/O指令为特权指令
 - ➡ 应用程序I/O操作必须通过系统调用实现



I/O内核子系统


* 错误处理

- ★操作系统可以从磁盘读、设备无效、暂时写失败等错误中恢复
- ≤当出现I/O请求失败时,多数情况返回一个错误号
- ∞系统出错目志记录了错误报告
- ❖ 内核数据结构
 - ★内核保存了I/O组件的状态信息,包括文件打开表、网络连接、字符设备状态等
 - ★许多复杂的数据结构用于记录缓冲、内存分配和"脏"块
 - ≤有些操作系统使用面向对象的方法和消息机制来实现I/O



I/O调度


- ❖ 某些I/O请求需要按设备队列排序
- ❖ 某些操作系统试图维持公平
- * 先来先服务算法



设备状态表



Sun Enterprise 6000的设备传输率





缓冲区管理

- ❖ 在现代操作系统中,几乎所有的I/O设备在与CPU 交换数据时,都用了缓冲区。缓冲区是一个存储 区域,可以由专门的硬件组成; 更多的是利用内 存。缓冲管理的主要功能是组织好这些缓冲区, 并提供获得和释放缓冲区的手段。
- ❖ 缓冲(Buffering) 设备之间传输的数据暂时存放 在内存中
 - ➡ 解决设备之间的速度差异
 - ➡ 协调传输数据大小不一致
 - ★ 维持"拷贝语义"



缓冲的引入

- * 引入缓冲的主要原因
 - ≈缓和CPU与I/O设备间速度不匹配的矛盾
 - ➡减少对CPU的中断频率,放宽对CPU中断响应时间的限制
 - ∞解决数据粒度不匹配的问题
 - ∞提高CPU与I/O设备之间的并行性



假脱机技术

- ❖ 为了缓和CPU的高速性与I/O设备的低速性间的矛盾而引入了脱机输入、脱机输出技术。
 - →利用其中的一道程序,模拟脱机输入时的外围控制机功能,把低速I/O设备上的数据传送到高速磁盘上
 - ★用另一道程序来模拟脱机输出时外围控制机的功能, 把数据从磁盘传送到低速输出设备
- ❖ 这样,便可在主机的直接控制下,实现脱机输入、输出功能。此时的外围操作与CPU对数据的处理同时进行,这种在联机情况下实现的同时外围操作称为SPOOLing (Simultaneous Peripheral Operations On-Line),或假脱机技术。



- *输入井和输出井
 - ∞在磁盘上开辟的两个大存储空间。
 - ★輸入井:模拟脱机输入时的磁盘设备,用于暂存输入设备输入的数据;
 - ★输出井:模拟脱机输出时的磁盘,用于 暂存用户程序的输出数据。



- * 输入缓冲区和输出缓冲区
 - ◆为了缓和CPU和磁盘之间速度不匹配的矛盾,在内存中要开辟两个缓冲区:输入缓冲区、输出缓冲区。
 - ★輸入缓冲区:用于暂存由输入设备送来的数据,以 后再传送到输入井。
 - ★輸出缓冲区:用于暂存从输出井送来的数据,以后再传送给输出设备。




- ❖ 输入进程Sp_i和输出进程Sp_o
 - ★进程Sp_i模拟脱机输入时的外围控制机,将用户要求的数据从输入设备通过输入缓冲区再送入输入井,当CPU需要输入数据时,直接从输入井读入内存:
 - ★进程Sp。模拟脱机输出时的外围控制机,把用户要求输出的数据,先从内存送到输出井,待输出设备空闲时,再将输出井中的数据经过输出缓冲区送到输出设备上。



- * 井管理程序
 - ∞用于控制作业与磁盘井之间信息的交换







SPOOLing系统的特点

- ❖ 提高了I/O的速度
- ❖ 将独占设备改造为共享设备
- * 实现了虚拟设备功能



假脱机打印机系统

- ❖ 打印机属于独占设备。利用SPOOLing技术,可将之改造为一台可供多个用户共享的设备,从而提高设备的利用率,也方便了用户。
- ❖ 共享打印机技术已被广泛用于多用户系统和<u>局域</u> 网络(添加方法)中
 - ➡磁盘缓冲区:磁盘空间,暂存用户程序的输出数据
 - ★打印缓冲区:设在内存,暂存从磁盘缓冲区送来的数据
 - ∞假脱机管理进程和假脱机打印进程
 - ❖ 假脱机管理进程为每个要求打印的用户数据建立一个假脱机文件,并放入文件队列中
 - ❖ 假脱机打印进程依次对队列中的文件进行打印



共享打印机

- * 假脱机管理进程
 - ★在磁盘缓冲区中为之申请一个空闲盘块,并将要打印的数据送入其中暂存
 - ★为用户进程申请一张空白的用户请求打印表,并将用户的打印要求填入表中,再将该表挂到假脱机文件队列上
- * 假脱机打印进程
 - ★当打印机空闲时,进程从请求打印队列的队首取出一 张请求打印表,根据表中的要求将要打印的数据,从 输出井传送到内存缓冲区,再由打印机进行打印
 - ★打印完,进程再次察看请求打印队列,若非空,重复上述工作,直到队列为空。此后进程才将自己阻塞起来。仅当下次再有打印请求时,进程才被唤醒




守护进程(daemon)

*方案修改:取消假脱机管理进程,为打印机建立一个守护进程,由它执行一部分原来的假脱机管理进程的功能

* 守护进程是允许使用打印机的唯一进程



使用系统调用执行 I/O





把I/O操作转换成硬件操作

- ❖ 考虑一个进程从磁盘读取一个文件:
 - ∞确定保存文件的设备
 - ∞将文件名转换成设备使用的表示法
 - ∞把数据从磁盘读入缓冲
 - ∞通知请求进程数据可用
 - ∞将控制权返回给进程



I/O请求的生命周期

