

# Sistemas Operacionais

Aula 16 - Memória virtual

Professor: Wellington Franco

O tamanho das memórias está aumentando rapidamente, mas o tamanho dos softwares está aumentando muito rápido. Durante a década de 1980, muitas universidades executavam um sistema de tempo compartilhado com dezenas de usuários simultâneos em um VAX 4MB. Agora, a Microsoft recomenda pelo menos 512MB para um único usuário do sistema Vista.


**TANENBAUM, A. (2010)** 

- Existem várias estratégias de gerenciamento de memória, em que deve manter simultaneamente muitos processos em memória para permitir multiprogramação.
- É uma técnica que permite a execução de processos que não estão completamente na memória
- Programas podem ser maiores do que a memória física
- Não é fácil de implementar e pode degradar substancialmente o desempenho se for empregada de forma descuidada.


- Memória virtual pode ser implementada de duas formas:
  - Paginação sob demanda x Segmentação sob demanda
- As instruções em execução devem estar na memória física. A ideia é que todo o espaço de endereçamento lógico esteja em algum momento no espaço de endereçamento físico
- Tarefa de programar muito mais fácil, porque o programador não precisa mais se preocupar com a quantidade de memória física disponível
  - Se concentra apenas no problema a ser programado

- O espaço de endereçamento virtual de um processo diz respeito à visão lógica (ou virtual) de como um processo é armazenado em memória.
  - Começa no endereço 0 e permanece em memória contínua.
- É responsabilidade da MMU mapear páginas lógicas em quadros de páginas físicos em memória.

# Memória virtual maior que a memória física



#### Compartilhamento utilizando memória virtual




Em qualquer computador existe um conjunto de endereços de memória que os programas podem gerar ao serem executados. Endereços podem ser gerados com o uso de registradores-base, de indexação, registradores de segmento ou outras técnicas. Esses endereços são chamados de endereços virtuais.

**TANENBAUM, A. (2010)** 


- Como dito, para execução, é necessário que o programa seja transferido do disco para memória.
- Pode-se carregar todo o programa de uma vez
  - Pode n\u00e3o ser necess\u00e1rio ter todo o programa sendo executado no mesmo momento.
- Uma estratégia é carregar páginas somente quando forem necessárias
  - Páginas que jamais são acessadas jamais são carregadas na memória física.

- Lazy swapper (mecanismo de permuta preguiçoso) nunca traz uma página para memória a menos que ela seja necessária (processo)
  - Um Swapper que liga com páginas é chamada paginador

# Transferência de memória paginada para disco



- Para distinguir entre páginas que estão na memória e no disco é necessário um suporte de hardware
- Associa-se um bit de validade a cada entrada da tabela de paginação
  - V na memória
  - I fora da memória(ou não faz parte do espaço lógico)
- Página é necessária -> referenciada
  - Referência inválida -> aborta execução
  - Fora da memória -> página é carregada



- Inicialmente todas as entradas são setadas para I
- Durante a tradução de um endereço, se o bit vale I falta de página!
  - Causa uma exceção para o SO

# Qual o propósito desses algoritmos?


Quando ocorre uma falta de página, o sistema operacional precisa escolher uma página a ser removida da memória a fim de liberar espaço para uma nova página a ser trazida para a memória. Se uma página intensamente usada for removida, é provável que logo ela precisa ser trazida de volta, ocasionando custos extras.

**TANENBAUM**, A. (2010)

#### Falta de página

- A primeira referência a uma página fora da memória causa uma exceção:
  - Falta de página
- O Sistema Operacional usa outra tabela para decidir o que houve (PCB):
  - Referência inválida aborta o processo
  - Apenas uma referência a uma página fora da memória
- Obtém um quadro livre
- Carrega a página no quadro
- Reconfigura as tabelas
- Seta o bit de validade para V
- Re-executa a instrução que gerou a falta de página

# Algoritmo de falta de página



- Pode afetar significativamente o desempenho de um sistema de computação
- É necessário calcular o **tempo de acesso efetivo**. O tempo de acesso à memória varia de 10 a 200 nanosegundos.
- Se n\u00e3o tiver erro de p\u00e1gina, o tempo de acesso efetivo (TAE) ser\u00e1 igual ao tempo de acesso \u00e1 mem\u00f3ria (TAM)

- Taxa de falta de páginas 0 ≤ p ≤ 1.0 (probabilidade de ocorrência de erro)
  - se p = 0 não há falta de páginas
  - se p = 1, toda referência causa uma falta
- TAE = (1 p). TAM + p. TEP
- TEP = tempo de erro de página = tempo para tratar falta de página + tempo de swap out + tempo de carga da página + tempo para reiniciar a execução

- Exemplo:
- Tempo de acesso à memória = 200 nanossegundos
- Tempo médio para tratamento de uma falta de página = 8 milissegundos
- TAE =  $(1 p) \cdot 200 + p \cdot (8 \text{ milissegundos})$ =  $(1 - p) \cdot 200 + p \cdot 8.000.000$ =  $200 + p \cdot 7.999.800$
- Se um acesso a cada 1.000 causa uma falta de página então: TAE = 8.2 microssegundos. (40 vezes mais lento!!)


- Exemplo:
- Se quisermos uma degradação de desempenho menor que 10%?

- Superalocação: quando aumenta o grau de multiprogramação do sistema.
  Tem o objetivo de preencher o máximo de quadros possíveis.
- Se um processo está em execução, ocorre um erro de página. O SO determina onde a página está no disco, mas então descobre que não há quadros disponíveis.

- SO tem diversas opções:
  - Ele pode encerra o processo. Mas é a ideal?
  - Remover o processo da memória
  - Substituição de páginas

- A substituição de páginas adota a seguinte abordagem:
  - Se nenhum quadro estiver livre, encontramos um que n\u00e3o esteja sendo utilizado no momento e o liberamos.
  - Pode-se liberar um quadro gravando seu conteúdo no espaço de permuta e modificando a tabela de páginas.
  - Pode-se então utilizar o quadro liberado para acolher a página pela qual o processo falhou

- Algoritmo que altera o serviço de erros de página para incluir a substituição:
  - Localize a página desejada no disco
  - Localize um quadro livre:
    - Se há um quadro livre, utilize-o
    - Se não há tal quadro, utilizar um algoritmo de substituição para escolher um quadro vítima
    - Grave o quadro vítima no disco, atualize as tabelas de páginas e de quadros
  - Carregue a página desejada no quadro (recentemente) livre; atualize as tabelas de páginas e de quadros
  - Re-execute a instrução que causou a falta de página



- Avalia-se um algoritmo utilizando uma sequência de acessos a memória (sequência de referência) e contando a quantidade de faltas de páginas
- Queremos a menor taxa possível de faltas de páginas

- Deve-se levar em conta apenas o número da página em vez do endereço inteiro
  - 0100, 0432, 0101, 0612, 0102, 0103, 0104, 0101, 0611, 0102, 0103, 0104, 0101, 0610, 0102, 0103, 0104, 0101, 0609, 0102, 105
  - 1, 4, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1, 6, 1
  - Para saber o número de erros de páginas, precisa saber o número de quadros disponíveis


- Se tiver três ou mais quadro livres, quantos erros?
- Se tiver um quadro livre?

- Se tiver três ou mais quadro livres, quantos erros?
  - Três erros, sendo um para a primeira referência a cada página
- Se tiver um quadro livre?
  - Onze erros, uma substituição a cada referência
- A medida que aumenta a quantidade de quadros, a quantidade de erros de página cai a um nível mínimo.

#### • Exemplo:

Sequência de referências: 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3, 2, 1, 2, 0, 1, 7, 0, 1

Quadros livres: 3



- Fácil de compreender e programar
- Desempenho nem sempre é bom
  - A página substituída pode ser um módulo de inicialização utilizado há muito tempo e que não é mais necessário
  - Pode conter uma variável muito utilizada que foi inicializada cedo e está em uso constante


- Exemplo:
  - 0 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5
  - Se três e quatro quadros disponíveis?

- Exemplo:
  - 0 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5
  - Se três e quatro quadros disponíveis
    - Três: nove erros
    - Quatro: dez erros
  - Anomalia de Belady: a taxa de erros pode aumentar com o aumento de quadros

# Substituição de páginas ótima


- Substitui a página que não será acessada pelo maior período de tempo
- Como obter essa informação?
- Difícil de implementar, mas útil para comparação com outros algoritmos

# Substituição de páginas ótima



- Menos recente utilizado Aproximação do ótimo
  - Associa a cada página a hora da última vez em que essa página foi utilizada.
  - Seleciona a página que não foi utilizada pelo período de tempo mais longo.
  - De trás ao invés de para frente no tempo

• Sequência de referência: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5



# Algoritmo LRU (Least Recently Used)


Para uma máquina com n molduras de página, há um hardware auxiliar que contém uma matriz n x n bits, inicialmente todos com o valor 0. Sempre que a moldura da página k for referenciada, o hardware marcará os bits da linha k com o valor 1 e, em seguida, todos os bits da coluna k com valor 0. A linha que possuir o menor valor binário será a página LRU.

**TANENBAUM**, A. (2010)

- É usada com frequência e é considerada adequada
- O problema consiste em determinar uma ordem para os quadros definida pela hora da última utilização


#### Contadores:

- Cada página possui um contador que é atualizado com o valor do relógio sempre que a página é referenciada
- Quando uma página precisa ser substituída, consultar o contador para remover a que possuir o menor valor



#### • Pilha:

- Mantém uma pilha duplamente encadeada com os números das páginas:
  - Página referenciada
    - Move a página para o topo
- Não requer algoritmo de busca



## Substituição de páginas baseada em contagem

- Mantém um contador para o número de referências a cada página
- Algoritmo LFU: substitui a página com o menor contador
  - o Página muito utilizada deverá apresentar uma contagem alta
- Algoritmo MFU: substitui a página com o maior contador
  - Página com menor contagem provavelmente acabou de ser conduzida à memória e ainda será utilizada

#### Alocação de quadros

- Cada processo precisa de um número mínimo de quadros
- Dois esquemas principais de alocação
  - Alocação fixa
  - Alocação por prioridade

# Alocação fixa

- Alocação igualitária: se há 100 quadros e 5 processos, alocar 20 quadros para cada um
- Alocação proporcional: quadros são alocados de acordo com o tamanho dos processos m = 64

$$s_i = tamanho$$
 do processo  $p_i$ 

$$S = \mathring{\mathbf{a}} S$$

$$a_i = \text{alocação para } p_i = \frac{s_i}{s} m$$

$$s_i = 10$$

$$s_2 = 127$$

$$a_1 = \frac{10}{137}$$
 64 » 5

$$a_2 = \frac{127}{137}$$
 64 » 59

## Alocação por prioridade

- Usa uma alocação proporcional baseada na prioridade ao invés do tamanho
- Se o processo Pi causa uma falta de página
  - Seleciona um de seus quadros para substituição
  - Seleciona um quadro de um processo de menor prioridade para substituição


#### Alocação global x local

- Substituição global: o processo seleciona um quadro para substituição de uma lista com todos os quadros de memória
  - Um processo pode tomar um quadro de outro
- Substituição local: cada processo só seleciona para substituição os seus próprios quadros

#### Atividade improdutiva

- Se um processo não tem quadros "suficientes", a taxa de falta de páginas pode ser muito alta. Isso leva a :
  - Baixa utilização da CPU
  - O Sistema Operacional conclui que precisa aumentar o grau de multiprogramação
  - o Um novo processo é adicionado à memória
- Atividade improdutiva (Thrashing): um processo fica paralisado com operações de swap in e swap out (os processos estão gastando todo o seu tempo paginando)

# Atividade improdutiva



# Paginação X Segmentação

Consideração	Paginação	Segmentação
O programador precisa saber que essa técnica está sendo usada?	Não	Sim
Há quantos espaços de endereçamento linear?	1	Muitos
O espaço de endereçamento total pode superar o tamanho da memória física?	Sim	Sim
Rotinas e dados podem ser distinguidos e protegidos separadamente?	Não	Sim
As tabelas cujo tamanho flutua podem ser facilmente acomodadas?	Não	Sim
O compartilhamento de rotinas entre os usuários é facilitado?	Não	Sim
Por que essa técnica foi inventada?	Para obter um grande espaço de endereçamento linear sem a necessidade de comprar mais memória física	Para permitir que programas e dados sejam divididos em espaços de endereçamento logicamente independentes e para auxiliar o compartilhamento e a proteção



# Dúvidas??

E-mail: wellington@crateus.ufc.br