
# Criptografia





- Cifra one-time pad
- Como é gerado o fluxo de chaves
- Geradores de números pseudoaleatório











• • • •

Uma **cifra de fluxo** é aquela que opera sobre um fluxo de dados cifrando um **bit** por vez à medida que são transmitidos ou armazenados.

Como é possível cifrar um bit individual? O texto cifrado é obtido combinando um bit de um fluxo de chave a um bit de texto simples por meio da operação lógica XOR.

0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Note que a função é perfeitamente balanceada.
- Ou seja, observando um valor de saída, há exatamente de chance para qualquer valor dos bits de entrada.



### Cifra one-time pad




 O tipo mais simples e mais seguro de cifra de fluxo é o chamado onetime pad (também conhecido como cifra de uso único ou chave de uso único.

A essência da cifra **one-time pad** é a mesma de uma cifra de Vigenère, exceto que, em vez de repetir a chave, simplesmente escolhe-se uma chave tão longa quanto o texto claro.

- Uma cifra *one-time pad* usa um fluxo de chaves escolhido aleatoriamente para **cada cifração**, e, em seguida, é descartada.
- Tanto o algoritmo de cifração como o de decifração utilizam uma única operação de OU-exclusivo.




### Cifra one-time pad



- Esse sistema foi introduzido por um engenheiro da AT&T chamado Gilbert Vernam em 1918.
- Ele construiu uma máquina eletromecânica que cifrava automaticamente a mensagem.


0000



Seu sistema funciona com dados binários (bits) em vez de letras. Esta foi a primeira vez que a criptografia e a transmissão foram automatizadas.



### Cifra one-time pad



- A one-time pad é uma cifra ideal. Ela é perfeita!
- Não há uma forma pela qual um adversário seja capaz de adivinhar a chave ou estatísticas do texto claro ou do texto cifrado.
- Também não existe qualquer relação entre o texto claras e o texto cifrado.
- Em outras palavras, a mensagem cifrada é um fluxo de bits verdadeiramente aleatórios, mesmo se o texto às claras contiver alguns padrões.
- Um atacante não é capaz de quebrar a cifra a não ser que ela teste todas as sequências aleatórias de chave possíveis, que serão, em que o tamanho do texto claro é bits

O **one-time pad** é o único criptossistema que é **provado** ser completamente seguro.



### Cifra one-time pad



- O problema das one-time pad é que ela é muito difícil de usar é necessário uma one-time pad diferente para cada mensagem que enviar.
- Assim, então antes de enviar qualquer mensagem, ambos os lados têm que garantir que tenham todas as one-time pad e que elas estejam em ordem.
- Se eles planejam enviar mensagens repetidamente, isso significa que terão que ter muitas *one-time pad*!

Em resumo, as **one-time pad** são boas na **teoria**, mas são incrivelmente difíceis de usar na prática.



 $\bullet \bullet \bullet \bullet$ 

- As cifras de fluxo produzem um fluxo pseudoaleatório de bits chamado fluxo de chaves.
- O texto simples, o texto cifrado e o fluxo de chaves consistem em bits individuais, como no exemplo abaixo.

### Cifração

11001100 texto simples 01101100 fluxo de chaves 10100000 texto cifrado

### Decifração

10100000 texto cifrado

01101100 fluxo de chaves

11001100 texto simples


Note que as funções de **cifração** e **decifração** são as mesmas, porque ambas fazem a mesma coisa, ou seja, bits XOR com o fluxo de chaves.



### Qual é exatamente a natureza do fluxo de chave?



- O fluxo de chave deve ser fornecido a ambos os usuários antecipadamente por meio de algum canal independente e seguro. Isso introduz problemas logísticos.
- Portanto, o gerador de fluxo de bits deve ser implementado como um procedimento algorítmico, para que o fluxo de bits criptográfico possa ser produzido por ambos os usuários.




# Cifras de fluxo prática

• Nessa abordagem, o **gerador de fluxo de bits** é um algoritmo controlado por **chave**.

0000

- Os dois usuários precisam apenas compartilhar a **chave geradora**, e cada um pode produzir o **fluxo de chave**.
- Para tornar a cifra prática é preciso substituir o fluxo de chave verdadeiramente aleatório por um gerador de números pseudoaleatórios, onde a chave serve como uma sement





### Como é gerado o fluxo de chaves?



- A geração **fluxo de chaves** ou seja, os valores , é a questão central para a **segurança** das cifras de fluxo.
- Os bits de fluxo de chave, , não são os próprios bits de chave.

Gerar o fluxo de chave é basicamente o objetivo das cifras de fluxo. central para os bits do fluxo de chave deve ser que eles apareçam como uma sequência aleatória.

Caso contrário, um invasor poderia adivinhar os bits e fazer a decifração sozinho..

Para gerar esse fluxo de bits, precisamos de um **Geradores de Números Pseudoaleatório** 



Geradores de números pseudoaleatório (*Pseudorandom Number Generators* - PRNG)



• Em essência, existem duas estratégias fundamentais para gerar bits aleatórios ou números aleatórios.



- A primeira calcula bits de forma determinística usando um algoritmo.
- Essa técnica é conhecida como geradores de números pseudoaleatórios (PRNG) ou geradores de bits aleatórios determinísticos (DRBG).




- A segunda é produzir bits de forma não determinística usando alguma fonte física que produz algum tipo de saída aleatória.
- Essa técnica é conhecida como geradores de números aleatórios verdadeiros (TRNG).

# Princípios de geração de números pseudoaleatório



### Requisitos do gerador



 Há dois requisitos distintos e não necessariamente compatíveis para uma sequência de números aleatórios: aleatoriedade e imprevisibilidade.


#### **Aleatoriedade**

- A preocupação na geração de uma sequência de números supostamente aleatórios tem sido que a sequência de números seja aleatória em algum sentido estatístico bem definido.
  - **Distribuição uniforme**. A distribuição dos bits na sequência deve ser uniforme; ou seja, a frequência de ocorrência de **uns** e **zeros** deve ser aproximadamente igual.
  - **Independência**. Nenhuma subsequência na sequência pode ser inferida a partir das outras.

# Princípios de geração de números pseudoaleatório



## Requisitos do gerador



 Há dois requisitos distintos e não necessariamente compatíveis para uma sequência de números aleatórios: aleatoriedade e imprevisibilidade.

### **Imprevisibilidade**

- Em algumas aplicações criptográficas, o requisito não é apenas que a sequência de números sejam estatisticamente aleatórios, mas que os membros sucessivos da sequência sejam imprevisíveis.
- A ideia aqui é a mesmo, deve-se ter cuidado para que um oponente não seja capaz de **prever** futuras elementos da sequência com base nos elementos anteriores.

# Princípios de geração de números pseudoaleatório



## Requisitos do gerador



#### **Sementes**

- A semente que serve como entrada para o **PRNG** deve ser segura.
- Como o PRNG é um **algoritmo determinístico**, se o adversário puder deduzir a semente, então a saída também pode ser determinada.
- Portanto, a semente deve ser imprevisível (aleatória).

## Projetos de algoritmos de PRNG



• Há duas categorias principais de PRNG.

- Algoritmos desenvolvidos para o propósito específico
  - São usados em várias aplicações de PRNG.
  - Ou são projetados especificamente para uso em cifras de fluxo.
- Algoritmos baseados em algoritmos criptográficos existentes
  - Cifras de bloco simétricas
  - Cifras assimétricas
  - Funções hash e códigos de autenticação de mensagem

Fim!

[Aula 06] Cifras de fluxo