
1. 心电图的节律与图形

- 1.1 心电图节律 节律是指控制心脏电活动的起源部位。正常的心脏节律 (心律)的电活动起源于窦房结,称为窦性心律。正常时窦房结的频率 60~100次/分钟 (bpm)。超过该频率称为窦性心动过速,低于该频率则为窦性心动过缓。除窦房结以外的心房、房室结、心室都有频率不同的自搏节律和部位,这些自搏节律点称为异位节律点。
- 1. 2 心电图图形与各波的命名 解剖学的心脏分为 4 个腔, 左、右心房和 左、右心室。由于两个心房同时收缩,两个心室也同时收缩。因此,从电活动的 角度可把心脏看成两个腔:心房腔和心室腔。


心房肌质地小、壁薄, 除极时产生的电位变化小, 心电图记录的电位较低矮称为 P 波。心室肌质地大、壁厚,心室除极时产生的电位变化大,心电图记录的电位振幅较高称为 QRS 波。心室肌除极后恢复到静息状态的过程称为复极,形成心电图的 T 波。

心电图研究早期,Einthoven 将心电图的各波用英文字母表示: P 代表心房除极波, Q、R、S 都代表心室除极波, 统称为 QRS 波群。其中 Q 波为 QRS 波群中的第一个负向波, R 波为一个正向 (直立) 波, R 波之后的负向波称为 S 波。QRS 波最前部分可以有 Q 波, 也可以无 Q 波。S 波和 T 波之间的部分称为 ST 段。U 波位于 T 波后 0.20~ 0.40s 的低而宽的波形,形成机制不清 (图 1) 。




2. 心电图各波的时限与测量

2.1 心电图各波时限和间期 心电图除了 P、QRS、T 波及 ST 段外, 还有电活动经过心脏不同部分传导、扩布所需时间的间期。例如: PR 间期、PJ 间期以及 QT 间期等, 测量心电图各波时限及间期是了解心脏电活动最直接的方法(图 2)。




- 2. 1.1 P 波时限 心房肌除极时间, 正常值 0.11 秒。
- 2. 1.2 QRS 波群时限 电活动通过心室肌传导与扩布的时间。正常值 0.06~ 0. 10s (即 2~ 3 个小方格) 。心室出现传导异常时 QRS 波时限增宽。
- 2. 1.3 PR 间期 P 波起点到 QRS 波起点。正常 PR 间期值 0.12~ 0.20s,相当于 3~ 5 小格。该间期是心房开始除极和激动在房室结延迟传导的时间。
- 2. 1.4 PJ 间期 从 P 波的起点到 QRS 波的终点 (J 点) , 是心房除极、房室结传导和心室除极时间, 正常值<0.26 秒。
- 2. 1.5 QT 间期 QRS 波起点到 T 波结束, 代表心室除极和复极总时间。由于 QT 间期长度随心率变化而改变, 因此, 临床应用校正的 QT 间期(Q Tc) 消除心率的影响, 正常值< 0.44 秒。
- 2. 1.6 PP 间期 第 1 个 P 波起点到第 2 个 P 波的起点, 该间期代表 2 次 心房除极间隔时间, 通过该间期可计算出心房频率。
- 2. 1.7 RR 间期 第 1 个 QRS 波起点到第 2 个 QRS 波的起点的长度, 该间期代表 2 次心室除极间隔时间, 通过对该间期的计算可得出心室率。
- 2. 2 心电图记录与测量 为了便于了解心脏电活动,对心电图各波及各间期的测量成为心电图的关键,为此,心电图记录使用统一标准的心电图纸,其横向 (长度)代表时间,用秒 (s)表示,纵向 (宽)代表振幅高度,用毫伏 (mV)表示。心电图纸印有两种正方格,每个大正方格内有 5 个小方格,每个小方格的边长 1 mm,时间代表 0.04s, 振幅代表 0.1mV。以此类推, 大方格为 5 m

m, 代表 0.2s 的时间和 0.5mV 的振幅。横向的 5 个大格则代表 1s (图 3) 。测量心电图时, 根据各波所占有的小格的数量推算出时限和振幅, 图 4 中的 PR 间期长度占 4 个小格 (0.04s x.4 = 0.16s) , 该图的 PR 间期 0.16 秒。还可根据描记的 P 波或 QRS 波与大方格的比例, 计算出心率。例如: 计算心室率时, 每 5 个大方格出现 1 次 QRS 波, 即 RR 间期 1.0 s (1000ms) , 心室率 60bpm (x/y)。每 4 个大格出现 1 次 QRS 波, 即 RR 间期 0.8s (800ms) , 心室率 75 800m (800m) , 心室 800m (800m) 。例如: 8000m (800m) 。例如: 80000m



心电图记录时应该注意:

- ①为防止肌肉震颤引起心电图伪差, 病人必须平卧并全身放松;
- ②连接肢体导联电极及导线, 确定连接正确;
- ③做心电图机 1mV 的标记;
- 4)记录 6 个标准肢体导联心电图;
- ⑤记录 6 个胸前导联心电图;
- (6)每个导联记录 3 个或 4 个周期, 心律失常时记录时间应适当延长。



3. 如何阅读和诊断心电图

- 3.1 阅读心电图的方法
- 3.1. 1 通读心电图, 注意记录的心电图是否为 12 导联心电图, 如果记录导联不完整可影响心电图的最后诊断。
- 3. 1.2 判断各导联连接是否正确,最常见的错误是将两上肢导联线连接颠倒,使6 个肢体导联的心电图图形酷似右位心改变,.导联心电图各波 (包括 P 波)倒置,但胸前导联却无右位心的特征性改变。
- 3. 1.3 观察各导联 P 波形态、极向、时限和频率是否正常, 重点为 II.、II.、a vR、avF、V1 导联, 正常时为窦性心律, 否则为异位心律。
- 3. 1.4 测量 QRS 波时限、极向和振幅高度, 这些测量值均在正常范围 (0. 06~ 0. 10s) , 即心电图正常, 否则为异常。注意测量 QRS 波时限应选择 12 导联中最宽的 QRS 波测量。
- 3. 1.5 测量 PR 间期长度, 其短于 0.12s 或长于 0.20s 均为异常。
- 3. 1.6 观察并测量 ST 段 T 波, ST 段压低、抬高超过正常值均为异常。T 波低平、倒置也视为不正常。
- 3. 2 心电图诊断步骤与报告内容 目前对心电图诊断与报告的基本内容按一定 顺序进行, 在阅读和解释心电图时, 应就心电图中可看到的所有表现进行分析与描述, 主要包括:
- 3. 2.1 基本心律:确定心电图的基本心律为窦性心律,还是异位节律,并确定心率。

- 3. 2.2 传导间期: 测量 PR 间期、ST 段、QT 间期, 标出具体数值。
- 3. 2.3 心电轴: 测量 QRS 波电轴。
- 3. 2.4 描述 QRS 波时限、形态。
- 3. 2.5 描述 ST 段和 T 波。

总之,在阅读、分析心电图时,应仔细测量各波及各间期的时限,认真分析节律与波形改变的原因,才能做出最后正确诊断。