

1357 - Jakke med lynlås i ærmer, i Mayflower Cosmo samt Mayflower Strømpegarn.

Str.:	S	(M)	L	(XL)	XXL	(XXXL)
Brystvidde cm:	94	(98)	102	(110)	118	(130)
Længde cm:	50	(52)	54	(58)	60	(64)
Cosmo, fv. 302, Sand, ngl.:	10	(10)	11	(11)	12	(13)
Cosmo, fv. 303, Brun, ngl.:	1	(1)	1	(1)	1	(1)
Strømpegarn fv. 761, Brun, ngl.:	1	(1)	1	(1)	1	(1)
Pind:	7 og 2½					
Rundpind 40 cm:	7					
Hæklenål:	5					
Kvalitet:	Mayflower Cosmo. 100 % Ren Superwash Uld. 62 m pr. 50 gram.					
	Mayflower Strømpegarn, 75 % Superwash Ren Uld, 25 % Nylon. 210 m					
	pr. 50 gram.					
Tilbehør:	2 stk. 20 cm lange lynlåse fra Willy Jensen Tlf.: 86274757.					
Strikkefasthed Cosmo:	Vandret:12 masker = 10 cm. Lodret 18 pinde = 10 cm.					
Strikkefasthed Strømpegarn:	Vandret:26 masker = 10 cm. Lodret 28 pinde = 10 cm.					

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling.

Det er en god ide at læse hele opskriften igennem inden strikkearbejdet påbegyndes.

Fremgangsmåde:

Ryg.

- 1: Slå 64(66)70(76)84(94) masker op og strik 4 pinde rib (1 ret, 1 vrang).
- 2: Strik 46(50)52(56)60(64) pinde glatstrikning og tag ind til ærmegab således: Luk for 4(4)4(5)5(6) masker i hver side. Derefter lukkes for 2x1 maske.
- 3: Strik yderligere 28(30)30(32)34(36) pinde og tag ind til hals ved at lukke de midterste 16(16)16(18)20(20) masker af. Derefter lukkes for 1x2 masker i hver side. Luk de resterende masker af på én gang.

For.

- 1: Slå 32(34)36(38)40(45) masker op, og strik som ryggen, idet der efter 18(20) 22(24)28(30) pinde tages ind til hals således: Luk for 6(7)7(8)8(8) masker, og derefter lukkes for 1x2 og 2x1 masker.
- 2: Strik til for og bagstykke er lige lange og luk af.
- 3: Strik et forstykke mere blot spejlvendt.

Ærme.

Bagerste del:

- 1: Šlå 10(12)12(14)14(16) masker op og strik 4 pinde rib (1 ret, 1 vrang).
- 2: Strik videre i glatstrikning, idet der tages en maske ud på hver 6. pind i den ene side.
- 3: Strik 30 pinde og lad arbejdet hvile.

Forreste del.

- 1: Slå18(18)20(20)22(24) masker op og strik 4 pinde rib (1 ret, 1 vrang).
- 2: Strik videre i glatstrikning, idet der tages ud som på bagerste del blot i modsat side, således at når ærmedelene samles efter de 30 pinde, er der en udtagningskant i hver side.
- 3: Fortsæt udtagningen til 46(50)52(56) 60(66) masker og 70(74)78(82)84(88) pinde.
- 4: Luk af i hver side således: Luk for 1x4(1x4)1x4(1x5)1x5(1x6) masker. Herefter lukkes for 6x1(6x1)7x1(8x1) 8x1(9x1) og 2x2(3x2)3x2(3x2)4x2(4x2) masker. Luk resten af maskerne af på én gang.

Trekant.

- 1: Slå på pinde nr. 2½, 5 masker op med strømpegarn og strik glatstrikning, idet der tages en maske ud i hver side på hver 4. pind.
- 2: Tag ud til 37 masker. Strik 68 pinde, hvorefter der strikkes 8 pinde rib (1 ret, 1 vrang).
- 3: Luk løst af.
- 4: Strik en trekant magen til.

Montering.

- 1: Hækl med brunt garn fastmasker rundt i forkanterne, rundt i halsen, over skuldrene og rundt i ærmernes runding. I forkanterne og rundt i halsen hækles 2 rækker. Kanterne må ikke stramme eller "flane".
- 2: Sy jakken sammen.
- 3: Sy lynlås i ærmeslidserne. Sy trekanterne fast på vrangsiden, således at

- lynlåsen kommer til at sidde mellem lagene, og således at trekanternes retside vender ud, når lynlåsen åbnes.
- 4: Læg det strikkede i vand, og træk jakken i facon.

Mayflower ©