

1278 - Trefarvet bluse med snoninger i Mayflower English Tweed og Mayflower Easy Care Big.

Str.	S	(M)	L	(XL)	XXL	(XXXL)
Brystvidde:	90 cm	95 cm	100 cm	106 cm	114 cm	-
Længde:	56 cm	60 cm	62 cm	65 cm	68 cm	-
English Tweed, farve						-
6018, ngl.:	5	6	7	7	8	
English Tweed, farve						
6017, ngl.:	2	2	2	3	3	
Easy Care Big, farve						
101, ngl.:	2	2	2	3	3	
Pind:	5½	5½	5½	5½	5½	-
Rundpind:						-
Hjælpepind:	5½	5½	5½	5½	5½	-
Kvalitet:	Mayflower English tweed farve 6017 og 6018. 90 % Uld, 10 % Viskose.					
	Mayflower Easy care Big, farve 101. 100 % Ren Ny Uld.					
Strikkefasthed:	Vandret: 16 masker i mønster = 10 cm. Lodret: 18 rækker i mønster = 10 cm.					

For at opnå det bedste resultat, anbefaler vi at der strikkes på Knit Pro pinde, der er det professionelle arbejdsredskab til strikning og hækling.

Snoninger strikkes på retsiden med 8 masker, hvor 4 masker sættes på en hjælpepind bag/ foran arbejdet og de fire forreste masker strikkes først/sidst i forhold til maskerne på hjælpepinden.

Ret = r. Vrang = vr.

Fremgangsmåde

Rva

- 1: Slå 66 (70,74,80,86)masker op og strik 18 pinde rib (1 r, 1vr) med English Tweed, farve 6018.
- 2: Tag jævnt ud til 72(76,80,84,90) masker, skift samtidig til Easy Care Big, farve 101 og strik samtidig mønster på retsiden således: 2vr (4vr) 6vr (5vr 4r) 6 vr 6 r. Det følgende gælder alle størrelser: 4r, 2vr, 8r, 2vr, 4r, 2vr, 8r, 2vr, 4r, 2vr, 8r, 2vr, 4r, 2vr, 6vr (5vr 4r) 6 vr 6 r. På vrangsiden og de øvrige retpinde strikkes maskerne r og vr som de vises.
- 3: Sno de 8 retmasker for hver 10. pind. (Den første snoning strikkes på 3. pind). De to snoninger i den ene side strikkes med hjælpepinden bag arbejdet og de to snoninger i den anden side med hjælpepinden foran arbejdet.
- 4: Strik 16(18,20,20,22) pinde og skift til English Tweed, farve 6017. Strik 6(8,8,10,10) pinde og skift til Easy Care Big, farve 101. Strik 6 (8, 8, 10,10) pinde og skift til English Tweed, farve 6017. Strik 12 (14,14,16,16) pinde og skift til English Tweed, farve 6018. Strik resten af ryggen i denne farve.

5: Efter 88(96,100,108,114) pinde fra ribkanten lukkes de midterste 14(14,16,16,18) masker af til hals. Herefter lukkes i hver side for 2x4 (2x4,2x4,2x5,2x5) masker. Luk resten af maskerne på én gang.

Forstykke:

Forstykket strikkes som ryggen, men her lukkes til hals efter 65(73,77,83,89) pinde for de midterste 6(6,6,8,10) masker og herefter 3x2(3x2,3x2,3x3,3x3) og 6x1(6x1,7x1,6x1,5x1). Strik lige op til ryggen og forstykket er lige lange.

Ærme:

- 1: Slå 28(30,32,32,34) masker op og strik 18 pinde rib (1r, 1vr).
- 2: Tag jævnt ud til 32(34,36,36,38) masker og strik i striber som på ryg/forstykke samtidig med, at der strikkes snoninger begyndende på retsiden således: 4vr(5vr,6vr,6vr,7vr) 8r, 2vr, 4r, 2vr, 8r, 4vr(5vr,6vr,6vr,7vr).
- 3: Tag ud i begyndelsen og slutningen af hver 4. pind til 40(42,44,44,46,) masker, på hver 6. pind til 50(52,54,54,56) masker og hver 8. pind til 54(56,58,58,60) masker. Strik lige op til der er strikket 84(90,96,102,110) pinde fra ribkanten. Luk af.

Montering:

Sy delene sammen. Saml 82(86,92,94,98) masker op i halskanten og strik 6 pinde rib. Luk løst af i rib.

Læg blusen i vand og træk den i facon.