

Mayflower Cape samt lange pulsvarmere i Mayflower English Tweed.

Størrelse: Voksen One-size.

Kvalitet: Mayflower English Tweed.

Garnforbrug ngl.: 15.

Strikkepinde: Knit Pro pinde nr. 5.

Knit Pro pinde nr. 8.

Knit Pro hjælpep nr. 5 og 8.

Strikkefasthed i enkelt garn: 18 m x 24 p i glat = 10 x 10 cm.

Strikkefasthed i dobbelt garn: 12 m x 20 p i mønster = 10 x 10 cm.

Mønster1:

Sik sak mønster.

1. pind: 2 venstrekrydsede retmasker= strik først den 2. maske ret gennem bagerste maskebue, strik den 1. maske ret og lad begge masker glide af venstre pind.

2. pind: vrang.

3.pind: 2 højrekrydsede retmasker= strik den 2. maske ret gennem forreste maskebue,

strik 1. maske ret og lad begge masker glide af venstre pind,

4. pind: vrang.

Mønster 2:

Snoning.

4 retpinde på hver side af 8 glatstrikkede masker, som snos for hver 8. pind ved at sætte 4 masker på en hjælpepind bag ved de andre 4 masker som strikkes først.

Mønster 3:

Rudemønster:

1. pind:(retsiden) 14 retmasker= mønstrets bredde.

2.pind: (vrangsiden) 4 ret, 6 vrang, 4 ret. Alle vrangpinde strikkes ret over vrang og vrang over ret.

3.pind:3 vrang, 3 ret, 2 vrang, 3 ret, 3 vrang.

4. pind: vrangpind.

5. pind: 2 vrang, 3 ret, 4 vrang, 3 ret, 2 vrang.

6. pind: vrangpind.

7.pind: 1 vrang, 3 ret, 6 vrang, 3 ret, 1 vrang.

8.pind: vrangpind.

9. pind:3 ret, 8 vrang, 3 ret.

10. pind: vrangpind.

11. pind: som 7. pind.

12. pind: vrangpind.

13. pind: som 5. pind.

14. pind: vrangpind.

15. pind: som 3. pind.

16. pind: vrangpind.

17. pind: som 1. pind.

18. pind: vrangpind.

Lange pulsvarmere:

Slå 65 masker op og strik retsiden: 4 ret, mønster 1, 3 ret, mønster 1, 4 ret.

Strik mønster indtil der er strikket 42 pinde, strik 2 masker sammen i hver side på de yderste retmasker til 3 retmasker.

Strik 8 pinde og strik igen 2 masker sammen til 2 retmasker i hver side.

Strik yderligere 8 pinde og strik 2 masker sammen i hver side af de næste retmasker til 2 retmasker.

Strik yderligere 8 pinde og strik 2 masker sammen på af retmaskerne på hver side af snoningen.

Strik 98 pinde og luk af.

Strik højre modsat:

4 ret, mønster 1, 3 ret, mønster 1, 3 ret, mønster 3, 16 m i mønster 2, mønster 1, 3 ret, mønster 1, 3 ret, mønster 1, 4 ret.

Montering:

Læg strikstykkerne i vand og træk dem i facon.

Sy sammen ved at sy fra vrangsiden med kastesting i lænkerne, således at de danner "pyntestikning".

Sy 9 cm fra øverste kant og ned, lad en åbning være til tommelfingeren, og sy resten sammen.

Cape.

Den er strikket i dobbelt garn på pinde nr. 8 Mønster 1 og 2 som pulsvarmerne.

Læs opskriften igennem inden arbejdet påbegyndes, da der strikkes ind- og udtagninger samtidig med mønster.

Slå 15 masker op. Efterhånden som der strikkes mønster tages der ud (ved skulderen) og tages ind til hals

Bagstykke: tag ud således: 3x3 masker, 4x2 masker derefter 1 maske ind til der er 44 masker i alt.

Tag ind til hals således: 3 x 1 maske. Strik 28 pinde og tag derefter 3 x 1 maske ud. Tag masker ind, som svarer til udtagningen ind til de sidste 15 masker, som lukkes af.

Forstykke: Som bagstykket, dog tages der til hals ind således: 4 x 1 maske, 2 pinde uden indtagning, 1 x 1 maske, 2 pinde uden indtagning, 1 x 1 maske. Strik 24 pinde og tag derefter ud, så det svarer til indtagningen ved halsen.

Strik mønster således:

Mønster 2 (skal sidde i modsat kant af udtagningen), 3 ret og derefter mønster 1. 3 ret, mønster 1, 3 ret, mønster 2, resten af maskerne strikkes ret. Alle retmasker strikkes ret både på ret og vrangsiden.

Sy capen sammen og saml 64 masker op ved halskanten Strik 30 omgange *(med en pind som er et nummer større end der er brugt til capen)*, 2 ret 2 vrang og luk løst af. Læg capen i vand og træk den i facon.