





## [页的底部 | 上一页 | 下一页 | 内容 | 索引 ]

## 设置 AIX 数据段的最大数量

在 AIX 上,一个进程可用于数据的段数由 LDR\_CNTRL 环境变量控制。它在将要受影响的进程的父进程中定义。例如,以下示例定义了一个附加的数据段:

export LDR\_CNTRL=MAXDATA=0x10000000 $start\_process$  unset LDR\_CNTRL

取消设置 LDR\_CNTRL 环境变量是一个不错的主意,这样它不会无意中影响其它进程。

与 IBM Directory Server 进程(slapd 或 ibmslapd)的其它环境变量不同,LDR\_CNTRL 环境变量不能设置为 slapd32. conf 或 ibmslapd. conf 配置文件中的前端变量。它必须设置为一个环境变量。

表 4 显示了各种数量数据段的 LDR\_CNTRL 设置和内存增量。

表 4. LDR CNTRL 设置

K " LDN_ONTIC KE	
总段数	进程内存限制
0 ( 缺省值 )	256 MB
1	256 MB
2	512 MB
3	768 MB
4	1 GB
5	1.24 GB
6	1.5 GB
7	1.75 GB
8	2 GB
	0 (缺省值) 1 2 3 4 5 6 7

如果对 LDR\_CNTRL 环境变量使用无效设置,将忽略它而定义缺省的单段使用。

## [页的顶部 | 上一页 | 下一页 | 内容 | 索引 ]