
#### Практическое занятие № 4 (14\_П)

#### 1. Агрегирование сетей VLAN на L3-коммутаторах Cisco

1. Собрать сеть по топологии приведенной на рисунке 1. Убедиться в отсутствии пингов хостов подсетей 192.168.2.0 и 192.168.3.0 при использовании маски 255.255.255.0.

Не пингуются, 192.168.2 и 192.168.3 разные подсети при маске 255.255.255.0



2. Выполнив п.1 изменить маску сети с 255.255.255.0 на 255.255.254.0 (рисунок 2). Убедиться в наличии пингов хостов подсетей 192.168.2.0 и 192.168.3.0 при использовании маски 255.255.254.0. Ответить на вопрос почему в п.1 хосты подсети 192.168.2.0 и 192.168.3.0 не пингуются, а в п.2 хосты подсети 192.168.2.0 и 192.168.3.0 пингуются?




Рисунок 2

3. Собрать сеть по топологии приведенной на рисунке 3. Убедиться в отсутствии пингов хостов подсетей 192.168.2.0 и 192.168.3.0 соединенных с помощью

L-2 коммутатора (коммутатора уровня доступа к сети) при использовании масок 255.255.255.0 и 255.255.254.0.

СВЯЗИ ДВУХ СЕТЕЙ НЕТ (МАСКА 255.255.254.0)




Рисунок 3

4. Собрать сеть по топологии приведенной на рисунке 4. Убедиться в наличии пингов хостов подсетей 192.168.2.0 и 192.168.3.0 соединенных с помощью L-3 коммутатора (коммутатора уровня агрегирования сетей) при использовании масок 255.255.255.0 и 255.255.254.0. Настройка коммутатора в соответствии с п.5.




Рисунок 4

- 5. Настройка L-3 коммутатора:
  - интерфес Gi 0/1:

int gi 0/1 switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk switchport trunk allowed vlan 2,3

- интерфейс Gi 0/2 настроить идентично интерфесу Gi 0/1
- задать ір-адреса виртуальным vlan-интерфейсам L3-коммутатора:

int vlan 2
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
exit
...
int vlan 3
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
exit

- включить маршрутизацию трафика портов (и связанных с ними виртуальных vlanинтерфейсов) L3-коммутатора (в режиме конфигурирования):

ip routing

- 6. Убедиться в наличии пинга между всеми хостами всех подсетей.
- 7. В режиме симуляции отправить «Add Simple PDU» с хоста 192.168.2.2 на хост 192.168.3.2. Убедиться в изменении при передаче через L3-коммутатор МАС-адресов хоста-источника и хоста-приемника.
- 8. Обязательный элемент отчета скриншот настройки L3-коммутатора при выполнении команды «do show run», скриншот процесса симуляции при передаче сообщения «Add Simple PDU» с хоста-источника на хост приемника.
- 9. Для непосредственного подключения хоста к порту L3-коммутатора использовать следующий алгоритм настройки:
  - создать vlan x на интерфейсе L3-коммутатора к которому подключен хост;
  - порт подключения определить в созданный vlan (режим access);
  - задать ір-адрес для созданного виртуального vlan x интерфейса (если ір ещё не задан);
  - включить маршрутизацию трафика портов ip routing (если ещё не включена).

Справка: При настройке не забывать сохранять параметры настройки коммутаторов: do wr или wr mem.

### 2. Варианты задания

Для выполнения задания использовать варианты задания 13\_П.pdf, добавив к номерам vlan сетей «+ 1» и заменив связывающий (средний) L-2 коммутатор на L3-коммутатор. При использовании в варианте задания только двух L-2 коммутаторов, добавить связывающий (средний) L3-коммутатор между ними.

# Пример изменений:

## <u>Было</u>

# Вариант №1, 7

Вариант № 1	vlan 1 – зеленый, vlan 3 – синий
Вариант № 7	vlan 2 – зеленый, vlan 4 – синий

Стало

## Вариант №1, 7

	Вариант № 1	vlan 2 – зеленый, vlan		
		4 — синий		
	Вариант № 7	vlan 3 – зеленый, vlan		
Q,	_	5 — синий		
1				

