

孔雀设计器使用规约

1 性能专题

1.1 正确使用图片

1.1.1 使用大图片时，应不超过 1M 或开启图片压缩

- **错误**使用方法：

项目上的大图片过多导致页面卡顿

- **正确**使用方法：

1、经测试，建议图片不要超出 1M

2、超出 1M 的图片建议开启图片压缩功能

1.1.2 需要使用大量图片时，不要同时加载 80 个以上

- **错误**使用方法：

应用预览时图片资源请求过多导致页面加载变慢

- **正确**使用方法：

1、经测试，建议同时加载图片不要超出 80 个

2、只用来显示颜色的场景，应该使用自定义背景块组件，而不是使用图片组件

1.2 正确使用视频

1.2.1 禁止使用 80M 以上视频

- **错误**使用方法：

项目上视频过大需要下载很久，播放过程中也会频繁暂停

- **正确**使用方法：

经测试，建议视频不要超出 80M

1.2.2 禁止同时加载 2 个以上视频流组件

- **错误**使用方法：

在需显示多个视频流播放器的场景下经常出现视频播放失败、页面卡顿的情况

- **正确**使用方法：

1、经测试，建议同时显示不要超出 2 个的组件

2、在存在同时播放四宫格或九宫格场景时可通过视频聚合平台处理成一个视频流再通过孔雀视频流组件接入

1.3 正确加载地图数据

1.3.1 地图子组件接入大量数据时，应开启数据优化开关

- **错误**使用方法：

项目上使用的图层返回数据量过大导致页面卡顿

- **正确**使用方法：

图层返回数据量过大时需要开启数据优化开关

1.3.2 多个 API 图层为同一个接口并且要频繁更新时，应使用【图层数据设置】配置

- **错误**使用方法：

一个 API 接口为多个图层提供数据时，在时空地理配置了多个 API 图层，在地图组件配置了对应的图层，并且开启 10 秒轮询调用，导致页面卡顿。

原因分析：n 个地图图层每 10 秒就调用同一个接口 n 次，当接口无法响应 n 次调用时，将导致卡顿。

- **正确**使用方法：

在时空地理配置仅一个 API 图层，在地图组件配置相应图层，但是图层数据源不配置为时空地理 API 图层，而是通过【图层数据设置】的功能实现多个图层的数据分发，只发起一个图层接口请求，基于不同的条件将数据发送到不同图层进行渲染。

✓ 图层数据设置

选择数据 长乐智慧水利

河流

自动刷新 ☐

自动刷新请求间隔 10 s

▼ 图层

图层1

选择图层

► 过滤条件

1.4 正确调用接口

1.4.1 多个组件使用相同的接口时，应通过【更新数据】交互进行配置

- **错误**使用方法：

多个组件使用的是相同的接口，每个组件请求一次接口，并且开启 10 秒的自动刷新，导致页面卡顿

- **正确**使用方法：

仅一个组件配置数据请求，后续组件的数据通过【数据更新后】事件的【更新数据】交互直接将数据给到其他组件显示

1.5 制作多专题复杂页面时，应充分利用子页面机制

- **错误**使用方法：

将多个专题场景下所有内容放到一个页面内实现，造成页面加载卡顿，页面后期维护困难。

- **正确**使用方法：

配置大屏时各个专题公用的部分放在主页，个性化的内容放到子页面，如地图、导航在主页，两侧卡片在子页面

1.6 组件初始化不显示时，应关闭组件初始化创建开关

- **错误**使用方法：

当页面存在大量初始化不显示的组件时，并且未关闭组件初始化创建开关，容易导致卡顿

- **正确**使用方法：

页面初始加载时不显示的组件需要关闭初始创建开关，提高页面加载速度

1.7 表格接入大量数据时，按照以下正确方式使用

- **错误**使用方法：

表格一次性接入大量数据会导致页面卡顿或卡死

- **正确**使用方法：

1、建议一次接口请求数据不超过 20 条

2、数据量过大时建议开启虚拟列表功能

3、数据量过大时建议通过后端分页减少一次接口请求返回数据量

2 规范使用

2.1 禁止通过大量 Hook 实现整张大屏的效果

- **错误**使用方法：

通过大量 Hook 实现整张大屏，增加开发成本，开发时预览效果查，后期维护、交接困难，将来大屏资产无法复用

- **正确**使用方法：

优先使用系统组件配置功能和效果，当局部效果无法实现时，优先提需求到孔雀团队，时间来不及时再通过 Hook 实现

2.2 禁止通过一个或几个自定义组件实现整张大屏

- **错误**使用方法：

通过少量自定义组件实现整张大屏，会造成后期维护困难，同时在复用时基本不可复用

- **正确**使用方法：

优先使用系统组件配置功能，当局部效果无法实现时，优先提需求到孔雀团队，时间来不及时再通过自定义组件实现

2.3 制作数据联动场景时，应充分利用【刷新数据源】/【更新数据】交互

- 场景举例

如需配置下图的功能，点击省份下拉框，触发饼图数据变更。



- **错误**使用方法：

同一位置配置多个相同图表，通过下拉框组件切换值控制不同图表的显示隐藏

- **正确**使用方法：

同一位置仅配置一个图表，下拉框组件切换值时，通过配置【刷新数据源】或【更新数据】的交互来实现数据变化

2.4 需要复杂列表时，应使用自定义列表组件

- 场景举例

如需配置下图的列表，每一行中存在多个文本、图片组件。



- **错误**使用方法：

实现复杂列表效果时，通过复制粘贴大量组件实现效果，会造成页面加载变慢，后期维护困难，同时在复用时基本不可复用

- **正确**使用方法：

建议使用自定义列表组件，重复的组件仅需配置一次，自定义列表会基于数据自动生成列表

3 避免报错

3.1 使用静态资源时，需要先上传到资源管理中后再进行使用

- **错误**使用方法：

hook 中使用的图片/视频链接是从其他应用复制，导致通过导入导出迁移环境时有些图片、视频等资源不显示

- **正确**使用方法：

- 1、禁止跨应用复制图片链接；

- 2、hook 中使用静态资源，需要上传到应用的资源管理中，不要直接使用其他应用的静态资源

3.2 禁止【监听变量】、【变量设置】配置出死循环

- **错误**使用方法：

【监听变量】事件监听 A 变量，配置【变量设置】交互改变 A 变量的值，预览时交互触发形成死循环，导致页面卡死

- 正确使用方法：

【监听变量】事件和【变量设置】交互同时使用时，需要注意不要配置出死循环

3.3 禁止【数据更新后】和【更新数据】配置出死循环

- 错误使用方法：

组件 A 设置【数据更新后】事件，配置【更新数据】交互更新 A 组件的数据，预览时交互触发形成死循环，导致页面卡死

- 正确使用方法：

【数据更新后】事件和【更新数据】交互同时使用时，需要注意不要配置出死循环

3.4 使用视频流组件时，h264 支持 hls、flv， h265 只支持 flv 格式

- 错误使用方法：

使用 hls 格式的 h265 视频流，将出现视频无法播放的情况

- **正确**使用方法：

h265 只支持 flv 视频格式的播放，h264 支持 hls、flv 常见视频格式的播放


3.5 使用通用播放器组件播放 mp4 格式视频时， 视频编码仅支持 aac 音频编码

- **错误**使用方法：

通用播放器组件播放 cvd 编码的 mp4 格式，视频播放失败

- **正确**使用方法：

浏览器本身只支持 aac 音频编码，不是这个编码无法播放，编码格式为 cvd 的视频无法正常播放



3.6 数据工具开发接口时，应按照孔雀约定的格

式开发

- **错误**使用方法：

在通过 api 接口获取数据时因数据格式不是孔雀约定的格式，导致组件不正常显示数据

- **正确**使用方法：

接口返回的数据需要处理成对象数组，孔雀所有组件仅识别对象数组，对象内禁止嵌套对象或数组，如[{object},{object}]。

样例格式如下：

```
[  
  {  
    "age":12,  
    "name":"张三"  
  }, {  
    "age":18,  
    "name":"李四"  
  }  
]
```