文件IO

无缓冲IO

1. 函数open: https://www.man7.org/linux/man-pages/man2/open.2.html

• 原型1

```
int open(const char *pathname, int flags);
int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode);

参数pathname: 是文件的名字
参数flags: O_RDONLY 只读打开 (o_rdonly)

O_WRONLY 只写打开(o_wronly)

O_RDWR 读写打开(o_rdwr)
```

• 原型2

```
int openat(int dirfd, const char *pathname, int flags);
int openat(int dirfd, const char *pathname, int flags, mode_t mode);
```

open和openat的区别: openat可以指定相对路径的文件

-

2. creat函数

```
1 通过 open(path,O_RDWR|O_CREAT|O_TRUNC)来达到creat函数的目的
```

3. close函数

```
1 int close(int fd);
```

- 会关闭记录锁
- 进程终止,内核会自动关闭文件对象 (RAII)
- 4. Iseek函数

```
off_t lseek(int fd, off_t offset, int whence);
```

5. read函数

```
ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count);
count: 要读取的字节数量
```

```
3 buf:将读取到的数据存入buf中
4 返回值:读取到的字节数。如果读取到文件末尾,则返回0
5
```

6. write函数

```
ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);
count:要写入的字节数
返回值:写入的字节数
```

7. pread函数 (Iseek+read) 原子操作

8. pwrite函数 (Iseek+write) 原子操作

9. sync函数: void sync()

fsync函数: int fsync(int fd);

fdatasync函数 同步数据: int fdatasync(int fd);

就是提交文件系统的缓存到磁盘上 8

10. dup函数和dup2函数:复制一个现有的文件描述符

```
int dup(int oldfd);
int dup2(int oldfd, int newfd);//close+dup
newfd指向oldfd
```

这两个函数的功能是复制文件描述符

- 不使用共享机制的时候,两个不同的进程操作同一个文件会造成数据覆盖的问题,这个时候需要借助这两个函数来避免这个问题。
 - 详细可参考https://blog.csdn.net/u012351051/article/details/106307164

11. fcntl函数:

```
int fcntl(int fd, int cmd, ... /* arg */ );
```

- 复制一个已有的描述符
- 获取/设置文件描述符标志
- 获取/设置文件状态标志
- 获取/设置异步IO
- 获取设置记录锁

不同的功能使用不同的cmd参数: 具体参考 man 2 fcntl

12. ioctl:设备驱动的通用接口

标准I/O (有缓冲io)

- 1. 流缓冲缓冲的类型:
- 全缓冲:填满IO缓冲区后才进行实际的操作
- 行缓冲:输入输出遇到换行符时执行I/O操作;由于每行缓冲区固定,所以一旦满了即使没有遇到换行符也会执行I/O操作;任何时候只要通过标准io库,要求从一个不带缓冲的流或者一个行缓冲的流(从内核请求数据的实时机)得

- 2. stdin和stdou不指向交互设备时,是全缓冲类型,如果指向终端设备,则是行缓冲; stderr是不带缓冲
- 3. FILE对象
- fd
- buffer指针
- buffer尺寸
- buffer当前字节数
- 出错标志
- 文件结束标志
- 4. 流 (stream)
- 无缓冲I/O围绕fd展开
- 有缓冲I/O围绕stream展开
- 流的定向 (stream's orientation)
- 进程预定流
- 流缓冲
- 5. API
- fwide()设置流的定向
- setbuf、setvbuf: 流缓冲相关的操作, 更改缓冲类型

```
void setbuf(FILE *stream, char *buf);

setbuf函数打开或关闭缓冲机制,buf必须指向一个长度为BUFSIZ的缓冲区。调用此函数之后,
该流就是全缓冲的。单数如果该流是与一个终端设备相关,那么某些系统也可将其设置为行缓冲。

为了关闭缓冲,将buf设置为NULL

int setvbuf(FILE *stream, char *buf, int mode, size_t size);

使用setvbuf, 我们可以精准的说明所需的缓冲类型,这是mode参数进行设置的

_IOFBF 全缓冲

_IOLBF 行缓冲

_IONBF 不带缓冲
```

• fflush函数:强制冲刷一个流

```
int fflush(FILE *stream);

如果参数是NULL,则冲刷所有打开的流
```

• 打开一个标准流

```
FILE *fopen(const char *pathname, const char *mode);
FILE *freopen(const char *pathname, const char *mode, FILE *stream);
FILE *fdopen(int fd, const char *mode);
```

fopen函数打开路径名为pathname的一个指定的文件

freopen函数在一个指定的流上打开一个指定的文件,如果该流已经打开,则先关闭该流。若该流已经定向,则使用fopen清除该定向。该函数一般用于将一个指定的文件打开为一个预定义的流:标准输入、标准输出或标准错误

fdopen函数取一个已有的文件描述符 , , 并使一个标准IO流与该描述符相结合。此函数经常用于由创建管道和网络通信通道函数返回的描述符

```
1 mode
2 r" = "rt"
3 打开一个文本文件,文件必须存在,只允许读
4 "r+" = "rt+"
5 打开一个文本文件,文件必须存在,允许读写
6 "rb"
7 打开一个二进制文件,文件必须存在,只允许读
8 "rb+"
9 打开一个二进制文件,文件必须存在,允许读写
10 "w" = "wt"
 新建一个文本文件,已存在的文件将内容清空,只允许写
  "w+" = "wt+"
13 新建一个文本文件,已存在的文件将内容清空,允许读写
 "wb"
14
 新建一个二进制文件,已存在的文件将内容清空,只允许写
16 "wb+"
 新建一个二进制文件,已存在的文件将内容清空,允许读写
 "a" = "at"
18
 打开或新建一个文本文件, 只允许在文件末尾追写
 "a+" = "at+"
20
21 打开或新建一个文本文件,可以读,但只允许在文件末尾追写
 "ab"
23 打开或新建一个二进制文件, 只允许在文件末尾追写
24 "ab+"
25 打开或新建一个二进制文件,可以读,但只允许在文件末尾追写
26 对于文件使用方式有以下几点说明:
 1) 文件使用方式由r,w,a,t,b,+六个字符拼成,各字符的含义是:
28 r(read): 只读
29 w(write): 只写
30 a(append): 追加
31 t(text): 文本文件,可省略不写
```

32 b(binary): 二进制文件

- 33 +: 读和写
- 34 2) 凡用"r"打开一个文件时,该文件必须已经存在,且只能从该文件读出。
- 35 **3**) 用"w"打开的文件只能向该文件写入。若打开的文件不存在,则以指定的文件名建立该文件,若打开的文件。
- 36 **4**) 若要向一个已存在的文件追加新的信息,用"a"方式打开文件。如果指定文件不存在则尝试创建该文件。
- 37 5) 在打开一个文件时,如果出错,fopen将返回一个空指针值NULL。在程序中可以用这一信息来判别是否完成

6. 关闭一个流

```
int close(int fd);
```

7. 读写

fread

```
size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream)
ptr -- 这是指向带有最小尺寸 size*nmemb 字节的内存块的指针
size -- 这是要读取的每个元素的大小,以字节为单位。
nmemb -- 这是元素的个数,每个元素的大小为 size 字节。
stream -- 这是指向 FILE 对象的指针,该 FILE 对象指定了一个输入流。
```

fwrite

```
size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream)
ptr-- 这是指向要被写入的元素数组的指针。
size-- 这是要被写入的每个元素的大小,以字节为单位。
nmemb-- 这是元素的个数,每个元素的大小为 size 字节。
stream-- 这是指向 FILE 对象的指针,该 FILE 对象指定了一个输出流。
```

```
#include <stdio.h>
2
      int fgetc(FILE *stream);
      char *fgets(char *s, int size, FILE *stream);每次读取一行IO
      int getc(FILE *stream);
4
5
      int getchar(void);
      int ungetc(int c, FILE *stream);
6
      size_t fread(void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);
8
          int fputc(int c, FILE *stream);
9
          int fputs(const char *s, FILE *stream);//将一个以null字符终止的字符串写到标准输出
10
          int putc(int c, FILE *stream);
11
          int putchar(int c);
12
```

```
int puts(const char *s);
14 size_t fwrite(const void *ptr, size_t size, size_t nmemb,
15
                     FILE *stream);-
```

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.