进程分析之内存

在服务端编程,对进程的内存占用情况的了解和日常监控显得尤为重要,特别是内存存储密集型进程, 比如redis, namenode等,疏忽对内存的分析,肯定会酿成大的线上事故;

³入门篇之free命令解析

free命令可以了解当前操作系统整体可用内存的使用情况,是分析的第一步:

	total	used	free	shared	buffers	cached
Mem:	49406140	48352948	1053192	0	96524	35946452
-/+ buffers/cache:		12309972	37096168			
Swap:	0	0	0			

在free命令可以看出我们当前物理内存的使用情况,其中total: 49406140即为总的物理内存大小, used: 48352948为当前被系统调度的内存大小, 而free: 1053192即当前未被系统调度的内存大小, 注意, 这里用的词是被系统调度, 而不是被系统进程物理占用的内存大小:

怎么理解呢?对于上面的case,free只有100M,如果used理解为被物理占用的内存,那么就只有100M可以留给我新的进程使用?这个理解是不正确的;used只是被系统调度的内存,系统可以从used里面划分出有效的内存来调度给新进程使用,只有在可调度内存不够的情况下,才会从free中挪用新内存进行调度;

used内存会被系统用来做哪些调度?

- 1. 实实在在被进程占用,比如进程申请的栈内存,被分配并被使用的堆内存(这里强调一下分配并被使用,通过new/malloc分配的进程内存空间不一定实实在在占用了物理内存,详情见后面的分析),在进程存活并未主动释放的case下,这块内存是无法被系统调度给其他进程使用,即第三行used=12309972部分;
- 2. 用于写buffer,即上面buffers:96524,对于文件写操作需要经过写buffer的过程再落盘到磁盘上,而buffer这块内存是可以被系统回收并反复被调度的内存;
- 3. 用于读cached,即上面的cached: 35946452,系统会将一大部分内存用于cache,比如用于文件预读等,与buffer相同,这部分内存可以被系统重复调度给信息的进程:

因此,一个系统被调度内存大小=buffers+cached+第三行的物理used;可用于新进程的内存大小=free+buffers+cached;而这个数字即为上面第三行free=37096168;第三行表示当前物理内存被系统物理占用的内存,used=12309972,以及可以被调度的内存大小free;而这里free+used即为total物理内存大小;在日常运维过程中,可以通过free命令的第三行的free部分来快速获取机器物理内存被实际占用情况

free,buffer,cached这种值也可以通过vmstat命令来动态获取它的变化值,比如每隔一秒采集一次,总共采集十次memory的变化;

```
[work@# ~]$ vmstat 1 10
procs -----memory----- ---swap-- ----io--- --system-- ----cpu----
                    buff cache
                                si
                                     so
                                           bi
                                                bo
                                                     in
                                                         cs us sy id wa st
   0
         0 463664
                  98752 36521052
                                        0
                                           157
                                                 272
                                                            1 4 6 90
1
                                   0
                                                       1
2
         0 462780
                  98752 36521060
                                                  12 21790 17344 3 6 90
2 0
         0 458672
                  98752 36521076
                                        0
                                                  20 22598 18355 3 6 90
         0 439960
2 0
                  98752 36521076
                                                  84 22457 18133 4 8 88 0
2
                                                  28 22618 17794 4 6 90
         0 447608
                  98752 36521084
2 0
         0 443508 98752 36521100
                                                  24 22736 41260 6 8 87 0
                                   0
                                        0
1 0
         0 444012 98752 36521064
                                                  52 22733 18433 3 7 90 0
2 0
         0 450972 98752 36521064
                                   0
                                                   0 22269 17790 3 6 91 0
4 0
         0 452824 98752 36521076
                                                  52 22661 18445 3 6 91 0 0
                                   0
                                        0
                                             0
3 0
         0 453120 98752 36521092
                                                   8 21966 17457 4
```

再推荐一个命令: watch,与free命令配合,也可以获取到动态的内存变化值,case: watch-n 1-d free 总结:从上面,我们可以看出当前系统物理被占用12G,可用与新的进程的内存高达37G;

°入门篇之top命令解析

top不仅仅用于内存分析,还用于进程分析,今天只写关于内存部分;

```
top - 21:41:22 up 38 days, 8:38, 1 user, load average: 0.14, 0.20, 0.25
Tasks: 320 total, 1 running, 314 sleeping,
                                             5 stopped,
Cpu(s): 3.2%us, 6.6%sy, 0.6%ni, 89.1%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.4%si, 0.0%st
Mem: 49406140k total, 48392788k used, 1013352k free,
                                                       96584k buffers
Swap:
            0k total,
                            0k used,
                                            0k free, 35985072k cached
PID USER
             PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM
                                                 TIME+ COMMAND
                    0 18.0g 1.3g 6992 S 13.9 2.8
                                                   2318:28 scribed
20811 work
```

其中mem部分的total, used, free, buffers, cached与free命令显示的含义是一致的,他们都反应了整个系统的内存消耗情况:

下面我们需要从top命令开始针对单进程的内存占用情况进行分析,如pid=20811

我们知道,在linux操作系统,每个进程都独立占用一个完整的"虚拟逻辑内存"大小,对于32位系统,那么每个进程可以使用的虚拟内存大小为2^32=4G内存;注意,这是虚拟内存,而不是物理内存;

在linux c编程时,通过malloc分配一块内存,并返回一个逻辑地址,这里分配的内存即为虚拟内存,它的大小可以超过物理内存大小;只有我们对分配的内存进行写(memset等)才会真正触发物理内存的分配;

上面的VIRT=18g,即为虚拟内存占用情况,很大吧!其实不用担心,RES=1.3g才是物理分配的内存大小,scribed进程我们没有合理设置相应的参数,导致VIRT和RES相差较大;%MEM=2.8就需要关心点了,它表示当前进程占用的物理内存比例,即(1.3G/46G=2.8%);

SHR=6992共享内存区大小;在linux系统中进程之间是可以做内存共享,比如一些系统级别的so,只需要加载一次,就可以被所有的进程共享,在不涉及大的进程内存共享的应用程序,基本不需要关注这部分内存的大小:

free, vmstat, top等命令可以获取当前服务器当前swap的大小; swap空间是一部分磁盘空间,相比内存来说,性能要差很多,但是在机器内存不够的情况下,swap是保证系统正常运行的最后一段关卡了; 在系统里,是通过一个swappiness的值来控制对swap使用。如果swappiness=0的时候表示最大限度使用物理内存,才物理内存为0的时间才开始使用swap空间,swappiness=100的时候表示积极的使用swap分区,并且把内存上的数据及时搬运到swap空间中。linux的基本默认设置为60(/proc/sys/vm/swappiness=60); 也就是说,你的内存在使用到100-60=40%的时候,就开始出现有swap的使用。大家知道,内存的速度会比磁盘快很多,这样子会加大系统io,同时造的成大量页的换进换出,严重影响系统的性能,所以我们在操作系统层面,要尽可能使用内存,对该参数进行调整。

目前在使用的服务器上基本都是关闭swap,通过人工运维来合理分配每个机器上最大可使用内存,避免swap对服务的性能造成影响;

如果swap没有关闭,通过vmstat看到大量的swap in/out就代表系统已经发生swap,服务的性能肯定已经受到影响

°中间篇之系统历史内存使用情况解析sar命令

free, vmstat, top等命令都只能获取到系统当前的内存使用情况,但是在一些线上问题跟踪过程中,需要对历史的系统压力等case进行跟进,这个时候就需要去获取机器历史内存/IO/CPU等使用情况,这里我们就针对sar命令对历史内存使用进行分析;

sar -r 参数就可以获取到以10分钟为间隔报告自午夜起当天的内存使用情况

[work@# ~]\$ sar -r											
Linux 2.6.32_1-16-0-0 (nj01-pcsdata-b05.nj01.baidu.com						15 _x86_64_					
kbmemfree	kbmemused	%memused	kbbuffers	kbcached	kbcommit	%commit					
915200	48490940	98.15	96800	36076476	16877612	34.16					
895300	48510840	98.19	96816	36085924	16876592	34.16					
943304	48462836	98.09	97092	36048648	16877212	34.16					
932804	48473336	98.11	97100	36056224	16876204	34.16					
928852	48477288	98.12	97116	36059544	16876184	34.16					
918804	48487336	98.14	97116	36066656	16875120	34.16					
893916	48512224	98.19	97132	36073808	16876188	34.16					
865428	48540712	98.25	97148	36089332	16876404	34.16					
	2_1-16-0-0 kbmemfree 915200 895300 943304 932804 928852 918804 893916	2_1-16-0-0 (nj01-pcsd kbmemfree kbmemused 915200 48490940 895300 48510840 943304 48462836 932804 48473336 928852 48477288 918804 48487336 893916 48512224	2_1-16-0-0 (nj01-pcsdata-b05.ng) kbmemfree kbmemused %memused 915200 48490940 98.15 895300 48510840 98.19 943304 48462836 98.09 932804 48473336 98.11 928852 48477288 98.12 918804 48487336 98.14 893916 48512224 98.19	2_1-16-0-0 (nj01-pcsdata-b05.nj01.baidu.c kbmemfree kbmemused %memused kbbuffers 915200 48490940 98.15 96800 895300 48510840 98.19 96816 943304 48462836 98.09 97092 932804 48473336 98.11 97100 928852 48477288 98.12 97116 918804 48487336 98.14 97116 893916 48512224 98.19 97132	2_1-16-0-0 (nj01-pcsdata-b05.nj01.baidu.com) kbmemfree kbmemused %memused kbbuffers kbcached 915200 48490940 98.15 96800 36076476 895300 48510840 98.19 96816 36085924 943304 48462836 98.09 97092 36048648 932804 48473336 98.11 97100 36056224 928852 48477288 98.12 97116 36059544 918804 48487336 98.14 97116 36066656 893916 48512224 98.19 97132 36073808	2_1-16-0-0 (nj01-pcsdata-b05.nj01.baidu.com) 11/28/20 kbmemfree kbmemused %memused kbbuffers kbcached kbcommit 915200 48490940 98.15 96800 36076476 16877612 895300 48510840 98.19 96816 36085924 16876592 943304 48462836 98.09 97092 36048648 16877212 932804 48473336 98.11 97100 36056224 16876204 928852 48477288 98.12 97116 36059544 16876184 918804 48487336 98.14 97116 36066656 16875120 893916 48512224 98.19 97132 36073808 16876188					

kbmemfree kbmemused %memused kbbuffers kbcached这几个参数都比较容易理解,和上面free等命令获取的含义一直,但是这里有一个新的名词,kbcommit和%commit分别表示应用程序当前使用的内存大小和使用百分比。其实和free命令里面的第三行的used含义差不多,只是计算的方式不同而已;

,中级篇之进程status内存相关分析

通过top-p进程号可以获取到进程的当前内存使用情况,但是比较抽象,对进程内存使用情况最完美的解析就是直接去阅读进程status内存,比如,下面带中文注释的即为内存相关的数据信息:

```
[work@# ~]$ cat /proc/20811/status
Name:
       scribed
State: S (sleeping)
Tgid:
      20811
Pid:
       20811
PPid:
       1
TracerPid:
              0
Uid:
       500
              500
                     500
                            500
Gid:
       501
              501
                     501
                            501
FDSize: 8192
Groups: 501
                  //进程分配的虚拟内存峰值
VmPeak: 20531460 kB
VmSize: 18875052 kB
                  //进程当前分配的虚拟内存大小
                  //进程当前加锁的内存大小,参考linux mlock
VmLck:
             0 kB
VmHWM:
        1943192 kB
                  //进程使用的物理内存峰值
                  //进程当前使用的物理内存大小
VmRSS:
       1357056 kB
                  //匿名page大小,有些内存比如so占用内存都是有名称,参考meminfo的功能
VmAnon:
       1350016 kB
VmFile:
          7040 kB
                  //so等文件占用内存大小, VmAnon+VmFile=VmRSS
                  //进行数据段占用的虚拟内存大小
VmData: 18711392 kB
                  //进程堆栈段的虚拟内存大小
VmStk:
           120 kB
                  //进程代码段的虚拟内存大小
VmExe:
          3652 kB
                  //进程所使用LIB库的虚拟内存大小
VmLib:
         12968 kB
VmPTE:
          4584 kB
                  //占用的页表的大小.
                  //交换分区大小
VmSwap:
             0 kB
Threads:
              56
SigQ:
       0/385964
SigPnd: 0000000000000000
ShdPnd: 0000000000000000
SigBlk: 0000000000000000
SigIgn: 00000000000000003
SigCgt: 1000000181005ccc
CapInh: 00000000000000000
CapPrm: 0000000000000000
CapEff: 0000000000000000
Cpus allowed:
              fff
Cpus allowed list:
                     0-11
Mems allowed:
              00000000,00000003 //
                     0-1 //表示进程可以使用的内存段,有点高端,就不解析含义了
Mems allowed list:
voluntary_ctxt_switches:
                            3264080472
nonvoluntary ctxt switches:
                            794416
```

°中级篇之系统meminfo内存相关分析

和进程status文件一样,对系统内存的了解除了通过命令来获取以外,还可以直接对系统的meminfo文件进行阅读来了解当前系统的内存使用情况,哈哈,虽然意义不是特别大。

```
[work@# ~]$ cat /proc/meminfo
              49406140 kB //直译
MemTotal:
MemFree:
                410128 kB //直译
                 98848 kB //直译
Buffers:
               36568808 kB //直译
Cached:
SwapCached:
                     0 kB //直译
               26052152 kB //最近经常被使用的内存,除非非常必要否则不会被移作他用.
Active:
               21128908 kB //最近不经常被使用的内存,非常用可能被用于其他途径.
Inactive:
              10577508 kB //匿名活动page
Active(anon):
Inactive(anon):
                396316 kB //匿名非活动page
              15474644 kB //文件活动page, Active= Active(anon) + Active(file)
Active(file):
Inactive(file): 20732592 kB //文件非文件page, Inactive=Inactive(anon) + Inactive(file)
Unevictable:
                  1892 kB
Mlocked:
                     0 kB
                     0 kB //直译
SwapTotal:
SwapFree:
                     0 kB //直译
                   584 kB //脏页内存大小, 页更新但是没有刷到文件的内存大小
Dirty:
Readahead:
                     0 kB
                     0 kB
Writeback:
AnonPages:
              10515528 kB
                114204 kB //文件map映射占用内存大小
Mapped:
Shmem:
                458524 kB //共享内存占用的内存大小
Slab:
               1214064 kB
SReclaimable:
               1163692 kB
SUnreclaim:
                 50372 kB
KernelStack:
                  8792 kB
                 37736 kB //页表大小
PageTables:
NFS_Unstable:
                     0 kB
Bounce:
                     0 kB
WritebackTmp:
                     0 kB
CommitLimit:
               24703068 kB
Committed AS:
              16887880 kB
VmallocTotal:
               34359738367 kB
VmallocUsed:
                380668 kB
VmallocChunk:
               34332399224 kB
HugePages Total:
                     0
HugePages_Free:
                     0
                     0
HugePages Rsvd:
HugePages Surp:
                     0
Hugepagesize:
                  2048 kB
DirectMap4k:
                  6152 kB
DirectMap2M:
               50305024 kB
```

关于匿名内存和文件内存的解析:

匿名内存一般是程序内存通过malloc等分配的没有名称的内存,而文件内存>> 即为so, jar等库文件占用的内存,通过pmap 进程号 可以直接看出每个进程的匿名内存和文件内存 00007f34243f9000 4K rw--- /lib64/libnss_files-2.12.so 00007f34243fa000 12K ----- [anon]