
流水线示意图如下:

Datapath with Hazard Detection



现有如下代码段:

Add \$10,\$0,\$0

Addi \$11,\$0,100

lw \$10,0(\$11)

Sw \$10,-4(\$11)

Add \$10,\$11,\$11

Addi \$10,\$11,-1

Beq \$11,\$10,exit; exit 在往下的第 89 条指令处

1. 画出在不带冒险处理机制的流水线上执行上述代码时的流水线图并用线条标明其中的数据冒险。

参考解答:

	clk	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Add \$10,\$0,\$0	IF	ID	EX	MEM	WB						
\wedge	Addi \$11,\$0,100		IF	ID	EX	MEM	WB					
	lw \$10,0(\$11)			IF	ID	EX	MEM	WB				
sw指令较特别 两个寄存器	Sw \$10,-4(\$11)				IF	ID	EX	MEM	WB			
都是用来读的 !!需考虑	Add \$10,\$11,\$11	3				IF	ID	EX	MEM	WB		
数据冒险!	Addi \$10,\$11,-1				20	3	IF	ID	EX	MEM	WB	
	Beq \$11,\$10,exit				C			IF	ID	EX	MEM	WB

2. 画出在上述流水线上执行上述代码时的流水线图并分别用线条和方框标明其中利用的旁路以及被阻塞的指令。

参考解答:

clk	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Add \$10,\$0,\$0	IF	ID	EX	MEM	WB							
Addi \$11,\$0,100		IF	ID	EX	MEM	WB						
<u>lw</u> \$10,0(\$11)		6 - 50	IF	ID	EX	MEM	WB			0		
Sw \$10,-4(\$11)				7	IF	ID	EX	MEM	WB			
Add \$10,\$11,\$11			1	1		IF	ID	EX	MEM	WB		
Addi \$10,\$11,-1							IF	ID	EX	MEM	WB	
Beq \$11,\$10,exit								IF	ID	EX	MEM	WB

说明: addi 和 sw 之间围绕\$11 产生的的冒险因为 sw 的阻塞而消失; add 和 beq 之间围绕\$10 产生的冒险因为 addi 和 beq 之间围绕\$10 产生的冒险而消失。

3. 在上述流水线上执行上述代码时,在下表中说明冒险检测单元的输入和输出:

参考解答:

输入输出信号	位宽	Clk3	Clk4	Clk5	Clk6	Clk7	Clk8	Clk9
IF/ID.rs	5	0	11	11	11	11	11	11
IF/ID.rt	5	11	10	10	10	11	10	10
ID/EX.rt	5	0	11	10	10	10	11	10
ID/EX.MemRead	1	0	0	1	0	0	0	0
whatever	1	1	1	0	1	1	1	1
PCWrite	1	1	1	0	1	1	1	1
IF/IDWrite	1	1	1	0	1	1	1	1

分析如下:

/		10	X.			500		
I/O 信号	IF/ID.rs	IF/ID.rt	ID/EX.rt	ID/EX.MemRead	whatever	PCWrite	IF/IDWrite	
位宽	5	5	5	1	1	1	1	
Clk3	0	11	0	50 o	1	1	1	
		当前	指令 addi	\$11,\$0,100 上多	条指令 add	\$10,\$0,\$0		
Clk4	11	10	11	0	1	1	1	
		当前	指令 <u>lw</u> \$	10,0(\$11) 上条	指令 addi \$	11,\$0,100		
Clk5	11	10	10	01	0	0	0	
	当前指令 <u>sw</u> \$10,-4(\$11) 上条指令 <u>lw</u> \$10,0(\$11)							
Clk6	11	10	10	0	1	1	1	
		当前:	指令 <u>sw</u> \$	10,-4(\$11) 上条	指令 <u>sw</u> \$1	10,-4(\$11))	
Clk7	11	11	10	0	1	1	1	
	Ž,	当前扣	旨令 add \$	10,\$11,\$11 上	条指令 sw \$	10,-4(\$11)	
Clk8	11	10	11	0	1	1	1	
		当前推	會令 <u>addi</u> \$	510,\$11,-1 上条	指令 add \$	10,\$11,\$1	1	
Clk9	11	10	10	0	1	1	1	
		当前指	≨令 beg \$	11,\$10,exit 上乡	条指令 addi	\$10,\$11,-	1	

满绩小铺QQ: 1433397577, 搜集整理不易,资料自用就好,谢谢!

说明: 1) 当利用 MemRead 来检测 lw-use 类型的冒险时,无需读数据存储器的指令的 MemRead 都必须为 0!

- 2) 蓝色表示 sw 第一次解码执行(被阻塞),红色表示 sw 第二次解码执行(正常);
- 3)有阻塞未必有冒险,比如 lw \$10, 12(\$t0)和指令 addi \$10, \$t0, 100 顺序进入流水线时,这两条指令之间并不存在冒险,但是冒险检测单元会阻塞 addi 指令,这种"误解"不会影响程序的逻辑正确性:

I/O 信号	IF/ID.rs	IF/ID.rt	ID/EX.rt	ID/EX.MemRead	whatever	PCWrite	IF/IDWrite
位宽	5	5	5	1	1	1	1
Xz	11	10	10	1	0	0	0
		当前指	♦ addi \$	10,\$11,100 上	条指令 <u>lw</u> \$	310, 12(\$1	1)

4. 在上述流水线上执行上述代码时,在下表中说明转发单元的输入和输出:

参考解答:

输入输出信号	位宽	Clk5	Clk6	Clk7	Clk8	Clk9	Clk10
ID/EX.rs	5	11	11	11	11	11	11
ID/EX.rt	5	10	10	10	11	10	10
EX/MEM.rd	5	11	10	10/15	10/15	10	10
EX/MEM.RegWrite	1	1	1	0	0	1	1
MEM/WB.rd	5	10	11	10	10/15	10/15	10
MEM/WB.RegWrite	1	1	1	1	0	0	1
ForwardA	2	2(10)	1(01)	0(00)	0(00)	0(00)	0(00)
ForwardB	2	1(01)	2(10)	1(01)	0(00)	2(10)	2(10)

分析如下:

1,	当前指令 (ID/EX)			条指令 /MEM)		条指令 M/WB)	输出	输出
I/O 信号	rs	rt	rd	RegWrite	rd	RegWrite	ForwardA	ForwardB
位宽	5	5	5	1	5	1	2	2
	11	10	11	1	10	1	2 (10)	1 (01)
	Lw \$10),0(\$11)	Addi \$	11,\$0,100	Add \$	510,\$0,\$0		
Clk5	Forward	B: 选择	add 通过	过旁路转发 过旁路转发 是用来写的	过来的			
(AL)	11	10	10	1	11	1	1 (01)	2 (10)
	Sw \$10	,-4(\$11)	Lw \$1	10,0(\$11)	Addi \$	11,\$0,100		
Clk6		B: 选择	lw 通过	过旁路转发 旁路转发过				
Mis		WV 用午中J/L	放阻基	!				
1	11	10	10/15	! 0	10	1	0 (00)	1 (01)
Clk7	- 13		10/15			1	0 (00)	1 (01)
Clk7	Sw \$10	10 ,-4(\$11) A: 选择	10/15 Sw \$1 sw 从寄	0	Lw \$1 勺数据,	L0,0(\$11) 无用转发		1 (01)
Clk7	Sw \$10	10 ,-4(\$11) A: 选择	10/15 Sw \$1 sw 从寄	0 0,-4(\$11) 存器读出的	Lw \$1 勺数据,	L0,0(\$11) 无用转发		1 (01)
	Sw \$10 Forward Forward	10 ,-4(\$11) A: 选择 B: 选择	10/15 Sw \$1 sw 从寄 Iw 通过 10/15	0 .0,-4(\$11) 存器读出的 旁路转发达	Lw \$1 为数据, 过来的数 10/15	L0,0(\$11) 无用转发 (据, <mark>有用</mark>	考发	
Clk7	Sw \$10 Forward 11 Add \$10 Forward	10 ,-4(\$11) A: 选择 B: 选择 11 ,\$11,\$11 A: 选择	10/15 Sw \$1 sw 从寄 Iw 通过 10/15 Sw \$1 add 从名	0 .0,-4(\$11) 存器读出的 旁路转发达 0	Lw \$1 内数据, 让来的数 10/15 Sw \$1	DIO,0(\$11) 无用转发 (据, 有用 0 0,-4(\$11) ,无用转发	考发 0 (00)	

	Addi \$10	0,\$11,-1	Add \$10,	\$11,\$11	Sw \$1	0,-4(\$11)						
	ForwardA: 选择 addi 从寄存器读出的数据,无用转发											
	Forward	ForwardB: 选择 add 通过旁路转发过来的数据,无用转发										
V.	注意: a	注意: addi 的寄存器\$10 是用来写的!										
	11	10	10	1	10	1	0 (00)	2 (10)				
Clk10	Beq \$11,	,\$10,exit	Addi \$10),\$11,-1	Add \$1	0,\$11,\$11						
Clk10 ForwardA: 选择 beq 从寄存器读出的数据,无用转发												
	Forward	B: 选择:	addi 通过	旁路转发	过来的	数据, 有 月	月转发					

说明: 1) 蓝色表示第一次解码被阻塞的 sw 指令,红色表示第二次解码正常执行的 sw 指令;

- 2)有冒险一定有转发(必要时先阻塞),但有转发不一定有冒险(白转发);无冒险也有转发(白转发);
- 3) 指令 sw \$10,-4(\$11)的 rt 字段是 10, "rd"字段是 15(-4的 16位补码的高 4位), sw 指令并不写寄存器,故表中会出现"10/15",这跟 sw 指令的 RegDst 选择信号有关!