


向量化 API

火山方舟



法律声明

本《火山方舟》的所有内容，包括但不限于文字、商标、架构、图示、图片、页面布局等，其知识产权（著作权、商标权、专利权、商业秘密等）归属于北京火山引擎科技有限公司及其关联公司（火山引擎），非经火山引擎书面同意，任何个人和组织不得复制、使用、修改、转发或以任何违反本《火山方舟》所承载的目的进行传播。

本《火山方舟》陈述内容仅作为产品的通用性介绍和参考性指引，火山引擎保留按“现状”和“当前可用”的形式提供产品和服务的权利。火山引擎不对本《火山方舟》中所载的产品功能、性质、质量、标准等内容进行明示或默示的保证和承诺，最终以您与火山引擎实际签署的协议为准。

如您发现本《火山方舟》有任何错误或歧义，或发现有对本《火山方舟》、产品本身的侵权行为，请与火山引擎取得联系。

联系方式：service@volcengine.com，400-850-0030
(周一至周五 10:00-18:00)

目录

法律声明-----1

目录-----1

1. 向量化 API-----1

1. 向量化 API

POST <https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3/embeddings/multimodal> [运行](#)

当您需通过语义来处理视频、图像和文本，如以图搜图、语义检索等，可以调用多模态向量化服务，将视频、图像和文本转化为向量，来分析其语义关系。本文为您提供接口的参数详细说明供您查阅。

快速入口

[模型列表](#) [模型计费](#) [API Key](#)
[接口文档](#) [常见问题](#) [开通模型](#)

鉴权说明

本接口支持 API Key 鉴权，详见[鉴权认证方式](#)。

如需使用 Access Key 来鉴权，推荐使用 SDK 的方式，具体请参见[SDK概述](#)。

请求参数

[跳转](#) [响应参数](#)

请求体

model `string` 必选

您需要调用的模型的 ID（Model ID），[开通模型服务](#)，并[查询 Model ID](#)。

您也可通过 Endpoint ID 来调用模型，获得限流、计费类型（前付费/后付费）、运行状态查询、监控、安全等高级能力，可参考[获取 Endpoint ID](#)。

input `object[]` 必选

需要向量化的内容列表。列表元素支持文本信息和图片信息以及视频信息。

不同模型的支持情况不同，详情请查询[文档](#)。

属性

****文本信息**** `object`

输入给模型转化为向量的内容，文本内容部分。

属性

input.type**** `string` 必选

输入内容的类型，此处应为 `text`。

input.**text** string 必选

输入给模型的文本内容。

单条文本以 utf-8 编码，长度不超过模型的最大输入 token 数。

图片信息 object

输入给模型转化成向量的内容，图片信息部分。

传入图片需要满足的条件请参见[文档](#)。

属性

input.**type** string 必选

输入内容的类型，此处应为 image_url 。

input.**image_url** object 必选

输入给模型的图片对象。

属性

input.image_url.**url** string 必选

图片信息，可以是图片URL或图片Base64编码。

- 图片URL：请确保图片URL可被访问。
- Base64编码：请遵循此格式 data:image/{图片格式};base64,{图片Base64编码} 。

视频信息 object

输入给模型转化成向量的内容，视频信息部分。

说明

传入视频需要满足以下条件：

- 格式：.mp4 、 .avi 、 .mov ，视频格式需小写。
- 传入 Base64 编码时使用：[Base64 编码输入](#)。
- 单视频文件需在 50MB 以内。
- 暂不支持对视频文件中的音频信息进行理解。

input.**type** string 必选

输入内容的类型，此处应为 video_url 。

input.video_url `** **` `object` 必选

输入给模型的视频对象。

属性

input.video_url.url `**` `string` 必选

支持传入视频链接或视频的Base64编码。具体使用请参见[文档](#)。

encoding_format `string / null` 默认值 `float`

取值范围：`float`、`base64`、`null`。

embedding 返回的格式。

dimensions `integer` 默认值 `2048`

取值范围：`1024` 或 `2048`。

用于指定输出的向量维度。

instructions `string`

推理提示词，用户传入时直接使用，未传入时按输入模态生成默认值。详情请参见[配置instructions](#)。

sparse_embedding `object`

稀疏向量开关配置，仅纯文本输入支持配置此字段。

取值范围：

- `type="disabled"`：仅输出稠密向量，不输出稀疏向量；
- `type="enabled"`：同时输出稠密向量和稀疏向量。

响应参数

跳转 [请求参数](#)

****id **** `string`

本次请求的唯一标识。

model `string`

本次请求实际使用的模型名称和版本。

created `integer`

本次请求创建时间的 Unix 时间戳（秒）。

object `string`
固定为 `list` 。

data `object`
本次请求的算法输出内容。

属性

data.embedding `float[]`
对应内容的向量化结果。

data.sparse_embedding `array`
稀疏向量，仅sparse_embedding.type="enabled"时返回；每个成员为 `{"index": 维度索引, "value": 非零值}` 结构，仅返回非零元素。

data.object `string`
固定为 `embedding` 。

usage `object`
本次请求的 token 用量。

属性

usage.prompt_tokens `integer`
输入内容 token 数量。

usage.total_tokens `integer`
本次请求消耗的总 token 数量（输入 + 输出）。

usage.prompt_tokens_details**** `object`
输入的内容使用 token 量的细节信息。

属性

```
usage.prompt_tokens_details.**text_tokens** integer
```

输入内容中，文本内容对应的 token 量，以及视频内容时间轴产生的 token 量。

为保证模型效果，当图片或视频传入时，会生成少量的预设文本 token，产生额外的 **text_tokens**。

```
usage.prompt_tokens_details.**image_tokens** integer
```

输入内容中，图片内容以及视频内容抽帧图片对应的 token 量。