Anotações Técnicas: Implementação e Otimização de Mecanismos de Sincronização

Sistemas Operacionais

27 de junho de 2025

1 Introdução

Este documento apresenta anotações técnicas detalhadas sobre as implementações do problema do produtor-consumidor utilizando diferentes mecanismos de sincronização. As anotações explicam os aspectos críticos de cada implementação, destacando as operações de baixo nível e seus impactos no desempenho.

2 Problema Original (Sem Sincronização Adequada)

```
volatile int dados[TAMANHO];
volatile size_t inserir = 0;
3 volatile size_t remover = 0;
 void *produtor(void *arg) {
     int v;
      for (v = 1;; v++) {
          /* PROBLEMA: Busy waiting sem sincronização
           * - O uso de 'volatile' não garante atomicidade
9
           * - Múltiplas threads podem verificar a condição
10
     simultaneamente
           * - Cache ping-pong ocorre entre os núcleos da CPU
11
12
          while (((inserir + 1) % TAMANHO) == remover);
13
          /* SEÇÃO CRÍTICA SEM PROTEÇÃO
           * - Race condition: outra thread pode modificar 'remover' entre
16
             a verificação acima e a operação de escrita
17
           * - Não há garantia de visibilidade entre núcleos sem barreira
     de memória
19
          printf("Produzindo %d\n", v);
          dados[inserir] = v; // Escrita no buffer compartilhado
          inserir = (inserir + 1) % TAMANHO; // Atualização do índice
23
          usleep(500000); // Sleep para simular processamento
24
      }
      return NULL;
26
27 }
29 void *consumidor(void *arg) {
```

```
for (;;) {
30
          /* PROBLEMA: Busy waiting sem sincronização
31
           * - Mesmos problemas do produtor
32
           * - Gasto desnecessário de CPU em verificações contínuas
33
           */
          while (inserir == remover);
36
          /* SEÇÃO CRÍTICA SEM PROTEÇÃO
37
           * - Múltiplos consumidores podem ler o mesmo valor
           * - Race condition na atualização de 'remover'
40
          printf("%zu: Consumindo %d\n", (size_t)arg, dados[remover]);
41
          remover = (remover + 1) % TAMANHO; // Atualização do índice
      return NULL;
44
45 }
```

Listing 1: Implementação Original com Problemas

3 Solução com Mutex

```
pthread_mutex_t buffer_mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
3 void *produtor(void *arg) {
      int v;
      for (v = 1; v++) {
          int can_insert = 0;
6
          while (!can_insert) {
              /* OPERAÇÃO DE BAIXO NÍVEL: pthread_mutex_lock()
               * 1. Executa instrução atômica (ex: LOCK CMPXCHG em x86)
10
                * 2. Se lock já estiver ocupado:
11
                    - Em implementações modernas: tenta spin por um curto
12
     período
                     - Depois faz syscall para bloquear a thread (transição
13
      para kernel)
                    - Thread entra na fila do mutex
               *
14
                * 3. Impacto no hardware:
15
                    - Barreira de memória completa (fence)
16
                     - Invalidação de cache para outros núcleos
17
               */
              pthread_mutex_lock(&buffer_mutex);
19
20
              /* VERIFICAÇÃO PROTEGIDA
21
               * - Thread tem acesso exclusivo ao estado do buffer
               * - Estado é consistente e visível para esta thread
               */
              if (((inserir + 1) % TAMANHO) != remover) {
                   can_insert = 1;
27
                   /* SEÇÃO CRÍTICA PROTEGIDA
28
                   * - Garantia de exclusividade durante as operações
29
31
                  printf("Produzindo %d\n", v);
                   dados[inserir] = v;
32
                   inserir = (inserir + 1) % TAMANHO;
```

```
}
34
               /* OPERAÇÃO DE BAIXO NÍVEL: pthread_mutex_unlock()
36
               * 1. Executa instrução atômica para liberar o lock
37
                * 2. Se houver threads esperando:
                     - Sinaliza para o kernel acordar uma thread (syscall)
                * 3. Impacto no hardware:
40
                     - Barreira de memória (garante visibilidade das
41
     alterações)
                     - Novas invalidações de cache
42
               */
43
              pthread_mutex_unlock(&buffer_mutex);
              if (!can_insert) {
                   /* ESPERA COM REDUÇÃO DE CONTENÇÃO
47
                    * - Não é eficiente como semáforos/condições
48
                    * - Reduz impacto do busy waiting, mas não elimina
50
                   usleep(10000); // Sleep por 10ms
              }
          }
54
          usleep(500000); // Sleep para simular processamento
55
      return NULL;
58 }
59
60 void *consumidor(void *arg) {
      /* Implementação similar ao produtor com mesmos padrões
       * de aquisição/liberação de mutex e verificação protegida
62
      // ... código omitido para brevidade ...
65 }
```

Listing 2: Implementação com Mutex

4 Solução com Semáforos

```
pthread_mutex_t buffer_mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
2 sem_t empty_slots; // Contador de slots vazios
sem_t filled_slots; // Contador de slots preenchidos
5 /* INICIALIZAÇÃO
6 * - empty_slots: inicia com TAMANHO-1 (slots vazios disponíveis)
7 * - filled_slots: inicia com 0 (nenhum slot preenchido)
9 sem_init(&empty_slots, 0, TAMANHO - 1);
sem_init(&filled_slots, 0, 0);
11
void *produtor(void *arg) {
      int v;
13
      for (v = 1;; v++) {
14
          /* OPERAÇÃO DE BAIXO NÍVEL: sem_wait(&empty_slots)
           * 1. Tenta decrementar o contador do semáforo (operação atômica
16
         * 2. Se contador >= 1: decrementa e prossegue
```

```
* 3. Se contador = 0:
18
                a. Thread é bloqueada pelo kernel (syscall)
19
                b. Thread é colocada na fila do semáforo
20
                c. Thread só será acordada quando semáforo > 0
21
           * 4. Evita completamente busy waiting
           * 5. Mais eficiente que mutex para sinalização
24
          sem_wait(&empty_slots); // Espera por slot vazio
25
          /* MUTEX AINDA NECESSÁRIO
           * - Semáforo controla disponibilidade de recursos
           * - Mutex protege acesso concorrente às variáveis
          pthread_mutex_lock(&buffer_mutex);
31
32
          /* SEÇÃO CRÍTICA
33
           * - Garantida para executar apenas quando há espaço
           * - Não precisa verificar condição novamente
35
           */
          printf("Produzindo %d\n", v);
          dados[inserir] = v;
          inserir = (inserir + 1) % TAMANHO;
39
40
          pthread_mutex_unlock(&buffer_mutex);
41
          /* OPERAÇÃO DE BAIXO NÍVEL: sem post(&filled slots)
43
           * 1. Incrementa contador do semáforo atomicamente
           * 2. Se threads estiverem esperando neste semáforo:
                - Kernel acorda uma das threads (ou mais, dependendo da
     impl.)
                - Transferência mais eficiente que polling
47
           * 3. Sinalização direta - o consumidor saberá exatamente
                quando há dados disponíveis
50
          sem_post(&filled_slots); // Sinaliza que um novo item está
     disponível
          usleep(500000); // Sleep para simular processamento
53
54
      return NULL;
56 }
57
void *consumidor(void *arg) {
      /* Padrão complementar ao produtor:
       * - Espera por itens (sem_wait(&filled_slots))
60
       * - Processa item com mutex protegendo a seção crítica
61
      * - Sinaliza que um slot ficou vazio (sem_post(&empty_slots))
       */
      // ... código omitido para brevidade ...
64
65 }
```

Listing 3: Implementação com Semáforos

5 Solução com Variáveis de Condição

```
pthread_mutex_t buffer_mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;
```

```
pthread_cond_t not_empty = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
3 pthread_cond_t not_full = PTHREAD_COND_INITIALIZER;
4 volatile int count = 0; // Contador de itens no buffer
6 void *produtor(void *arg) {
      int v;
      for (v = 1; v++) {
           /* Mutex necessário para acessar variáveis de condição
           * - As variáveis de condição sempre operam em conjunto com um
10
     mutex
           * - Mutex protege a verificação da condição
11
           */
12
          pthread_mutex_lock(&buffer_mutex);
14
          /* OPERAÇÃO DE BAIXO NÍVEL: pthread_cond_wait()
15
           * 1. Atomicamente:
16
                a. Libera o mutex
17
                b. Coloca a thread para dormir
18
            * 2. Quando sinalizada (e mutex disponível):
19
                 a. Reacquire o mutex
                 b. Retorna da função
21
            * 3. Loop while necessário para verificação de predicate
22
                 (proteção contra spurious wakeups)
23
           * 4. Vantagens sobre semáforos:
24
                 - Permite predicados mais complexos
                 - Broadcast para múltiplas threads
           */
27
          while (count == TAMANHO - 1) {
               pthread_cond_wait(&not_full, &buffer_mutex);
30
31
          /* SEÇÃO CRÍTICA
33
           * - Thread possui o mutex neste ponto
           * - Condição garantida: há espaço no buffer
34
           */
35
          printf("Produzindo %d\n", v);
          dados[inserir] = v;
37
          inserir = (inserir + 1) % TAMANHO;
38
          count++;
30
          /* OPERAÇÃO DE BAIXO NÍVEL: pthread_cond_signal()
41
           * 1. Sinaliza para uma thread esperando na condição
42
           * 2. Se múltiplas threads estão esperando:
43
                 - Apenas uma é acordada (escolha implementação-dependente)
                 - Para acordar todas: pthread_cond_broadcast()
45
           * 3. Se nenhuma thread está esperando: sinal é perdido
46
           * 4. O mutex N\tilde{\text{A}}\text{O} é liberado pelo signal/broadcast
47
          pthread_cond_signal(&not_empty); // Sinaliza que o buffer não
49
     está mais vazio
          pthread_mutex_unlock(&buffer_mutex);
52
          usleep(500000); // Sleep para simular processamento
53
54
      return NULL;
56 }
57
```

```
void *consumidor(void *arg) {
    /* Padrão complementar ao produtor:
    * - Adquire mutex
    * - Espera pela condição not_empty enquanto buffer vazio
    * - Processa item
    * - Sinaliza not_full
    * - Libera mutex
    */
    // ... código omitido para brevidade ...
}
```

Listing 4: Implementação com Variáveis de Condição

6 Comparação de Desempenho

Mecanismo	Uso de CPU	Latência	Operações de baixo
			nível
Mutex com busy	Alto	Baixa para veri-	Instruções atômicas
waiting		ficação	frequentes
		Alta para blo-	Muitas invalidações
		queio	de cache
Mutex com sleep	Médio	Média	Syscalls para sleep
			Várias tentativas de
			lock
Semáforos	Baixo	Otimizada	Bloqueio no kernel
			Sinalização direta
Variáveis de	Baixo	Otimizada	Bloqueio no kernel
Condição			Verificação de predi-
			cado

7 Instruções Atômicas e Barreiras de Memória

As operações de sincronização sempre usam instruções atômicas e barreiras de memória:

```
1 # Instrução para aquisição de mutex (pseudocódigo assembly x86)
2 lock_mutex:
      # LOCK prefix garante atomicidade entre processadores
      LOCK CMPXCHG [mutex_addr], 1  # Se [mutex_addr] == 0, então [
     mutex_addr]=1
     JNZ wait_or_yield
                                     # Se já estava bloqueado, espera ou
     cede CPU
      # Barreira de memória implícita em LOCK
      # Todos os loads/stores anteriores são visíveis
      # antes de qualquer load/store posterior
10
      # Continua execução com lock adquirido
11
13 # Instrução para liberação de mutex
14 unlock mutex:
     # Barreira de memória antes de liberar o lock
15
     MFENCE
                                     # Memory Fence - todas operações
  completam
```

```
MOV [mutex_addr], 0  # Libera o lock

19
20  # Sinaliza outras threads (via OS) se necessário
```

Listing 5: Exemplos de Instruções x86 para Sincronização

8 Conclusão e Melhores Práticas

Baseado na análise das diferentes implementações, podemos extrair as seguintes melhores práticas:

- 1. Evite busy waiting em código de produção, exceto para seções críticas extremamente curtas.
- 2. Prefira semáforos quando o padrão de uso envolve contagem de recursos e sinalização entre threads.
- Use variáveis de condição quando precisa verificar predicados complexos ou fazer broadcast.
- 4. Mantenha seções críticas o mais curtas possível para minimizar contenção.
- 5. Considere o alinhamento de cache (padding) em estruturas de sincronização para evitar falso compartilhamento.
- 6. Em sistemas embarcados ou de tempo real, esteja ciente das inversões de prioridade que podem ocorrer com mutex.
- 7. Considere mecanismos lock-free para casos específicos de alto desempenho.

A escolha do mecanismo de sincronização correto tem impacto significativo não apenas na correção do programa, mas também em seu desempenho, escalabilidade e eficiência energética.