

Redes e Serviços

Objetivos

• Estudo do protocolo IEEE802.1D *Spanning Tree*.

Duração

1 aula

Protocolo Spanning Tree (STP)


1. No GNS3 configure uma rede conforme especificado na figura seguinte, usando as ligações do módulo de switching (portas F1/0 a F1/15) de "*EtherSwitch Routers*". Verifique que todas as portas usadas pertencem à VLAN 1:

show vlan-switch

Com base no resultado do comando

show spanning-tree vlan 1

confirme a *spanning tree* configurada e registe/identifique os seguintes elementos: endereço MAC de cada bridge, prioridade de cada bridge, *bridge IDs*, *bridge* raiz, *bridges* designadas de cada LAN, portas da raiz em cada *bridge*, portas designadas em cada *bridge*, o custo para raiz de cada *bridge* e custos das portas.



2. Inicie uma captura em todas as LAN (SW1-SW2, SW1-SW3 e SW2-SW3). Analise os pacotes BPDU/STP capturados, registe o seu conteúdo e confirme a sua coerência com os resultados obtidos na experiência 1. Qual é a *bridge* responsável pelo envio de BPDUs em cada rede local?

Formato dos pacotes BPDU de configuração

#octetos			
2	Protocol Identifier		
1	Version		
1	Message Type		
1	TCA	Reserved	TC
8	Root ID		
4	Cost of Path to Root		
8	Bridge ID		
2	Port ID		
2	Message Age		
2	Max Age		
2	Hello Time		
2	Forward Delay		

- 3. Pare (*pause*) todos os *switches* e termine todas as capturas. Agora que conhece os *Bridge ID* dos três *switches* de que dispõe, inicie uma captura na rede Ethernet que interliga os 2 *switches* com ID mais elevados. Execute a seguinte sequência de ações:
- (i) Reinicie o *switch* com o *Bridge* ID mais elevado, aguarde dois minutos e analise a sequência de pacotes BPDU/STP capturados;
- (ii) Reinicie o *switch* com o *Bridge* ID intermédio, aguarde dois minutos e analise a sequência de pacotes BPDU/STP capturados;
- (iii) Reinicie o *switch* com o *Bridge* ID mais baixo, aguarde dois minutos e analise a sequência de pacotes BPDU/STP capturados.

Com base nos resultados das capturas efetuadas, explique o mecanismo de construção da spanning tree.

4. Inicie uma captura em todas as LAN (SW1-SW2, SW1-SW3 e SW2-SW3). Altere a prioridade de uma *bridge* de modo a que esta se torne raiz.

```
configure terminal
spanning-tree vlan 1 priority <value>
```

Analise os pacotes BPDU/STP capturados e explique o processo de (re)-eleição da bridge raiz.

5. Inicie uma captura em todas as LAN (SW1-SW2, SW1-SW3 e SW2-SW3). Altere na *bridge* designada da rede que não está ligada à bridge raiz o custo da sua porta da raiz de modo a ela deixar de ser bridge designada, usando os seguintes comandos:

```
configure terminal
interface <interface>
spanning-tree cost <valor>
```

Uma vez que ocorreu uma alteração dos parâmetros do protocolo *Spanning Tree*, é iniciado o mecanismo de notificação de alteração da topologia. Prolongue a captura por um período de pelo menos 1 minuto após o instante de alteração do custo da porta. Analise a sequência de pacotes capturados e verifique se houve envio de pacotes BPDU do tipo TCN e se houve alterações nas *flags* TC e TCA dos pacotes BPDU de configuração.

Formato dos pacotes TCN (Topology Change Notification)

#octetos

2	Protocol Identifier
1	Version
1	Message Type

- 6. Inicie uma captura na rede que não está diretamente ligada à *bridge* raiz.
- O Hello Time de uma bridge pode ser alterado com os seguintes comandos

```
configure terminal
spanning-tree vlan 1 hello-time <value>
```

Execute a seguinte sequência de ações:

- (i) altere o parâmetro *Hello time* da *bridge* raiz para 6 segundos e, com o auxílio do analisador de protocolos, verifique a periodicidade dos BPDUs gerados;
- (ii) reponha o parâmetro *Hello Time* na *bridge* raiz com o seu valor por defeito, altere este parâmetro na *bridge* designada da rede do PC para 6 segundos e verifique agora a periodicidade dos BPDUs.
- O que conclui quanto ao efeito da configuração do parâmetro *Hello Time* nos diferentes *switches*, no funcionamento do protocolo *Spanning Tree*?

Extra (Per-VLAN Spanning-Tree)

7. Crie a VLAN 2 nos switches, defina todas a ligações entre switches como sendo inter-switch/trunk. vlan database vlan 2 apply exit configure terminal interface f1/0 switchport mode trunk interface f1/1 switchport mode trunk Verifique o estado dos processos de Spanning-Tree em cada uma das VLAN: show spanning-tree show spanning-tree vlan 1 show spanning-tree vlan 2 Inicie uma captura em todas as LAN (SW1-SW2, SW1-SW3 e SW2-SW3) e analise os pacotes BPDU/PVST capturados (nomeadamente o rótulo 802.1Q das tramas). Nota 1: Per-VLAN Spanning-Tree (PVST) trata cada VLAN como sendo uma rede separada.

```
8. Altere a bridge raiz (mudando a prioridade) apenas para a VLAN 2
configure terminal
spanning-tree vlan 2 priority <value>
Verifique o estado dos processos em cada uma das VLAN:
show spanning-tree
show spanning-tree vlan 1
show spanning-tree vlan 2
```

Nota 2: Para a VLAN nativa (por omissão a 1) não são adicionados rótulos 802.1Q.