

بخش مهندسی برق و کامپیوتر

سیگنال ها و سیستم ها

تكليف 4

زينب كامكار 9533521

استاد مربوطه: دكتر شريعت

بهار 1399

## A (1)


نویز افزودنی گاوسی سفید (AWGN) یک مدل اصلی نویز است که در تئوری اطلاعات مورد استفاده قرار می گیرد تا اثر بسیاری از فرآیندهای تصادفی را که در طبیعت رخ می دهد تقلید کند. در واقع نویز یک سیگنال اضافی است که به دلایل مختلف به سیگنال اصلی اضافه میشود.

نویز سفید برای اشاره کردن به فرایندهایی مورد استفاده قرار میگیرد که در آنها تمام مولفههای فرکانسها فرکانسها فرکانسها خرد است دیگر، «چگالی طیف توان»برای تمام فرکانسها یک مقدار ثابت است. توجه کنید که این مفهوم کاملا با تعریف نور سفید همخوانی دارد؛ زیرا در نور سفید نیز تمام رنگهای نور با شدت یکسان و جود دارند.

نویزی گوسی یک نویز استاتیکی است که از تابع توزیع چگالی احتمال تابع گوسی پیروی میکند؛ یعنی، مقادیر این نویز، توزیع گاوسی دارند.

# A (2)

## شكل سيگنال ها:



شكل (1)

با توجه به اینکه توان نویز در طول ضبط ثابت بوده است میتوان توان نویز را به صورت تقریبی از مناطق سکوت که ما فقط نویز داریم به دست اوریم. مثلاً در بازه 4.2 تا 5.8 ثانیه (فاصله بین دو قسمت شعر) فقط نویز داریم و توان بدست امده به صورت زیر است:


Noise power in M1: 6.1784e-06

Noise power in M2: 3.9147e-06

Noise power in M3: 5.3493e-06

A (3)


شكل :[n]



شكل (2)


با توجه به شکل که به صورت sinc است میتوان فهمید که پاسخ فرکانسی ان به صورت یک شکل مربعی است. و چون شیفتی در شکل ندار د مشخص است که یه فیلتر پایین گذر است.

h[n]: اندازه و فركانس پاسخ فركانسى




شكل (3)

## اندازه فیلتر بر حسب: db




شكل (4)

با توجه به اندازه پاسخ فرکانسی مشخص است که برای فرکاس های پایین فرکانس ها با ضریب 1 عبور میکنند ولی برای فرکانس های بالا ضریب صفر میشود که در نتیجه این سیستم یه سیستم پایین گذر است. فرکانس قطع: کافی است که فرکانسی را که در آن اندازه فیلتر برابر یک بر رادیکل دو است را پیدا کنیم. روش بدست اور دن Transition width, passband ripple, Stopband ripple در شکل زیر توضیح داده شده است:



# فیلتر زوم شده:



Cutoff frequency: .62 (radian/sample)


Transition width: .7603-.5906=.1697 (radian/sample)

Passband ripple: 1.072-.9285= .1435

Stopband ripple: 0-0=0

Stopband attenuation=145

A(4) برای اعمال فیلتر تنها لازم است که کانولوشن h[n] و سیگنال صدای ورودی را محاسبه کنیم.



(شكل (7

فرکانس صدای انسان در محدوده 85 تا 180 هرتز برای مردان و 165 تا 225 هرتز برای خانم ها است. در حالت کلی بین 85 تا 225 هرتز است. وقتی ما فیلتر پایین گذر اعمال می کنیم تاثیری بر صدای انسان ندارد و فقط فرکانس های بالای نویز سفید را حذف میکند و در نتیجه نویز ضعیف تر میشود و ما صدا با نویز کمتر و کیفیت بالاتر داریم. با مقایسه شکل سیگنال قبل و بعد از فیلتر میتوان دید که دامنه کمتر شده که میدانم ناشی از ضعیف شدن نویز استو ربطی به صدا ندارد.

برای بدست اور دن انرژی صوت میتوانیم انرژی سیگنال فیلتر شده را بدست اوریم و برای بدست اور دن انرژی نویز میتوان گفت تفاضل سیگنال فیلتر شده و فیلتر نشده را بدست اور د چرا که میدانیم با فیلتر کر دن فرکانس های بالای سیگنال نویز را حذف کر ده بودیم.

با مقایسه ی نتایج میبینیم که انر ژی نویز در میکروفن دوم کمتر از بقیه است و کیفیت بهتری دارد.


energy of M1 3.0260e+04 energy of filtered M1 2.7051e+04 energy of noise M1 3.2091e+03

energy of M2 2.0799e+04 energy of filtered M2 1.8829e+04 energy of noise M2 1.9705e+03

energy of M3 2.4034e+04 energy of filtered M3 2.1598e+04 energy of noise M3 2.4355e+03

## B (1)

سیگنال دو به عنوان سیگنال با کیفیت خوب از قسمت A انتخاب شده است. قسمت 1.49 تا 1.54 رو جدا کرده و انعکاس زمانی میدهیم و بعد ان را با هر سه صدای میکروفن کانوولوشن میگیریم. میدانیم که کانولوشن هر چیزی با وارونه ان ضربه میشود در نتیجه ماکس ها را پیدا میکنیم و با اختلاف این ماکس ها میتوان اختلاف زمانی بین انها را پیدا کرد. شکل زیر ماکس در هر سه سیگنال را نشان داده.



شكل (8)

نقطه ماکس در سیگنال اول:49420

نقطه ماکس در سیگنال دوم:49280

نقطه ماكس در سيگنال سوم:49380


اختلاف زماني سيگنال اول و دوم بر حسب ثانيه: 32000 = 0.004375 (49420 - 49280)

اختلاف زماني سيگنال سوم و دوم بر حسب ثانيه : 32000 = 0.003125 - 49280)

# B (2)

سیگنال های یک و سه را با اختلاف هایی که در قسمت قبل بدست اور دیم شیفت میدهیم تا همفاز شوند. و سیگنال یک را در 0.828875 و سیگنال سه را در 0.93 ضرب میکنیم تا توان انها با توان سیگنال دو یکسان شود.


# شکل سیگنال های شیفت یافته و هم توان شده:



شكل (9)

در شکل بالا میتوان دید که سیگنال ها تقریبا یکسان شده اند و اگر نقطه ی 4.85 را در نظر بگیرید یکسان هستند که نشان میدهد به در ستی شیفت داده شده اند. و اندازه انها نیز نشان میدهد در ضریب در ستی ضرب شده اند و توان یکسانی دارند.

حال میانگین این سه سیگنال همفاز و هم توان شده را به دست می اوریم چرا که با جمع دو سیگنال سیگنال های صوت تغییری نمیکند اما نویز کمتر میشود چرا که نویز ها رندوم هستند و یکدیگر را حذف میکنند.



(شكل (6

كاملا واضح است كه در حالتي كه ميانگين گرفته شده نويز كمتر شده است.

توان نویز را میتوان مانند قسمت A2 به دست اورد:

power of noise in M1: 6.1784e-06

power of noise in average: 4.1126e-06

میتوان دید که توان در حالت میانگین کمتر است.

## B(3)

برای به دست اور دن مکان صوت ما اختلاف زمانی های بین میکروفن ها رو بدست اور دیم و همچنین میدانیم سرعت صدا در هوا 343 متر بر ثانیه است و مختصات میکروفن ها را نیز داریم با استفاده از رابطه سرعت و اختلاف زمانی و فاصله طبق فرمول زیر میتوانیم مختصات منبع صوت را پیدا کنیم.

 $\Delta t12*V=(\sqrt{(X-x1)^2+(Y-y1)^2}-(\sqrt{(X-x2)^2+(Y-y2)^2})$ 

 $\Delta t32*V = (\sqrt{(X-x3)^2 + (Y-y3)^2} - (\sqrt{(X-x2)^2 + (Y-y2)^2})$ 

V=343m/s

M1=(0,0)

M2=(1.5,0)

M3=(.5,-.5)

 $\Delta t12 = 0.004375$ 

 $\Delta t32 = 0.003125$ 

#### Result:

X=1.937700060215319066731482230535 ~2

Y=-0.035144722264192669112175643305286 ~0

در این پروژه با کاربرد عملی درس سیگنال و سیستم و استفاده کاربردی از روابط این درس اشنا شدم. همچنین با نویزها و انواع ان و تاثیرشان بر سیگنال ها و همچنین روش های کم کردن تاثیرشان را یاد گرفتم.