## Dynamiser un diagramme

Il est possible de rendre « actifs » les éléments d'un diagramme. Il est possible de créer ou modifier les diagrammes directement sur l'interface « DrawIO » embarquée sur KOMPOT.

La contribution « Live » de Zenetys sur le projet DrawIO permet de faire varier dynamiquement les paramètres de style d'un composant graphique en s'appuyant sur une API. Dans le cadre de la supervision, l'idée principale est donc d'ajuster la couleur d'un élément du diagramme en fonction de l'état d'un élément en supervision.

Voici la méthodologie générale pour éditer un diagramme existant :

1. Afficher le diagramme :



- 2. Changer le paramètre d'URL « lightbox=1 » par « lightbox=0 » : http://<IP>:8083/kompot/#/drawio/drawio-app/?offline=1&lightbox=0[....]
- 3. Réaliser les changements souhaités
- 4. Télécharger le diagramme au format XML via le menu : > File > Save (ou CTRL+S) (attention à bien choisir le format d'export « XML File (.xml) »et pas « XML File (.drawio) »




5. Remplacer le fichier existant sur le serveur Kompot à l'emplacement (via un client SCP/SFTP) :

/app/kompot/etc/diagrams/<diagramme>.xml


Pour créer un nouveau diagramme, le plus simple est de partir d'un diagramme existant et de procéder aux même étapes que précédemment en donnant un nouveau nom au fichier XML. Ensuite il faut ajouter une nouvelle entrée dans le menu, faisant référence à ce nouveau diagramme via les commande

update-menus build update-menus apply L'interface d'édition de DrawIO se présente de la manière suivante :




## On y retrouve:


• Un bouton qui permet d'actualiser les composants graphiques en fonction de l'état actuel de supervision (bac à état) :




• Un bouton pour activer l'actualisation automatique des composants :



• Un onglet « Live » sur le volet droit de l'interface :



Lorsqu'aucun objet DrawIO n'est sélectionné, l'onglet « Live » permet donc de définir les valeurs globales du module « Live ».



Pour chaque composant du diagramme à dynamiser, il faudra ensuite ajuster les paramètres de l'onglet « Live » pour représenter l'état courant d'un élément de supervision. Kompot expose une API sur l'URL /kompot/status, qui permet de récupérer l'état courant des éléments suivants ;

- <u>un équipement</u> (le pire état des services liés à un équipement ou de l'équipement lui même)
- **un service** (l'état courant d'un service)
- <u>un groupe de host</u> (le pire état des services des hosts ou des hosts d'un groupe)
- <u>un groupe de service</u> (le pire état des services d'un groupe de service)
- <u>un groupe de #TAG</u> (le pire état des services ou hosts associé à un #TAG)

## 1. Configuration générale :

D'un élément de supervision à l'autre, il n'y aura que le champ « Objet » à ajuster, les paramètres sont les mêmes :

• API:

## /kompot/status

• API Type:


raw

• Ajouter une propriété « fillColor » :

={ return state2color(self.state); }

!! ATTENTION:

- « = » devant la valeur « fillColor »
- C majuscule dans « fillColor »
- Remplacer <HOSTNAME> par le nom du host



Sur un composant quelconque du diagramme, il est possible d'ajouter un lien cliquable via un clic-droit + « Edit Link... » :

Avec le modèle d'URL suivant, on pourra alors ouvrir une nouvelle page avec un filtre sur un TAG par exemple :

/#/panel?level=any&search=%23**<TAG>** 

