

处理器运行模式



程序是如何运行的



"指令"就是处理器(CPU)能识别、执行的最基本命令

注: 很多人习惯把 Linux、Windows、MacOS 的"小黑框"中使用的命令也称为"指令",其实这是"交互式命令接口",注意与本节的"指令"区别开。本节中的"指令"指二进制机器指令

程序运行的过程其实就 是CPU执行一条一条的 机器指令的过程

内核程序v.s.应用程序

普通程序员写的程序就是"应用程序"

微软、苹果有一帮人负责实现操作系统,它们写的是"内核程序"

由很多内核程序组成了"操作系统内核",或简称"内核(Kernel)"

内核是操作系统最重要最核心的部分,也是最接近硬件的部分

甚至可以说,一个操作系统只要有内核就够了 (eg. Docker->仅需Linux内核)

操作系统的功能未必都在内核中,如图形化用户界面GUI

特权指令v.s.非特权指令

操作系统内核作为"管理者",有时会让CPU执行一些"特权指令",如:内存清零指令。这些指令影响重大,只允许"管理者"——即操作系统内核来使用

应用程序只能使用"非特权指令",如:加法指令、减法指令等

在CPU设计和生产的时候就划分了特权指令和非特权指令,因此CPU执行一条指令前就能判断出其类型

内核态v.s.用户态

CPU能判断出指令类型,但是它怎么区分此时正在运行的是内核程序or应用程序?

CPU有两种状态, 内核态和用户态


处于内核态时,说明此时正在运行的是内核程序,此时可以执行特权指令

处于用户态时,说明此时正在运行的是应用程序,此时只能执行非特权指令

拓展: CPU中有一个寄存器叫程序状态字寄存器 (PSW) ,其中有个二进制位,1表示内核态,0表示用户态

别名:内核态=核心态=管态;用户态=目态

内核态、用户态的切换



内核态->用户态:执行一条特权指令——修改PSW的标志位为"用户态",这个动作意味着操作系统将主动让 出CPU使用权

用户态->内核态:由中断引发,硬件自动完成变态过程,触发中断信号意味着操作系统将强行夺回CPU的使用权

除了非法使用特权指令之外,还有很多事件会触发中断信号。一个共性是,但凡需要操作系统接入的地方,都会触发中断信号

一个故事:

- ① 刚开机时,CPU 为"内核态",操作系统内核程序先上CPU运行
- ② 开机完成后,用户可以启动某个应用程序
- ③操作系统内核程序在合适的时候主动让出 CPU,让该应用程序上CPU运行
- ④应用程序运行在"用户态"
- ⑤ 此时,一位猥琐黑客在应用程序中植入了一条特权指令,企图破坏系统...
- ⑥ CPU发现接下来要执行的这条指令是特权指令,但是自己又处于"用户态"
- ⑦这个非法事件会引发一个中断信号 —— CPU检测到中断信号后,会立即变为"核心态",并停止运行当前的应用程序,转而运行处理中断信号的内核程序
- ⑧ "中断"使操作系统再次夺回CPU的控制权
- ⑨ 操作系统会对引发中断的事件进行处理,处理完了再把CPU使用权交给别的应用程序

操作系统内核在让出 CPU之前,会用一条特 权指令把 PSW 的标志位 设置为"用户态"