


原码的加减运算





补码的加减运算

设机器字长为8位(含1位符号位),A = 15,B = -24,求 $[A+B]_{+}$ 和 $[A-B]_{+}$

原码

补码

A = +1111 \Rightarrow 0,0001111 \Rightarrow 0,0001111 \Rightarrow 0,0001111 \Rightarrow 1,0011000 \Rightarrow 1,1101000

负数补→原:①数值位取反+1;②负数补码中,最右边的1及其右边同原码。最右边的1的左边同反码

 $[A+B]_{\hat{a}\hat{b}} = [A]_{\hat{a}\hat{b}} + [B]_{\hat{a}\hat{b}} = 0,0001111 + 1,1101000 = 1,1110111$

原码: 1,0001001 真值-9

 $[-B]_{i}$: $[B]_{i}$ 连同符号位一起取反加1



原来如此

C = 124, 求[A+C] 和 [B-C] 和

 $[A+C]_{\nmid h} = 0,0001111 + 0,1111100 = 1,0001011$ $[B-C]_{\nmid h} = 1,1101000 + 1,0000100 = 0,1101100$ 真值-117 真值+108 对于补码来说,无论加法 还是减法,<mark>最后都会转变</mark> <mark>成加法</mark>,由加法器实现运 算,符号位也参与运算


溢出判断

设机器字长为8位(含1位符号位),A = 15,B = -24,求 $[A+B]_{\stackrel{}{ au}}$ 和 $[A-B]_{\stackrel{}{ au}}$

$$C = 124$$
,求 $[A+C]_{*}$ 和 $[B-C]_{*}$

$$[A+C]_{\uparrow h} = 0.0001111 + 0.1111100 = 1.0001011$$
 真值-117
 $[B-C]_{\uparrow h} = 1.1101000 + 1.0000100 = 0.1101100$ 真值+108





只有"正数+正数"才会上溢—— 正+正=负 只有"负数+负数"才会下溢—— 负+负=正

逻辑表达式

与:如ABC,表示A与B与C 仅当A、B、C均为1时,ABC为1 A、B、C中有一个或多个为0,则ABC为0

或:如A+B+C,表示A或B或C 仅当A、B、C均为0时,A+B+C为0 A、B、C中有一个或多个为1,则A+B+C为1

非:如Ā,表示A非 若A为1,则Ā为0 若A为0,则Ā为1 方法一:采用一位符号位设A的符号为 A_s ,B的符号为 B_s ,运算结果的符号为 B_s ,则溢出逻辑表达式为

 $V = \overline{A_{\rm S}B_{\rm S}\overline{S_{\rm S}}} + \overline{A_{\rm S}\overline{B_{\rm S}}S_{\rm S}}$

若V=0,表示无溢出; 若V=1,表示有溢出。

 A_s 为1且 B_s 为1且 S_s 为0

A。为0且B。为0且S。为1

设机器字长为8位(含1位符号位),A=15,B=-24,求 $[A+B]_{\stackrel{}{\scriptscriptstyle h}}$ 和 $[A-B]_{\stackrel{}{\scriptscriptstyle h}}$

C = 124, 求 $[A+C]_{*}$ 和 $[B-C]_{*}$

 $[A+C]_{\uparrow \! \! \uparrow} = 0,0001111 + 0,1111100 = 1,0001011$ 真值-117 $[B-C]_{\uparrow \! \! \downarrow} = 1,1101000 + 1,0000100 = 0,1101100$ 真值+108

方法二: 采用一位符号位,根据数据位进位情况判断溢出符号位的进位*C*。 最高数值位的进位*C*,

上溢 0 1 下溢 1 0

即: C_s 与 C_1 不同时有溢出

处理"不同"的逻辑符号: 异或⊕ 异或逻辑: 不同为1, 相同为0

溢出逻辑判断表达式为 $V=C_S \oplus C_1$ 0 \oplus 0 = 0 若V=0,表示无溢出; V=1,表示有溢出。 0 \oplus 1 = 1

 $1 \oplus 0 = 1$ $1 \oplus 1 = 0$

方法三:采用双符号位 正数符号为00,负数符号为11

记两个符号位为 $S_{s1}S_{s2}$,则 $V=S_{s1} \oplus S_{s2}$ 若V=0,表示无溢出;若V=1,表示有溢出。

 $[A+B]_{ih} = 00,0001111 + 11,1101000 = 11,11101111$ $[A-B]_{ih} = 00,0001111 + 00,0011000 = 00,0100111$ 实际存储时只存储1 个符号位,运算时 会复制一个符号位

双符号位补码又称:模4补码单符号位补码又称:模2补码

符号扩展

int->long,短数据->长数据。多出来的那些位应该怎么填补?

8位->16位 正整数 (原、反、补码的表示都一样)

int→long, 短数据→长数据。多出来的那些位应该怎么填补?

Eg: 8位→16位

正整数 (原、反、补码的表示都一样)

正小数 (原、反、补码的表示都一样)

→ 0,00000000 1011010

→ 0.1011010 00000000

负整数:

原码: 1,1011010 → 1,00000000 1011010

→ 1,11111111 0100110

反码: 1,0100101

→ 1,11111111 0100101

补码: 1,0100110

1.0100110

→ 1.0100101 111111111

→ 1.1011010 00000000

1.0100101

0.1011010

负小数:

1.1011010

→ 1.0100110 00000000

定点整数的符号扩展:

在原符号位和数值位中间添加新位,正数 都添0; 负数原码添0, 负数反、补码添1

定点小数的符号扩展:

在原符号位和数值位后面添加新位,正数 都添0; 负数原、补码添0, 负数反码添1

数值部分 = 被加数、加数 的绝对值进行相加 同号相加 符号位不变 加法 \in 数值部分=被加数、加数中,绝对值 更大的减绝对值更小的 异号相加 Θ 原码 E 符号位与绝对值更大的数相同 减法 Θ 将减数取负,转变为加法 补码 Θ 总是要转变成加法,符号位参与运算 注意模4补码、 Key: 正+正=负(上溢); 负+负=正(下溢) 模2补码的概念 加减运算 溢出判断 (补码) (-) 方法三: 采用双符号位,正数符号为00, 负数符号为11 加法运算后若双符号位=01则发生上溢;若双符号位=10则发生下溢 若两个符号位相同则未发生溢出 定点整数的符号扩展: 在原符号位和数值位中间添加新 0 位,正数都添0;负数原码添0,负数反、补码添1 符号扩展 定点小数的符号扩展: 在原符号位和数值位后面添加 新位,正数都添0;负数原、补码添0,负数反码添1