
指令的基本格式

	一条指令由操作码、地址码组成,其中地址码可能有0~4个						
	按地址码数目分	零/一/二/三/四地址指令					
指令格式		• •	指令字长的	概念(タ	寸比机器字长	(、存储字长)	_
	按指令长度分类		定长指令字结构 🕒 所有指令长度相同			指令长度相同	
			变长指令字	结构	○ 各指	令长度不同	
	按操作码长度分类 〇		定长操作	码			
			可变长操	作码			
			数据传送类	0	CPU、主	存之间的数据传	送
	按操作类型分类		运算类) 算	[数逻辑操作	、移位操作	
	女妹作关望刀关		程序控制类	<u> </u>	改变程序	执行流	
		输入输出类	Θ	CPU、IO	设备之间的数据	居传送	
操作码、地址码 的概念							
	7	根据地址码数目不同分类					
指令格式		根据指令长度分类					
JH 4 JI		7	根据操作码的长度不同分类				
		7	根据操作类型分类				
现代计算机的结构							



指令的定义


指令(又称机器指令):

是指示计算机执行某种的命令,是计算机运行的最小功能单位。

- 一台计算机的所有指令的集合构成该机的指令系统, 也称为指令集。
- 注:一台计算机只能执行自己指令系统中的指令,不能执行其他系统的指令。
- e.g. x86架构 ARM架构

指令格式

- 一条指令就是机器语言的一个语句,它是一组有意义的二进制代码。
- 一条指令通常要包括操作码字段和地址码字段两部分:



一条指令可能包含0个、1个、2个、3个、4个地址码

根据地址码数目不同,可以将指令分为零地址指令、一地址指令、二地址指令

按地址码数目分类

四地址指令 A₃ (结果) A₄ (下址) OP A₁ A₂ 指令含义: $(A_1)OP(A_2)\rightarrow A_3$, $A_4=$ 下一条将要执行指令的地址 三地址指令 OP A₁ A3(结果) 指令含义: (A₁)OP(A₂)→A₃ 二地址指令 OP A1(目的操作数) A2 (源操作数) 指令含义: (A₁)OP(A₂)→A₁ 一地址指令 OP 指令含义: $1. OP(A_1) \rightarrow A_1$, 如加1、减1、取反、求补等2. (ACC)OP(A₁)→ACC, 隐含约定的目的地址为ACC


零地址指令 OP

指令含义: 1. 不需要操作数,如空操作、停机、关中断等指令 2. 堆栈计算机,两个操作数隐含存放在栈顶和次栈顶,计算结果压回栈顶

零地址指令

零地址指令 OP

- 1. 不需要操作数,如空操作、停机、关中断等指令
- 2. 堆栈计算机,两个操作数隐含存放在栈顶和次栈顶,计算结果压回栈顶



一地址指令

一地址指令 OP A₁

1. 只需要单操作数,如加1、减、取反、求补等

$$OP(A_1) o A_1$$

完成一条指令需要3次访存

取指
$$\rightarrow$$
 读 $A_1 \rightarrow 写 A_1$

2. 需要两个操作数,但其中一个操作数隐含在某个寄存器 (如隐含在ACC)

$$(ACC)OP(A_1) \rightarrow ACC$$

完成一条指令需要2次访存

取指 \rightarrow 读 A_1

注: A_1 指某个主存地址, (A_1) 表示 A_1 所指向的地址中的内容





二、三地址指令

二地址指令 OP A₁ (目的操作数) A₂ (源操作数)

常用于需要两个操作数的算术运算、逻辑运算相关指令

$$(A_1)OP(A_2) \rightarrow A_1$$

完成一条指令需要4次访存

取指 \rightarrow 读 $A_1 \rightarrow$ 读 $A_2 \rightarrow$ 写 A_1

三地址指令 OP A₁ A₂ A₃ (结果)

常用于需要两个操作数的算术运算、逻辑运算相关指令

$$(A_1)OP(A_2) \rightarrow A_3$$

完成一条指令需要4次访存

取指
$$\rightarrow$$
 读 $A_1 \rightarrow$ 读 $A_2 \rightarrow$ 写 A_3

四地址指令

 四地址指令
 OP
 A1
 A2
 A3 (结果)
 A4 (下址)

 $(A_1)OP(A_2)
ightarrow A_3, A_4 =$ 下一条将要执行指令的地址

取指 \rightarrow 读 $A_1 \rightarrow$ 读 $A_2 \rightarrow$ 写 A_3

正常情况下:取指令之后PC+1,指向下一条指令四地址指令:执行指令后,将PC的值修改为 A_4 所指地址

n位地址码的直接寻址范围 = 2^n

若指令总长度固定不变,则地址码数量越多,寻址能力越差

按指令长度分类

指令字长: 一条指令的总长度(可能会变)

机器字长: CPU进行一次整数运算所能处理的二进制数据的位数 (通常和 ALU 直接相关)

存储字长: 一个存储单元中的二进制代码位数 (通常和 MDR 位数相同)

半字长指令、单字长指令、双字长指令——指令字长是机器字长的多少倍

指令字长会影响取指令所需时间。如: 机器字长=存储字长=16bit,则取一条双字长指令需要两次访存

定长指令字结构:指令系统中所有指令的长度都相等

变长指令字结构:指令系统中各种指令的长度不等

按操作码长度分类

定长操作码:指令系统中所有指令的操作码长度都相同

控制器的译码电路设计简单, 但灵活性较低

n位 $\rightarrow 2^n$ 条指令

可变长操作码:指令系统中各指令的操作码长度可变

控制器的译码电路设计复杂,但灵活性较高

定长指令字结构 + 可变长操作码 → 扩展操作码指令格式

不同地址数的指令使用不同长度的操作码

按操作类型分类

数据传送类

进行主存与CPU之间的数据传送

数据传送

• LOAD 作用: 把存储器中的数据放到寄存器中

• STORE 作用:把寄存器中的数据放到存储器中

运算类

算术逻辑操作

- 算术: 加、减、乘、除、增1、减1、求补、浮点运算、十进制运算
- 逻辑: 与、或、非、异或、位操作、位测试、位清楚、位求反

移位操作

• 算术移位、逻辑移位、循环移位(带进位和不带进位)

程序控制类

改变程序执行的顺序

转移操作

- 无条件转移 JMP
- 条件转移 JZ: 结果位0, JO: 结果溢出, JC: 结果有进位
- 调用和返回 CALL 和 RETURN
- 陷阱 (Trap) 与陷阱指令

输入输出类 (I/O)

进行CPU和I/O设备之间的数据传送

输入输出操作

• CPU寄存器与IO端口之间的数据传送(端口即IO接口中的寄存器)