

## 设备独立性软件

## I/O核心子系统



### 这些功能要在哪个层次实现?



### I/O调度

用某种算法确定一个好的顺序来处理各个I/O请求。

如:磁盘调度(先来先服务算法、最短寻道优先算法、SCAN算法、C-SCAN算法、LOOK算法、C-LOOK算法)。当多个磁盘I/O请求到来时,用某种调度算法确定满足I/O请求的顺序。


同理,打印机等设备也可以用先来先服务算法、优先级算法、短作业优先等算法来确定I/O调度顺序。

### 设备保护

操作系统需要实现文件保护功能,不同的用户对各个文件有不同的访问权限(如:只读、读和写等)。

在UNIX系统中,设备被看作是一种特殊的文件,每个设备也会有对应的FCB。当用户请求访问某个设备时, 系统根据FCB中记录的信息来判断该用户是否有相应的访问权限,以此实现"设备保护"的功能。(参考文件保 护小节)

## 设备分配与回收



### 设备分配时应考虑的因素

静态分配与动态分配

设备分配管理中的数据结构

设备分配的步骤

设备分配步骤的政进方法

# 设备的分配与回收

### 设备分配时应考虑的因素

设备的固有属性

设备分配算法

设备分配中的安全性

设备分配时应考虑的因素

设备的固有属性可分为三种:独占设备、共享设备、虚拟设备。

- 独占设备
  - 一个时段只能分配给一个进程(如打印机)
- 共享设备

可同时分配给多个进程使用(如磁盘),各进程往往是宏观上同时共享使用设备,而微观上交替使用。

• 虚拟设备

采用SPOOLing技术将独占设备改造成虚拟的共享设备,可同时分配给多个进程使用(如采用SPOOLing技术实现的共享打印机)

#### 设备的分配算法:

- 先来先服务
- 优先级高者优先
- 短任务优先
- ..

从进程运行的安全性上考虑,设备分配有两种方式:

安全分配方式:为进程分配一个设备后就将进程阻塞,本次I/O完成后才将进程唤醒。 (eg. 考虑进程请求打印机打印输出的例子)

一个时段内每个进程只能使用一个设备

优点:破坏了请求和保持条件,不会死锁

缺点:对于一个进程来说,CPU和I/O设备只能串行工作

不安全分配方式: 进程发出I/O请求后,系统为其分配I/O设备,进程可继续执行,之后还可以发出新的I/O请求。只有某个I/O请求得不到满足时才将进程阻塞。

一个进程可以同时使用多个设备

优点:进程的计算任务和I/O任务可以并行处理,使进程迅速推进

缺点:有可能发生死锁(死锁避免、死锁的检测和解除)

### 静态分配和动态分配


静态分配: 进程运行前为其分配全部所需资源, 运行结束后归还资源

破坏了请求和保持条件,不会发生死锁

动态分配: 进程运行过程中动态申请设备资源


### 设备分配管理中的数据结构

"设备、控制器、通道"之间的关系:



一个通道可控制多个设备控制器,每个设备控制器可控制多个设备


设备控制表(DCT): 系统为每个设备配置一张DCT, 用于记录设备情况



注:"进程管理"章节中曾经提到过"系统会根据阻塞原因不同,将进程PCB挂到不同的阻塞队列中" 控制器控制表(COCT):每个设备控制器都会对应一张COCT。操作系统根据COCT的信息对控制器进行操作和管理。



通道控制表 (CHCT): 每个通道对应一张CHCT。操作系统根据CHCT的信息对通道进行操作和管理。



系统设备表(SDT):记录了系统中全部设备的情况,每个设备对应一个表目。



### 设备分配的步骤

1. 根据进程请求的物理设备名查找SDT(注:物理设备名是进程请求分配设备时提供的参数)



2. 根据SDT找到DCT,若设备忙碌则将进程PCB挂到设备等待队列中,不忙碌则将设备分配给进程。



3. 根据DCT找到COCT,如控制器忙碌则将进程PCB挂到控制器等待队列中,不忙碌则将控制器分配给进程。



4. 根据COCT找到CHCT,若通道忙碌则将进程PCB挂到通道等待队列中,不忙碌则将通道分配给进程。

#### 通道控制表(CHCT)

通道标识符

通道状态

忙碌/空闲/故障...

与通道连接的控制器表首址

通道队列的队首指针

通道队列的队尾指针

指向正在等待该通道的进程队列(由进程PCB组成队列)

注:只有设备、控制器、通道三者都分配成功时,这次设备分配才算成功,之后便可启动I/O设备进行数据传送

### 设备分配步骤的改进

### 缺点:

- ①用户编程时必须使用"物理设备名",底层细节对用户不透明,不方便编程
- ②若换了一个物理设备,则程序无法运行
- ③若进程请求的物理设备正在忙碌,则即使系统中还有同类型的设备,进程也必须阻塞等待

改进方法:建立逻辑设备名与物理设备名的映射机制,用户编程时只需要提供逻辑设备名

- 1. 根据进程请求的逻辑设备名查找SDT (注: 用户编程时提供的逻辑设备名其实就是设备类型)
- 2. 查找SDT,找到用户进程指定类型的、并且空闲的设备,将其分配给该进程。操作系统在逻辑设备表(LUT)新增一个表项。
- 3. 根据DCT找到COCT,如控制器忙碌则将进程PCB挂到控制器等待队列中,不忙碌则将控制器分配给进程。
- 4. 根据COCT找到CHCT,若通道忙碌则将进程PCB挂到通道等待队列中,不忙碌则将通道分配给进程。



逻辑设备名	物理设 备名	驱动程序 入口地址
/dev/打印机	3	1024
/dev/扫描仪	5	2046

逻辑设备



逻辑设备名	物理设 备名	驱动程序 入口地址	
/dev/printer	3	1024	
/dev/tty	5	2046	

# 逻辑设备表(LUT)建立了逻辑设备名与物理设备名之间的映射关系。

某用户进程第一次使用设备时使用逻辑设备名向操作系统发出请求,操作系统根据用户进程指定的设备类型(逻辑设备名)查找系统设备表,找到一个空闲设备分配给进程,并在LUT中增加相应表项。

如果之后用户进程再次通过相同的逻辑设备名请求使用设备,则操作系统通过LUT表即可知道用户进程实际要使用的是哪个物理设备了,并且也能知道该设备的驱动程序入口地址。

#### 逻辑设备表的设置问题:

整个系统只有一张LUT: 各用户所用的<mark>逻辑设备名不允许重复</mark>,适用于单用户操作系统每个用户一张LUT: 不同用户的逻辑设备名可重复,适用于多用户操作系统