

## 调度的目标





#### CPU利用率

由于早期的CPU造价极其昂贵,因此人们会希望让CPU尽可能多地工作 CPU利用率指CPU忙碌的时间占总时间的比例

通常会考察多道程序并发执行的情况,可以用甘特图来辅助计算

#### 系统吞吐量

对于计算机来说,希望能用尽可能少的时间处理完尽可能多的作业

系统吞吐量:单位时间内完成作业的数量

# 系统吞吐量 = 总共完成了多少道作业 总共花了多少时间

#### 周转时间

对于计算机的用户来说,他关心自己的作业从提交到完成花了多长时间。

周转时间,是指从作业被提交给系统开始,到作业完成为止的这段时间间隔。

#### 它包括四个部分:

- 作业在外存后备队列上等待作业调度 (高级调度) 的时间
- 进程在就绪队列上等待进程调度(低级调度)的时间
- 进程在CPU上执行的时间
- 进程等待I/O操作完成的时间

后三项在一个作业的整个处理过程中,可能发生多次。

对于用户来说, 更关心自己的单个作业的周转时间

(作业)周转时间 = 作业完成时间 - 作业提交时间

对于操作系统来说, 更关心系统的整体表现, 因此更关心所有作业周转时间的平均值

思考:有的作业运行时间短,有的作业运行时间长,因此在周转时间相同的情况下,运行时间不同的作业,给用户的感觉肯定是不一样的

带权周转时间 
$$=$$
  $\frac{ \text{作业周转时间} }{ \text{作业实际运行的时间} } = \frac{ \text{作业完成时间} - \text{作业提交时间} }{ \text{作业实际运行的时间} }$ 

带权周转时间必然 > 1

带权周转时间与周转时间都是越小越好

对于周转时间相同的两个作业,实际运行时间长的作业在相同时间内被服务的时间更多,带权周转时间 更小,用户满意度更高。


对于实际运行时间相同的两个作业,周转时间短的带权周转时间更小,用户满意度更高。

平均带权周转时间 
$$=$$
  $\frac{$  各作业带权周转时间之和 作业数

#### 等待时间

计算机的用户希望自己的作业尽可能少的等待处理机

等待时间,指进程/作业处于等待处理机状态时间之和,等待时间越长,用户满意度越低。



对于进程来说,等待时间就是指进程建立后等待被服务的时间之和,在等待I/O完成的期间其实进程也是在被服务的,所以不计入等待时间。

对于作业来说,不仅要考虑建立进程后的等待时间,还要加上作业在外存后备队列中等待的时间。

一个作业总共需要被CPU服务多久,被I/O设备服务多久一般是确定不变的,因此调度算法其实只会影响作业/进程的等待时间。当然,与前面指标类似,也有"平均等待时间"来评价整体性能。

### 响应时间

对于计算机用户来说,会希望自己的提交的请求(比如通过键盘输入了一个调试命令)尽早地开始被系统服务、回应。

响应时间,指从用户提交请求到首次产生响应所用的时间。