
进程控制


无论哪个进程控制原语,要做的无非三类事情:

- 1. 更新PCB中的信息 修改进程状态(state)保存/恢复运行环境
- 2. 将PCB插入合适的队列
- 3. 分配/回收资源



进程控制的主要功能是对系统中的所有进程实施有效的管理,它具有创建新进程、撤销已有进程、实现进程状态转换等功能。

简化理解: 进程控制就是要实现进程状态转换




如何实现进程控制?

用"原语"实现



原语是一种特殊的程序,它的执行具有原子性。也就是说,这段程序的运行必须一气呵成,不可中断思考:为何进程控制(状态转换)的过程要"一气呵成"?

假设PCB中的变量state表示进程当前所处状态,1表示就绪态,2表示阻塞态



假设此时进程2等待的事件发生,则操作系统中,负责进程控制的内核程序至少需要做这样两件事:

1. 将PCB2的state设为1

完成了第一步后收到中断信号,那么PCB2的state=1,但是它却被放在阻塞队列里 如果不能"一气呵成",就有可能导致操作系统中的某些关键数据结构信息不统一的情况,这会影响 操作系统进行别的管理工作

2. 将PCB2从阻塞队列放到就绪队列

如何实现原语的"原子性"?


原语的执行具有原子性,即执行过程只能一气呵成,期间不允许被中断。

可以用"关中断指令"和"开中断指令"这两个特权指令实现原子性

正常情况: CPU每执行完一条指令都会例行检查是否有中断信号需要处理,如果有,则暂停运行当前这段程序,转而执行相应的中断处理程序。

CPU执行了关中断指令之后,就不再例行检查中断信号,直到执行开中断指令之后才会恢复检查。


这样,关中断、开中断之间的这些指令序列就是不可被中断的,这就实现了"原子性"




思考:如果这两个特权指令允许用户程序使用的话,会发生什么情况?

进程控制相关的原语


创建原语




撤销原语



阻塞和唤醒原语



切换原语



CPU中会设置很多寄存器,用来存放程序运行过程中所需的某些数据。

PSW程序状态字寄存器

• PC 程序计数器,存放下一条指令的地址

IR

指令寄存器, 存放当前正在执行的指令

• 通用寄存器

其他一些必要信息

思考:执行完指令后,另一个进程开始上CPU运行。

注意: 另一个进程在运行过程中也会使用各个寄存器

解决办法:在进程切换时先在PCB中保存这个进程的运行环境(保存一些必要的寄存器信息)

当原来的进程再次投入运行时,可以通过PCB恢复它的运行环境