# Nginx笔记

本文档为GeekHour的《30分钟Nginx入门教程》的配套笔记文档,转载请注明出处。 视频地址 ↓

[Bilibili]

[YouTube]

本文档所有内容均来自于Nginx官网,仅供学习使用。

nginx admin guide

nginx documentation

## 1. Nginx简介

Nginx是目前最流行的Web服务器, 最开始是由一个叫做igor的俄罗斯的程序员开发的, 2019年3月11日被美国的F5公司以6.7亿美元的价格收购, 现在Nginx是F5公司旗下的一款产品了。

## 2. Nginx的版本

Nginx开源版本主要分为两种,一种是稳定版,一种是主线版。

- 主线版(mainline):主线版是最新的版本,功能会比较多,会包含一些正在开发中的体验性模块功能,但是也可能会有一些新的bug。
- 稳定版(Stable):稳定版是经过长时间测试的版本,不会有太多的bug,也不会包含一些新的功能。

## 3. Nginx安装(预编译二进制包)

这种方式比通过源码编译安装的方式要简单快捷得多,只需要输入一条install命令就可以了。

不同Linux发行版的安装方式略有不同,下面分别介绍一下。

## 3.1 CentOS/RHEL/Oracle Linux/AlmaLinux/Rocky Linux repository.

CentOS系Linux发行版可以使用yum来安装。

#### # 1. 安装EPEL仓库

sudo yum install epel-release

#### # 2. 更新repo

sudo yum update

#### # 3. 安装nginx

sudo yum install nginx

#### # 4. 验证安装

sudo nainx -V

也可以通过Nginx的官方仓库来安装,这样可以保证安装的是最新的版本。

1. 安装前置依赖

sudo yum install yum-utils

2. 添加nginx仓库

sudo vi /etc/yum.repos.d/nginx.repo

3. 添加以下内容

#### [nginx-stable]

name=nginx stable repo

baseurl=http://nginx.org/packages/centos/\$releasever/\$basearch/

gpgcheck=1

enabled=1

gpgkey=https://nginx.org/keys/nginx\_signing.key

module\_hotfixes=true

### [nginx-mainline]

name=nginx mainline repo

baseurl=http://nginx.org/packages/mainline/centos/\$releasever/\$basearch/

gpgcheck=1

enabled=0

gpgkey=https://nginx.org/keys/nginx\_signing.key

module hotfixes=true

上面的 stable 和 mainline 就分别表示稳定版和主线版,可以根据自己的需要来选择。

4. 更新repo

sudo yum update

5. 安装nginx

sudo yum install nginx

6. 验证安装

除了使用 sudo nginx -V 之外, 还可以使用下面的方式来验证:

# 启动Nginx

sudo nginx

curl -I 127.0.0.1

如果能够看到类似下面的输出,就表示安装成功了:

HTTP/1.1 200 OK

Server: nginx/1.25.1

### 3.2 Debian/Ubuntu repository

Debian、Ubuntu系列的Linux发行版可以使用apt来安装。

#### # 1. 更新仓库信息

sudo apt-get update

#### # 2. 安装nginx

sudo apt-get install nginx

#### # 3. 验证安装

sudo nginx -V

同样也可以从Nginx官方仓库来安装。

#### # 1. 安装前置依赖

sudo apt install curl gnupg2 ca-certificates lsb-release debian-archivekeyring

#### # 2. 导入官方Nginx签名密钥

#### # 3. 验证下载的文件中包含了正确的密钥

gpg --dry-run --quiet --no-keyring --import --import-options import-show
/usr/share/keyrings/nginx-archive-keyring.gpg

#### # 4. 设置稳定版或者主线版的Nginx包

#### # 稳定版

#### # 主线版

echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nginx-archive-keyring.gpg] \

## 3.3 从源码编译安装

从源码编译安装的方式可以让我们自定义Nginx的安装目录、模块等,但是安装过程比较繁 琐,需要安装一些依赖库。

### 3.3.1 安装PCRE库

PCRE是Perl Compatible Regular Expressions的缩写,是一个Perl库,包括perl兼容的正则表达式库。

```
wget github.com/PCRE2Project/pcre2/releases/download/pcre2-10.42/pcre2-
10.42.tar.gz
tar -zxf pcre2-10.42.tar.gz
cd pcre2-10.42
./configure
make
sudo make install
```

## 3.3.2 安装zlib库

zlib是一个数据压缩库,用于Nginx的gzip模块。

```
wget http://zlib.net/zlib-1.2.13.tar.gz
tar -zxf zlib-1.2.13.tar.gz
cd zlib-1.2.13
./configure
make
sudo make install
```

## 3.3.3 安装OpenSSL库

OpenSSL是一个强大的安全套接字层密码库,用于Nginx的SSL模块。

```
wget http://www.openssl.org/source/openssl-1.1.1t.tar.gz
tar -zxf openssl-1.1.1t.tar.gz
cd openssl-1.1.1t
./Configure darwin64-x86_64-cc --prefix=/usr
make
sudo make install
```

### 3.3.4 下载Nginx源码

下载主线版的Nginx源码:

```
wget https://nginx.org/download/nginx-1.23.4.tar.gz
tar zxf nginx-1.23.4.tar.gz
cd nginx-1.23.4
```

下载稳定版的Nginx源码:

```
wget https://nginx.org/download/nginx-1.24.0.tar.gz
tar zxf nginx-1.24.0.tar.gz
cd nginx-1.24.0
```

### 3.3.5 配置编译选项

编译选项可以通过 ./configure --help 来查看。 下面是一个官网的例子:

### ./configure

- --sbin-path=/usr/local/nginx/nginx
- --conf-path=/usr/local/nginx/nginx.conf
- --pid-path=/usr/local/nginx/nginx.pid
- --with-pcre=../pcre2-10.42
- --with-zlib=../zlib-1.2.13
- --with-http\_ssl\_module
- --with-stream
- --with-mail=dynamic
- --add-module=/usr/build/nginx-rtmp-module
- --add-dynamic-module=/usr/build/3party\_module

参数(Parameter)	说明(Description)
prefix=	指定安装目录
sbin-path=	指定Nginx可执行文件
conf-path=	指定配置文件位置
pid-path=	指定pid文件位置
error-log-path=	指定错误日志文件
http-log-path=	指定HTTP日志文件
user=	指定运行Nginx的用户
group=	指定运行Nginx的组
with-pcre=	指定PCRE库的位置
with-pcre-jit	开启PCRE的JIT(Just-in-time compilation)支持
with-zlib=	指定zlib库的位置

## 4. Nginx的配置文件

Nginx的配置文件是 nginx.conf ,一般位于 /etc/nginx/nginx.conf 。可以使用 nginx -t 来查看配置文件的位置和检查配置文件是否正确。

## 4.1 配置文件的结构

Nginx的配置文件是由一系列的指令组成的,每个指令都是由一个指令名和一个或者多个参数组成的。

指令和参数之间使用空格来分隔,指令以分号;结尾,参数可以使用单引号或者双引号来包裹。

配置文件分为以下几个部分:

#### # 全局块

worker\_processes 1;

#### 4.1.1 全局块

全局块是配置文件的第一个块,也是配置文件的主体部分,主要用来设置一些影响Nginx服务器整体运行的配置指令,主要包括配置运行Nginx服务器的用户(组)、允许生成的worker process数、进程PID存放路径、日志存放路径和类型以及配置文件引入等。

```
# 指定运行Nginx服务器的用户,只能在全局块配置
# 将user指令注释掉,或者配置成nobody的话所有用户都可以运行
# user [user] [group]
# user nobody nobody;
user nginx;

# 指定生成的worker进程的数量,也可使用自动模式,只能在全局块配置
worker_processes 1;

# 错误日志存放路径和类型
error_log /var/log/nginx/error.log warn;

# 进程PID存放路径
pid /var/run/nginx.pid;
```

#### 4.1.2 events块

```
events {
    # 指定使用哪种网络IO模型,只能在events块中进行配置
    # use epoll

# 每个worker process允许的最大连接数
    worker_connections 1024;
}
```

### 4.1.3 http块

http块是配置文件的主要部分,包括http全局块和server块。

```
http {
   # nginx 可以使用include指令引入其他配置文件
   include /etc/nginx/mime.types;
   # 默认类型,如果请求的URL没有包含文件类型,会使用默认类型
   default_type application/octet-stream; # 默认类型
   # 开启高效文件传输模式
   sendfile
            on;
   # 连接超时时间
   keepalive_timeout 65;
   # access_log 日志存放路径和类型
   # 格式为: access_log <path> [format [buffer=size] [gzip[=level]]
[flush=time] [if=condition]];
   access_log /var/log/nginx/access.log main;
   # 定义日志格式
   log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local]
"$request" '
```

```
'$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                   '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
   # 设置sendfile最大传输片段大小,默认为0,表示不限制
   # sendfile_max_chunk 1m;
   # 每个连接的请求次数
   # keepalive_requests 100;
   # keepalive超时时间
   keepalive_timeout 65;
   # 开启gzip压缩
   # gzip on;
   # 开启gzip压缩的最小文件大小
   # gzip_min_length 1k;
   # gzip压缩级别, 1-9, 级别越高压缩率越高, 但是消耗CPU资源也越多
   # gzip_comp_level 2;
   # gzip压缩文件类型
   # gzip_types text/plain application/javascript application/x-
javascript text/css application/xml text/javascript application/x-httpd-
php image/jpeg image/gif image/png;
   # upstream指令用于定义一组服务器,一般用来配置反向代理和负载均衡
   upstream www.example.com {
      # ip_hash指令用于设置负载均衡的方式, ip_hash表示使用客户端的IP进行hash,
这样可以保证同一个客户端的请求每次都会分配到同一个服务器,解决了session共享的问题
       ip_hash;
      # weight 用于设置权重,权重越高被分配到的几率越大
       server 192.168.50.11:80 weight=3;
      server 192.168.50.12:80;
      server 192.168.50.13:80;
```

```
server {
    # 参考server块的配置
}
```

#### 4.1.4 server块

server块是配置虚拟主机的,一个http块可以包含多个server块,每个server块就是一个虚拟主机。

```
server {
   # 监听IP和端口
   # listen的格式为:
   # listen [ip]:port [default_server] [ssl] [http2] [spdy]
[proxy_protocol] [setfib=number] [fastopen=number] [backlog=number];
   # listen指令非常灵活,可以指定多个IP和端口,也可以使用通配符
   # 下面是几个实际的例子:
   # listen 127.0.0.1:80; # 监听来自127.0.0.1的80端口的请求
   # listen 80; # 监听来自所有IP的80端口的请求
   # listen *:80; # 监听来自所有IP的80端口的请求, 同上
   # listen 127.0.0.1; # 监听来自来自127.0.0.1的80端口, 默认端口为80
   listen
             80;
   # server_name 用来指定虚拟主机的域名,可以使用精确匹配、通配符匹配和正则匹配等
方式
   # server_name example.org www.example.org; # 精确匹配
   # server_name *.example.org;
                                      # 通配符匹配
   # server_name ~^www\d+\.example\.net$; # 正则匹配
   server_name localhost;
   # location块用来配置请求的路由,一个server块可以包含多个location块,每个
location块就是一个请求路由
   # location块的格式是:
   # location [=|~|~*|^~] /uri/ { ... }
   # = 表示精确匹配,只有完全匹配上才能生效
```

```
# ~ 表示区分大小写的正则匹配
# ~* 表示不区分大小写的正则匹配
# ^~ 表示普通字符匹配,如果匹配成功,则不再匹配其他location
# /uri/ 表示请求的URI, 可以是字符串, 也可以是正则表达式
# { ... } 表示location块的配置内容
location / {
   # root指令用于指定请求的根目录,可以是绝对路径,也可以是相对路径
   root /usr/share/nginx/html; # 根目录
   # index指令用于指定默认文件,如果请求的是目录,则会在目录下查找默认文件
   index index.html index.htm; # 默认文件
# 下面是一些location的示例:
location = / { # 精确匹配请求
   root /usr/share/nginx/html;
   index index.html index.htm;
location ^~ /images/ { # 匹配以/images/开头的请求
   root /usr/share/nginx/html;
location ~* \.(gif|jpg|jpeg)$ { # 匹配以gif、jpg或者jpeg结尾的请求
   root /usr/share/nginx/html;
location !~ \.(gif|jpg|jpeg)$ { # 不匹配以gif、jpg或者jpeg结尾的请求
         /usr/share/nginx/html;
   root
location !~* \.(gifljpgljpeg)$ { # 不匹配以gif、jpg或者jpeg结尾的请求
        /usr/share/nginx/html;
   root
# error_page 用于指定错误页面,可以指定多个,按照优先级从高到低依次查找
error_page
          500 502 503 504 /50x.html; # 错误页面
location = \sqrt{50}x.html {
   root /usr/share/nginx/html;
```

}

## 5. Nginx的常用命令

nginx # 启动Nginx
nginx -c filename # 指定配置文件
nginx -V # 查看Nginx的版本和编译参数等信息
nginx -t # 检查配置文件是否正确,也可用来定位配置文件的位置
nginx -s quit # 优雅停止Nginx
nginx -s stop # 快速停止Nginx
nginx -s reload # 重新加载配置文件

## 6. Nginx的常用模块

nginx -s reopen # 重新打开日志文件

模块名(Module Name)	描述(Description)
http_access_module	接受或者拒绝特定的客户端请求
http_auth_basic_module	HTTP基本认证,使用用户名和密码来限制对资源的 访问
http_autoindex_module	自动索引,用于显示目录列表
http_browser_module	从 User-Agent 请求头中获取和识别客户端浏览器
http_charset_module	添加特定的字符集到 Content-Type 响应头中
http_empty_gif_module	返回一个1像素的透明GIF图片
http_fastcgi_module	FastCGI支持
http_geo_module	从IP地址中获取地理位置信息
http_gzip_module	Gzip压缩支持
http_limit_conn_module	限制并发连接数
http_limit_req_module	限制请求速率
http_map_module	从变量中获取值
http_memcached_module	Memcached支持
http_proxy_module	反向代理支持

http_referer_module	防盗链
http_rewrite_module	URL重写
http_scgi_module	转发请求到SCGI服务器
http_ssi_module	处理和支持SSI(Server Side Includes)
http_split_clients_module	根据客户端IP地址或者其他变量将客户端分配到组中,一般用于A/B测试
http_upstream_hash_module	启用一致性哈希负载均衡
http_upstream_ip_hash_module	启用IP哈希负载均衡
http_upstream_keepalive_module	启用长连接负载均衡
http_upstream_least_conn_module	启用最少连接负载均衡
http_upstream_zone_module	启用共享内存负载均衡
http_userid_module	为客户端设置一个唯一的ID(UID、cookie)
http_uwsgi_module	转发请求到uWSGI服务器,一般用于Python应用