Project 4 Virtual Memory 设计文档

中国科学院大学 [薛峰] [2018/12/8]

1. 内存管理设计

(1)你设计的页表项包含哪些内容?页表本身使用什么数据结构保存?

PTE 结构体定义如右图所示

其包含的内容有:

VPN: 虚页号;

PFN: 物理页框号;

pid: 占据改页表项的进程的 id 号;

valid:该页表项是否有效。 页表本身采用数组保存。

```
typedef struct {
   // design here
   uint32_t VPN;
   uint32_t PFN;

   pid_t pid;
   int8_t valid;
} PTE_t;
```

- (2)任务1和任务2中各自初始化了多少个页表项,以及使用了多少个物理页框保存页表? 任务1不需要初始页表项,直接设置好32个TLB项,因此不需要物理页框保存页表; 任务2中我只使用了1024个页表项(页面大小为4K,因此可用的虚拟地址空间为0x0~0x800000),因为一个页表项大小为16B,因此需要4个物理页框保存页表。
- (3)任务2和任务3中,进程的用户态栈的起始地址各是多少,栈空间各是多大?任务2中,用户栈的起始地址为0xa0f00000;任务3中,用户栈的起始地址为0x7ffffff0,两个任务的栈空间都分配为4k。

- (4) 任务 1 和任务 2 中你设计的操作系统实际通过页表可以访问到的物理内存有多大? 任务 1 中,固定了 32 个 TLB 项,每个 TLB 项对应两个物理页框,因此可以访问 64 个 物理页框,每个页框大小为 4K,因此可访问的物理内存大小为 256K。任务 2 中,使用了 1024 个页表项,对应 2K 个页表项,因此,可访问的物理空间为 8M。
- (5) TLB miss 何时发生?在任务 2 中,你处理 TLB miss 的流程是怎样的?要访问的虚拟地址不在 unmapped 区,且 tlb 里没有这个进程的这个虚拟页对应的 TLB 表项,这时就会产生 TLB miss 例外。

流程:首先遍历页表,找到该进程的这个虚拟页对应的 TLB 表项,随后用 VPN 和 PID 设置 CP0_ENTRYHI 寄存器在 TLB 里寻找对应的表项,若没找到说明是 TLB 充填例外,则将新的页表项在 TLB 中随意找一个位置填充,若找到,则说明是 TLB 无效例外,则将新的页表项填充到该位置上。

(6) 设计或实现过程中遇到的问题和得到的经验。

遇到的问题:

任务一较为简单,因此写代码的时候未遇到什么问题(跳过任务二,直接做的任务三)。得到的经验:

通过任务一的实现,我了解的 MIPS 是如何实现 TLB 的管理的,之前上体系结构理论课的时候老师有讲过 CP0_EntryHi、EntryLo 等寄存器的功能和 TLB 的管理,但是当时没有听懂。通过这次试验,我才真正了解其 TLB 机制。

2. 缺页处理设计

(1) 何时会发生缺页处理? 你设计的缺页处理流程是怎样的,此处的物理页分配策略是什么?

如果页表中找不到该进程的虚地址对应的页表项时,就会发生缺页处理。

流程:首先从页表项找到一个空页表项,再从物理内存中找到一个空的页框,将该虚拟地址对应的页表项与该物理页框建立映射,即将该页表项的 VPN 设置为该虚拟地址的 VPN 号,将 PFN 设置为该页框号,pid 设置为该进程的 id 号,并且 valid 设置为 1。因为一个 TLB 项对应两个页表项,因此一次需要处理两个页表项。

分配策略: 从低地址的页框开始查找,将找到的第一个空闲的页框进行分配。

(2) 你设计中哪些页属于 pinning pages? 你实现的页替换策略是怎样的? 我的设计中没有 pinning pages;

替换策略:设置一个 static 变量 id, 初始化为 0, 将该变量设置为 index 的值,每次向 tlb 中填充一个页表项的时候该变量加 1, 这样可以循环替换 TLB 中的 32 个项。

(3)设计或实现过程中遇到的问题和得到的经验。

遇到的问题:

- 一、开始的时候不知道如何让硬件比较 PID,并且最开始发现硬件在进行 TLB 操作的时候,并没有关心 TLB 表项中的 ASID 域。后来询问同学后知道,需要将 TLB 表项中的 G 设置为 0,这样硬件才会比较 TLB 表项中的 AISD 域是否和 EntryHi 寄存器中的 ASID 相同。
- 二、刚开始分配栈帧的时候,会报 TLB 例外,此时 29 号寄存器已经是虚拟地址,进入例外处理程序之后,28 号寄存器并没有更新,因此还会发生例外,所以会不断循环。因此,在进入到 0x80000000 时,需要将 pcb 中内存态的 29 号寄存器的值赋给 29 号寄存器。

得到的经验:

通过该实验, 我最大的收获是知道了操作系统是如何实现内存保护。

3. 关键函数功能

(1) TLB 例外处理入口函数:

功能: 先将 pcb 中内核态的 29 号寄存器赋给 29 号寄存器, 随后跳转的 0x80000180.

```
.global TLBexception_handler_begin
.global TLBexception_handler_end

NESTED(TLBexception_handler_entry, 0, sp)
TLBexception_handler_begin:

la k0, current_running
lw k0, 0(k0)
lw $29, OFFSET_REG29(k0)

li k0, 0x80000180
jr k0
TLBexception_handler_end:
END(TLBexception_handler_entry)
```

(1) TLB 例外处理程序, tlb_helper()。

功能:处理 TLB 例外,包括 TLB 充填例外,TLB 无效例外,缺页。其处理流程已在之前描述过。

```
void tlb_helper()
 static id = 0;
 int index
 int i, P;
 uint32_t VPN = (current_running->user_context cp0_badvaddr & 0xffffe000) >> 12;
 uint32_t PID = current_running->pid;
 for(i = 0; i < PTE_NUMBER; i++)</pre>
   if( PTE[i] VPN == VPN && PTE[i] pid == PID && PTE[i] valid == 1 )
     break
 if(i == PTE_NUMBER ) // page fault
   i = handle_page_fault(VPN);
 index = search_TLB(PTE[i].VPN << 12 | PID);</pre>
 P = index >> 31;
 if(P) // not found
   id ++
   id = id%31:
   set_cp0_Index( id );
 set_EntryLo0(PTE[i ] PFN << 6 | 0x16);
set_EntryLo1(PTE[i+1] PFN << 6 | 0x16);
 set_PageMask();
 return;
```

(2) int handle page fault(uint32 t VPN)函数

功能:从页表中寻找一个空的页表项,从物理页框中找到一个空闲的页框,并将其建立映射关系。返回该页表项的 index。

```
int handle_page_fault(uint32_t VPN)
  int i j;
// static x = 1;
 for(i = 0; i < PTE_NUMBER; i++)</pre>
    if( PTE[i] valid == 0)
  if(i == PTE_NUMBER)
    printk("Error: There is no PTE to allocate\n");
    while(1);
 for(j = 0; j < PF_NUMBER ; j \leftrightarrow)
    if( PF[j] == 0)
      break;
  if(j == PF_NUMBER)
    printk("Error: There is no PF to allocate\n");
  PTE[i] VPN = VPN;
 PTE[i].PFN = j;
PTE[i].pid = current_running >pid;
PTE[i].valid = 1;
  PTE[i+1].VPN = VPN + 1;
 PTE[i+1].PFN = j + 1;

PTE[i+1].pid = current_running->pid;

PTE[i+1].valid = 1;
 PF[j ] = 1;
PF[j+1] = 1;
 // For Debug
/* vt100_move_cursor(x, 6);
printk("PF: i=%d, j=%d",i, j);
 x += 15;*/
  return i;
```