Aide-mémoire LibreOffice

LibreOffice Basic Les bases

v 2.0 - 20/04/2019



Rédigé avec LibreOffice v. 5.3.3 - Plateforme : Toutes

Généralités

Le temps de développement : Coder 20 % - Maintenir 80 %

Nommer les entités

Variables, constantes, subs, functions, modules, bibliothèques doivent être identifiées. Caractères permis : lettres non accentuées, chiffres, souligné (_ ou « tiret du 8 »).

Un nom ne peut pas commencer par un chiffre ni contenir d'espace.

N'utilisez pas de mots-clefs du langage pour nommer les entités !

Des noms lisibles CamelCase, Intercaler_des_separateurs Des noms explicites EstCellule(), EnregistrerClasseur() **Commentaires**

- (apostrophe) ou REM. Ce qui les suit est un commentaire.
- Les commentaires sont aussi importants que le code! Seult pour la ligne courante.

Indenter le code

Lecture facilitée. Indentez chaque niveau de bloc de code : Espace / Tabulation Plusieurs instructions sur la même ligne

Utilisez le caractère « : » (deux-points) pour séparer des instructions sur une ligne : Dim MaVar As Integer : MaVar = 123

Continuer une instruction à la ligne suivante

Deux derniers caractères de la ligne : _ (espace + souligné).

Variables

Variable : emplacement mémoire. Son contenu peut être modifié au cours de l'exécution. Par défaut, la déclaration des variables n'est pas obligatoire, mais cette pratique est dangereuse (doublons en cas de fautes de frappe). Option Explicit en début de module oblige à déclarer les variables

Déclarer des variables

Variables simples

Dim MaVar As UnType Ex:Dim MonTexte As String Dim A As Byte, B As String
Dim MaVar As Integer: MaVar = 123 (déclarations multiples) (déclaration + initialisation)

Variables tableaux

▼ Voir A-M nº9 « Types structurés »

Affectation de variables non objet

MaVar = UneValeur

Si UneValeur n'est **pas** de même type que MaVar, il y a souvent *transtypage* automatique. Il est préférable de transtyper explicitement (fonctions CXxx(). Voir A-M n°5).

Création/Affectation de variables objet

Voir A-M nº9 « Types structurés »

Portée (visibilité) des variables

La déclaration	donne visibilité
Dim MaVar As UnType Static MaVar As UnType	Dans le sous-programme ou module courant. Dans le sous-programme.
	Valeur persistante entre appels.
Private MaVar As UnType Public MaVar As UnType	Dans le module courant. Dans la bibliothèque courante.
Global MaVar As UnType	Dans toutes les bibliothèques.
	Valeur persistante entre exécutions!
Types	

Spécifie les valeurs que peut porter une variable ou retourner une fonction. Types simples prédéfinis

Type	Description	Val. init
Boolean	Valeurs logiques True / False (Vrai/Faux).	False
	Peut être vu comme False = 0 ; True = autres entiers (-1).	
Byte	Nombres entiers (8 bits), de 0 à 255.	0
Currency	Nombres monétaires (4 décimales).	0.0000
(Decimal)	Sous-type de variant, obtenu par CDec(string)	n/a
	28 chiffres (p.entière + p.décimale). De 1 \times 10 ⁻²⁸ à 7,9 \times 10 ²⁸	
	(précision maxi 28 décimales).	
	Utilisé avec les fonctions de l'API qui utilisent des entiers 64bits.	
	Les débordements n'entraînent pas d'erreur d'exécution.	
Date	Dates et heures. En réalité : nombres réels.	0.0
	La date de référence (0.0) est le 30/12/1899 à 00:00.	
Double	Nombres réels (64 bits).	0.0
Integer	Nombres entiers (16 bits), de -32 768 à +32 767	0
Long	Nombres entiers (32 bits), de -2 147 483 648 à +2 147 483 647	0
Object	Objets. Permet de manipuler les objets LibreOffice.	Null
Single	Nombres réels (32 bits).	0.0
String	Texte (0 à 65 545 caractères). Les chaînes sont délimitées par des '	, 11 11
	(guillemets doubles anglais).	
Variant	N'importe quel type, y compris objet.	Empty
Voir aussi l	e tableau de Compatibilité des types principaux.	

- Si type non précisé : Variant implicite.
- Les valeurs entières peuvent être en base hexadécimale. Préfixez ces valeurs avec &H. Ex : &HFF (décimal 255). Utile pour les couleurs.
- Affectez des valeurs initiales plutôt que compter sur des initialisations implicites.
- Attention aux erreurs d'arrondi dans les calculs sur des nombres réels !

Tableaux, types personnalisés, Collections et Objets

Voir A-M nº9 « Types structurés

Empty, Null et Nothing

Empty Variable non encore initialisée. Assignation Empty possible.

Null Contenu non valide. Assignation Null possible

Nothing (objets seulement) Pas/plus de référence à l'objet. Assignation possible

Fonctions

IsEmptv(UneVar) La variable est vide. La donnée n'est pas utilisable. IsNull(UnObjet)

Opérateurs

Booléens

Not Non And Et O٢ Xor Ou exclusif Ou (inclusif) Comparaison (renvoient True ou False)

- Égal strictement < Inférieur strictement <= Inférieur ou égal >= <> Différent Supérieur strictement Supérieur ou égal
- Attention aux comparaisons de nombres réels (erreurs d'arrondi) !

Numériques

Addition Soustraction Multiplication Division

Division entière Modulo (reste de la division entière) Mod

Élévation à la puissance

Texte

&

Concaténation (fusion) de chaînes (« + » est possible ; à éviter).

Constante : emplacement mémoire, valeur fixe (immuable tout au long de l'exécution).

Déclarer des constantes

Const UNE_CONSTANTE = UneValeur

" UneValeur doit être d'un type simple, non tableau, non objet.

Nommer les constantes

Il est habituel de nommer les constantes en toutes maiuscules

Portée (visibilité) des constantes

La déclaration	donne visibilité
Const MACONST = UneValeur	Dans le sous-programme ou module courant.
Public MACONST = UneValeur	Dans la bibliothèque courante.
Global MACONST = UneValeur	Dans toutes les bibliothèques.

Chemins des fichiers

Pour être multi plate-formes, les chemins des fichiers peuvent être exprimés au format

URL: file:///support/chemin/vers/fichier.txt. Deux fonctions existent pour passer de l'un à l'autre :

De natif à URL NomURL = ConvertToURL(NomFichierNatif) De URL à natif Nom = ConvertFromURL(NomFichierURL)

Exemple (Windows)

Nom natif: C:\MonRepertoire\Fichier.odt Nom URL: file:///C:/MonRepertoire/Fichier.odt

Un URL (*Uniform Resource Locator*) indique l'adresse d'un document ou d'un serveur. Structure générale d'un URL : service: //nom_hôte:port/chemin/page#marque (selon le cas, certains éléments peuvent ne pas être présents). Un URL peut être une adresse FTP, adresse Internet (HTTP), adresse de fichier ou adresse e-mail.

Sous-programmes

- Correspondance arguments ↔ paramètres en nombre, en position et en type.
- Sortie de sous-programme prématurée : Exit Sub, Exit Function

Sub

Exécute une action.

Conseil de nommage : verbe à l'infinitif : FaireXxx, LireXxx, etc.

Déclaration Sub NomDeLaSub(parametres) Sub NomDeLaSub(parametres) Structure

instructions End Sub

Utilisation NomDeLaSub(arguments). Si pas d'argument: NomDeLaSub()

Function

Renvoie une valeur.

Conseil de nommage : verbe à l'indicatif : LisXxx(), EstXxx(), etc. Déclaration Function NomFonction(parametres) As UnType Function NomFonction(parametres) As UnType 'instructions Structure

'.....' quelque part, définir la valeur de retour : NomFonction = UneValeur End Function

Utilisation UneVar = NomFonction(arguments) Si pas d'argument : UneVar = NomFonction()

Une Function peut être appelée comme une Sub (sans lire la valeur de retour).

Paramètres

BvVal

Paramètre valeur attendue selon déclaration du sous-programme. Argument valeur réellement passée par le programme appelant. Utilisation

Ex: MaSub(ByRef Param As Long, ByVal AutreParam As Long, _

Optional ByRef UnParam As Object) ByRef

Par référence (défaut). Le paramètre reçu pointe vers l'argument passé par l'appelant.

. Toute modification de la valeur d'un paramètre ByRef au sein de l'appelé est répercutée dans l'appelant. Par valeur. Le paramètre est une copie de l'argument passé.

Les modifications de valeur restent locales à l'appelé. Optional

Paramètre facultatif. Tester son absence avec If IsMissing(UnParam) Then ... L'identifiant est toujours utilisable dans le sous-programme.

Donner une valeur par défaut à un paramètre optionnel

If IsMissing(UnParam) Then UnParam = UneValeur

Structures de contrôle

Boucles

Répéter une série d'instructions selon une condition.

Sortie de boucle prématurée possible par Exit For ou Exit Do selon le cas.

For ... Next

'instructions

For Each ... Next

Pour chaque élément .. For Each element In UnObjet
'faire qqch avec element

Next Do While ... Loop

Faire ... Tant que Do While Condition 'instructions ou aussi...

While Condition instructions Wend

Do Loop ... Until Faire ... Jusqu'à

Do 'instructions Loop Until Condition Tests conditionnels Il faut connaître les bornes du compteur. Par défaut, l'incrément Step est de 1.

□ Les compteurs sont souvent i, j, k, etc.

Le compteur ne doit jamais être modifié par des instructions de la boucle!

Ne nécessite pas de connaître le nombre d'éléments.

element doit être d'un type compatible.

Condition évaluée en premier.

Attention aux boucles infinies (Condition jamais réalisée)

Ancienne syntaxe autorisée par mesure de Ne supporte pas Exit: à éviter!

Condition évaluée en dernier.

Attention aux boucles infinies (Condition jamais réalisée)

Branchement, aiguillage qui permet d'agir en fonction d'un état, d'une situation. If (seul)

If Condition Then UneInstruction Si Condition Alors ...

If Then [Else]

If Condition Then 'InstructionsAlors Else 'InstructionsSinon

Si Condition Alors ... Sinon ... La condition Else est facultative.

If Elself If Condition Then
'InstructionsAlors1
ElseIf AutreCondition
'InstructionsAlors2

Else 'InstructionsSinon End If

Si Condition Alors ... SinonSi ... Sinon ... Permet d'éviter des If imbriqués multiples.

Select

End Select

Select Case UneVariable
Case Valeur : FaireCa()
Case UneValeur
'instructions pour UneValeur
Case Val1, Val2 To Val3
'instructions pour les valeurs
Case Flse Case Else
'instructions pour les autres cas

Choisir parmi plusieurs possibilités pour la valeur de UneVariable.

Charger une bibliothèque de code

Par mesure de lisibilité, organisez votre code en plusieurs bibliothèques (AM n°1)

Seule la bibliothèque de code Standard est chargée à l'ouverture d'un document. Les autres doivent être chargées explicitement pour utiliser leur code.

Noms des bibliothèques : respectez la casse !

Charger depuis un conteneur local (document)

Vérifier l'existence Existe = BasicLibraries.hasByName("MaBibli") BasicLibraries.loadLibrary("MaBibli")

Charger depuis un conteneur global

Idem mais BasicLibraries est remplacé par GlobalScope. BasicLibraries.

Attention aux **collisions** d'identifiants entre bibliothèques ! Vous pouvez qualifier les noms sous la forme : conteneur.bibliothèque.module.nom (en tout ou en partie). Ex: GlobalScope.Tools.Strings.ClearMultiDimArray(MonTablo, 3)

Appeler la commande associée à un menu LibreOffice

Principe

Utiliser le Dispatcher, associé à la commande de menu UNO voulue.

Connaître les commandes de menus UNO

Listes de commandes de menus UNO : voir fichiers menubar.xml dans le répertoire d'installation de LibreOffice (selon OS), sous share/config/soffice.cfg/modules. Sousrépertoire menubar du module voulu (ex : sglobal/menubar/menubar.xml, etc.). Les commandes commencent toutes par .uno:

Ex: ".uno:Open" (Fichier > Ouvrir), ".uno:OptionsTreeDialog" (Outils > Options), etc.

Squelette du programme à exécuter

Dim Frame As Variant Dim Dispatch As Object Dim Args() As Variant Dim UnoCmd As String 'contenu dépendant du contexte Dim Unocmd As String
Frame = ThisComponent.CurrentController.Frame
UnoCmd = 'la commande UNO à exécuter (ci-dessus)
Dispatch = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
Dispatch.executeDispatch(Frame, UnoCmd, "", 0, Args())

Exemples

(seules les parties modifiées sont montrées)

Ex1. Appeler l'aperçu avant impression

Dispatch.executeDispatch(Frame, ".uno:PrintPreview", "", 0, Args())

Ex2. Afficher/masquer le volet latéral

Dim Args(0) As New com.sun.star.beans.PropertyValue Args(0).Name = "Sidebar" Args(0).Value = True 'ou False selon objecti Args(0).Value - "Sidebar" ou False selon objectif Dispatch.executeDispatch(Frame, ".uno:Sidebar", "",

Gérer les erreurs

Err

En Basic la gestion des erreurs repose sur :

- des instructions On Error Xxx (et On Local Error Xxx): intercepter les erreurs
- des fonctions Err, Erl et Error : infos sur dernière erreur rencontrée.

Fonctions d'information sur une erreur

Le code de l'erreur intervenue.

Le code d'erreur 0 (zéro) = « pas d'erreur ». Utilisez If Err Then ... pour tester l'existence d'une erreur.

Error Le texte du message descriptif de l'erreur. Erl Le numéro de ligne où l'erreur s'est produite.

On Error - Interception globale des erreurs

L'interception des erreurs par OnError est active tant qu'elle n'a pas été annulée.

On Error Goto MonEtiquette Active l'interception des erreurs. En cas d'erreur.

l'exécution se poursuit à MonEtiquette: Dans le corps du programme, définir l'étiquette MonEtiquette: (attention au « deux-points »).

On Error Resume Next Active l'interception des erreurs. En cas d'erreur, l'exécution se poursuit à la prochaine instruction.

On Error Goto 0 Annule l'interception des erreurs.

On Local Error - Interception locale des erreurs

Dans un sous-programme, on peut préférer On Local Error Xxx (même syntaxe) car elle ne nécessite pas le recours à On Error Goto 0 pour annuler l'interception des erreurs: l'annulation est automatique en quittant la Sub ou la Function.

☞ On Local Error Goto Xxx **a préséance** sur un On Error Goto Xxx en place.

Méthodes de lancement d'une macro

▼ Méthode	LibreOffice	Type de document	Document courant
Par barre d'outils		•	•
Par menu		•	•
Par raccourci	•	•	
Par événement	•		•

Compatibilité des types principaux

Cible ▶	ger	б	gle	ple	incy	mal	te (ng	ect	ean	ant	fe
Source ▼	Integer	Long	Single	Double	Currency	Decimal	Date	String	Object	Boolean	Variant	Byte
Integer	•	•	•	•	•	•	•	•	х	•	•	!
Long	!	•	•	•	•	•	•	•	х	•	•	!
Single	0!	0!	•	•	•	•	•	•	х	!	•	0!
Double	0!	0!	0!	•	•	•	•	•	х	!	•	0!
Currency	0!	0!	!	•	•	•	0	•	х	!	•	0!
Decimal	0!	0!	0!	0	0!	•	0	•	х	0!	•	0!
Date	0!	0!	!	•	•	0!	•	•	х	!	•	0!
String	o!	0!	0!	0!	o!	•	0!	•	х	0!	•	0!
Object	х	х	х	х	х	х	х	х	•	х	•	х
Boolean	•	•	•	•	•	•	•	•	х	•	•	0
Variant	0!	0!	0!	0!	0!	•	0!	0!	•	0!	•	0!
Byte	•	•	•	•	•	•	•	•	х	•	•	•

Compatibilité

 compatible o perte possible ! débordem^t possible x non compatible

Lecture

- Le contenu d'une variable source de type Double peut être assigné à une variable cible des types Double, Currency, Date, et Variant, sans perte.
- Une variable cible de type Double peut recevoir sans perte des données des types Integer, Long, Single, Double, Date et Byte.

Crédits

Auteur: Jean-François Nifenecker – jean-francois.nifenecker@laposte.net Nous sommes comme des nains assis sur des épaules de géants. Si nous voyons plus de choses et plus lointaines qu'eux, ce n'est pas à cause de la perspicacité de notre vue, ni de notre grandeur, c'est parce que nous sommes élevés par eux. (Bernard de Chartres [attr.])

Historiane

Version	Date	Commentaires
2.0	20/04/2019	Refonte (certains types déplacés vers A-M n°9)

Licence

Cet aide-mémoire est placé sous licence CreativeCommons BY-SA v3 (fr). Informations

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/

