




### **IPv6 Addressing**



### **Andreas Grupp**

Andreas.Grupp@zsl-rstue.de

### Carina Haag

carina.haag@zsl-rsma.de

#### **Tobias Heine**

tobias.heine@zsl-rsma.de

#### **Uwe Thiessat**

uwe.thiessat@gbs-sha.de

#### **IPv4** Issues



- IPv4-Adress-Raum ist erschöpft:
   2^32 Adressen: 4.294.967.296
  - → durch Reservierungen Reduzierung auf etwa 3 Mrd. Adressen
  - → da hat nicht Mal jeder Erden-Bewohner eine Adresse

RIR IPv4 Exhaustion Dates



Die "Internet Corporation for Assigned Names and Numbers" (ICANN) ...

... vergibt IP-Adressbereiche an die fünf Regional Internet Registries (RIR) → IANA-Funktion (Internet Assigned Numbers Authority).

Diese verteilen ihre Adressen an Local Internet Registries (LIR) weiter. → ISPs, Unternehmen oder akad. Institutionen (4993 LIRs in Deutschland am 25.09.2022) siehe:

https://www.ripe.net/membership/indices/DE.html



### IPv4 Issues



- IPv4-Adress-Raum ist erschöpft:
   2^32 Adressen: 4.294.967.296
  - → durch Reservierungen Reduzierung auf etwa 3 Mrd. Adressen
  - → da hat nicht Mal jeder Erden-Bewohner eine Adresse
- Implementierung von NAT führte zu einer Entlastung ...
  - ... brachte aber weitere Probleme mit sich:
  - → Erhöhung der Latenzzeiten
  - → Probleme bei P2P-Kommunikation
- Etwas neues musste her: 1998: IPv6

Nice To Know: NAT wurde NACH IPv6 implementiert (1999)

 Umstellung erfolgt Schrittweise mit einem Parallelbetrieb (Koexistenz beider Protokolle auf den Geräten möglich)


#### **IPv4** Issues



Damit Geräte untereinander kommunizieren können, sind folgende Möglichkeiten vorgesehen:

- Dual IP-Stack (Dual Stack):
   IPv4 und IPv6 bestehen nebeneinander.
- Tunneling: IPv6-Pakete werden via Tunnel durch ein IPv4-Netzwerk geleitet.
- Übersetzung (NAT64):
   IPv4 wird bei Bedarf über einen Router in IPv6 übersetzt.





## **IPv6 Address Representation**



#### **Aufbau einer IPv6-Adresse:**

- 128-Bit-Adressen (2^128)
  - → ca. 340 Sextillion Adressen (340 + 36 Nuller) möglich


### Milch"männchen"-Rechnung:

- → Erdoberfläche Festland: 149.430.000 km²
- → 2.277.202.482.238.760.000 (2 Trilliarden Adressen / mm²)
- → Annahme: absolut ausreichend!
- Verwendung von Hexadezimal-Zahlen (Zahlen zur Basis 16)
   0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
- Aufbau in 8 Blöcke (ein Block = ein Hextet)
- Jeder Block besteht aus 4 Hexadezimal-Zahlen (= 16 Bit)
   Beispiel:

2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0000:0200

## IPv6 Address Representation







## **IPv6 Address Representation**



IPv6-Adressen dürfen unter Beachtung von Regeln verkürzt dargestellt werden:

 Regel 1: führende Nullen pro 16-Bit-Feld dürfen entfernt werden Beispiel:

```
2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0000:0200
2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0000:0200
```

2001:DB8:0:1111:0:0:0:200

Regel 2: aufeinander folgender 16-Bit-Nullfelder dürfen
 1x pro Adresse mit zwei Doppelpunkten zusammengefasst werden.
 Beispiel:

2001:DB8:0:1111:0:0:0:200

2001:DB8:0:1111:<del>0:0:0</del>:200

2001:DB8:0:1111::200

Gute Übung im Material: 12.2.4





## Für uns (im CCNA-Curriculum) relevante IPv6-Typen:

- Unicast-Address
  - Global Unicast Address (GUA)
  - Link Local Address (LLA)
  - Unique Local Address
  - Loopback Address
  - Unspecified Address
  - Embedded IPv4


- → 2000:... bis 3FFF:...
- → FE80::/10 (in der Praxis FE80::/64 s. u.)
- → FC00::/7 bis FDFF::/7
- → ::1/128
- → ::/128
- Multicast Address → Zieladresse unter der mehrere Geräte erreicht werden können.
- Anycast Address → Eine Unicast-Adresse die mehrfach vergeben wird. Das nächst gelegene Gerät erhält das Paket.
- Broadcast-Address (gibt es nicht in IPv6).





## Global Unicast Address (GUA)

- Es wird derzeit nur der Bereich 2000:... bis 3FFF:... vergeben (2000::/3).
- 2001:DB8::/32 ist für Dokumentation reserviert



0010 → Die ersten 0011 drei Bits sind gesetzt!

Nice-To-Know: Unitymedia, 1und1, ... vergeben derzeit Adressen mit einem /56 Global-Routing-Prefix. Es bleiben 8 Bits für Subnetze (256)

- Erste Adresse (All-Zero) aus einem Subnetz kann verwendet werden.
   (= Anycast-Adresse; nur bei Routern sinnvoll)
- Letzte Adresse (All-Ones) aus einem Subnetz kann verwendet werden da Broadcast-Adressen nicht existieren.
- GUA nicht zwingend notwendig für IPv6-Kommunikation.



64 bits

interface ID

vgl. RFC4291


## Link Local Address (LLA):

Vorgesehener Adressbereich: +------Laut RFC und im Curriculum: FE80::/10
In der Praxis: FE80::/64

- LLAs werden nicht geroutet.
- Jedes IPv6-fähige Gerät muss eine LLA besitzen.
- Die Adresse kann manuell konfiguriert werden. Sofern das nicht passiert, erzeugt das Gerät selbstständig eine LLA
- Der Default-Gateway-Router hat

   d. R. eine GUA und eine LLA.
   Die Hosts nutzen typischerweise

   zsl die LLA in ihren Routing-Informationen



54 bits

111111010




# Unique Local Adressen (ULA): → Folie NICHT FÜR CCNA relevant

- Entsprechen weitgehend der Idee der privaten IPv4-Adressen wie wir sie bisher kennen: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16
- Adressbereich: FC00::/7 (derzeit nutzbar FD00::/8)\*
- Im Gegensatz zu Link-Local-Adressen können diese Adressen geroutet werden
- "The ULA block is useful in the context of service providers and content providers, as it provides isolation of the infrastructure and hence avoids exposure to the Internet." (Quelle: https://en.wikipedia.org/wiki/Unique\_local\_address)
- Praxis: Die Adressen können in zusammen mit NPTv6 (Network Prefix Translation) ähnlich wie NAT mit IPv4 verwendet werden.
- Weitere Infos zu dem Thema mit möglichen Problemen:
   Unique Local IPv6 Unicast Addresses (ULAs) und IPv6-to-IPv6 Network Prefix Translation (NPTv6)





## Topologie – Wir konfigurieren R1




Vorab: IPv4 ist auf Routern standardmäßig aktiv. Wenn IPv6 im IOS konfiguriert / genutzt werden soll, muss IPv6-Routing ebenfalls aktiviert werden:

R1 (config)# ipv6 unicast-routing





## Topologie – Wir konfigurieren R1




#### **GUA**:

```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/1
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:2::1/64
R1(config-if)# no shutdown
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface serial 0/1/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64
R1(config-if)# no shutdown
```



## Topologie – Wir konfigurieren R1




#### LLA:

```
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1:1 link-local
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface gigabitethernet 0/0/1
R1(config-if)# ipv6 address fe80::2:1 link-local
R1(config-if)# exit
R1(config)# interface serial 0/1/0
R1(config-if)# ipv6 address fe80::3:1 link-local
R1(config-if)# exit
```





## **Client-Konfiguration**



Beachte: statische Adressvergabe skaliert nicht in großen Umgebungen. Daher werden Administratoren an normalen Clients die dynamische Adress-Zuweisung wählen (s. u.).

Vorsicht: mit einer konfigurierten GUA ist ein Rechner direkt aus dem Internet erreichbar. Eine Firewall im LAN und eine Host-Firewall ist daher notwendig.


#### **Off-Topic: Host-Firewall**

- > Windows: Firewall default installiert/aktiviert. Profil "Öffentliches Netzwerk" bietet den besten Schutz.
- Linux: ufw oder firewalld installieren und aktivieren
- MacOS: Systemeinstellungen → Sicherheit → Firewall → Firewall aktivieren.





- Neben DHCPv6 kann die Dynamische Adressierung auch via Stateless Address Autoconfiguration (SLAAC) erfolgen.
- Die Hosts erhalten hierzu alle 200 Sekunden Router-Advertisement-Nachrichten (RA)
- Die Clients k\u00f6nnen mit Router-Solicitation-Nachrichten (RS) Adress-Informationen anfordern.







## Drei Möglichkeiten zur dynamischen Adressvergabe:

- **Option 1: SLAAC only** Präfix, Präfix-Länge, Default-GW, DNS-Server und weitere Infos werden via RA verteilt
- **Option 2: SLAAC mit Stateless DHCPv6-Server** Präfix, Präfix-Länge und Default-GW werden per RA verteilt. DNS-Server und weitere Infos kommen vom DHCPv6-Server
- **Option 3: Stateful DHCPv6-Server** (kein SLAAC) Default-GW wird per RA verteilt. Alles weitere kommt vom DHCPv6-Server.

### Die Info welche Art verwendet wird, kommt aus den RAs


```
Internet Control Message Protocol v6
Type: Router Advertisement (134)
Code: 0
Checksum: 0x4c2c [correct]
Cur hop limit: 64
√Flags: 0x00
  0... = Managed address configuration: Not set
                                                                 set =Option 3
 -.0.. .... = Other configuration: Not set
                                                                set =Option 2
```

Konfiguration auf dem Router mgl. (auf dem jeweiligen Interface)



Wenn **SLAAC** oder **SLAAC** mit Stateless **DHCPv6** verwendet wird, erzeugt der Client seine Interface ID selbst.

- RAs enthalten NICHT die konkrete IPv6-Adresse.
- RAs enthalten Infos die ein Client nutzen kann, um eine Adresse zu generieren. (SLAAC ist stateless → kein zentraler Server)








## Möglichkeit 1:

 Interface-ID wird per EUI-64-Prozess erzeugt: die 48-Bit-Mac-Adresse wird verwendet und um weitere 16 Bits ergänzt:

U/L = Universal/Local Bit: Erläuterung nicht im Kurs relevant. Mehr Infos

- → RFC4291
- → Wikipedia (en)







Erweiterung durch:

**Privacy Extensiions** 

## Möglichkeit 2:

- Interface-ID wird per Zufall erzeugt.
- Der Rechner prüft mit dem Mechanismus **Duplicate Address Detetction (DAD)** ob die Adresse im eigenen Netz eindeutig ist.
- RFC4941 (Hier nicht Thema)

Hierzu schickt der Host eine spezielle Multicast Nachricht (s. u.) ins Netz und fragt somit an, ob die Interface-ID schon vergeben ist. Wenn keiner antwortet kann er die Adresse verwenden.

Dyn. Adresse per Zufall für Clients die bessere Alternative. Eine öffentliche IP-Adresse auf Basis der Mac-Adresse (wie bei EUI-64) bedeutet, dass der Host immer "trackbar" ist.

#### **Beispiel aus Linux (ohne Network-Manager):**

Methode ist durch Distributor als Kernel-Parameter festgelegt: /proc/sys/net/ipv6/conf/<interface>/addr\_gen\_mode

0 = EUI64, 3 = Zufallszahl (mehr unter der Linux-Kernel-Doku)





- LLAs müssen auf IPv6-aktvierten Geräten vorhanden sein.
- Erzeugung erfolgt gleich der GUAs
- Dynamisch erzeugt LLAs und GUAs haben daher u. U. die gleiche Interface-ID und unterscheiden sich nur im Präfix

```
C:\> ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
    Connection-specific DNS Suffix .:
    IPv6 Address. . . . . . . . : 2001:db8:acad:1:50a5:8a35:a5bb:66e1
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::50a5:8a35:a5bb:66e1
    Default Gateway . . . . . . : fe80::1
C:\>
```





- Cisco-Router erzeugen ihre LLA per EUI-64
- Serielle Schnittstellen haben keine Mac-Adresse. Hier wird dann die Mac-Adresse eines Ethernet-Interfaces verwendet

```
R1# show interface gigabitEthernet 0/0/0
GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up
  Hardware is ISR4221-2x1GE, address is 7079.b392.3640 (bia 7079.b392.3640)
(Output omitted)
R1# show ipv6 interface brief
GigabitEthernet0/0/0
                       [qu/qu]
    FE80::7279:B3FF:FE92:3640
    2001:DB8:ACAD:1::1
GigabitEthernet0/0/1
                       [qu/qu]
    FE80::7279:B3FF:FE92:3641
    2001:DB8:ACAD:2::1
Serial0/1/0
                       [qu/qu]
    FE80::7279:B3FF:FE92:3640
    2001:DB8:ACAD:3::1
Serial0/1/1
                       [down/down]
    unassigned
R1#
```


Bei Routern ist eine statische Vergabe der LLA sinnvoll. Adressen sind somit besser fassbar.



## Verify IPv6 Address Configuration



- show ipv6 interface
- show ipv6 interface brief
- show ipv6 route
- ping ... (autom. Unterscheidung IPv4/IPv6)
  - bei Link-Local-Ziel wird exakte Angabe des zu verwendenden ausgehenden Interfaces erfragt.






#### **IPv6 Multicast Addresses**



- Wie bei IPv4 werden Multicast-Adressen verwendet um ein Paket an ein oder mehrere Ziele zu senden (Multicast-Gruppe)
- IPv6-Multicast-Adressen haben den Präfix FF00::/8
- Mulitcast-Adressen können in einem Paket nur als Empfänger angegeben sein und NICHT als Absender.



### **IPv6 Multicast Addresses**



## Zwei Typen von IPv6-Multicast-Adressen:

- Well-known Multicast Adressen. Sind vorab durch die Funktion definiert:
  - FF02::1 → All-Nodes Multicast Gruppe Ersetzt weitgehend die IPv4 Broadcast-Adresse ICMPv6 RA-Messages gehen an diese Adresse
  - FF02::2 → All-Routers Multicast Gruppe Nur für Router ICMPv6 RS-Messages gehen an diese Adresse
- Solicited Node Multicast Adressen → ähnlich der All-Nodes-Multicast-Adresse. Sie ist auf eine spezielle Ethernet-Multicast-Adresse (Layer 2) "gemapped" (33:33:FF:XX:XX:XX). Geräte checken schon auf Layer 2, dass das Frame (nicht) für sie ist. Verwendung z. B. bei Duplicate Address Detection (DAD) und Neighbor Discovery Messages (vgl. Modul 9)




#### Subnet an IPv6 Network



Subnets sind bei IPv6 von Beginn an eingeplant


 Für das Bilden von Subnetzen müssen keine Bits aus dem Bereich der Interface-ID

genommen werden.



 Ein Umrechnen in Binärzahlen ist nicht notwendig. Subnetze werden "hochgezählt"…


 ... bzw. derart vergeben, dass die Routing-Tabellen möglichst klein bleiben (siehe dazu späteres Kapitel)



#### Subnet an IPv6 Network



 Jedes Subnetz wird für ein Netzsegment verwendet (auch wenn es nur eine Verbindung zwischen zwei Routern ist).



Diese "Verschwendung" ist aufgrund der enormen Masse an Adressen kein Problem

#### Abschluss



#### Aktivitäten im Material

- Activity 12.2.4: IPv6 Address Representation
- 12.4.4 Syntax Checker GUA and LLA Static Configuration
- 12.4.5 Packet Tracer Basic Device Configuration
- 12.6.5 Syntax Checker Verify IPv6 Address Configuration
- 12.6.6 Packet Tracer Configure IPv6 Addressing
- 12.7.4 Lab Identify IPv6 Addresses
- 12.9.1 Packet Tracer Implement a Subnetted IPv6 Addressing Scheme
- 12.9.2 Lab Configure IPv6 Addresses on Network Devices
- 12.9.4 Module Quiz IPv6 Addressing

Fragen ...



