

Kubernetes Storage

...

1. Kubernetes Volume의 종류


- hostPath
 - hostPath
 - 노드의 파일시스템의 디렉토리나 파일을 컨테이너에 마운트
 - 노드에 디렉토리나 파일을 생성하여 마운트 가능
 - hostPath는 type 지시어를 이용해 mount 구성의 요구를 추가할 수 있다.

volumes:

name: html hostPath:

> path: /hostdir_or_file type: DirectoryOrCreate

DirectoryOrCreate	주어진 경로에 아무것도 없다면, 필요에 따라 kubelet의 소유권, 권한을 0755로 설정한 빈 디렉터리를 생성한다.
Directory	주어진 경로에 디렉터리가 있어야 함
FileOrCreate	주어진 경로에 아무것도 없다면, 필요에 따라 kubelet의 소유권,
	권한을 0755로 설정한 file을 생성한다.
File	주어진 경로에 파일이 있어야 함




volumes:
- name: html
hostPath:
path: /hostdir_or_file

• emptyDir

· emptyDir volume

- emptyDir 볼륨은 빈 디렉토리로 시작
- Pod 내부에서 실행중인 애플리케이션은 필요한 모든 파일을 작성
- Pod를 삭제하면 볼륨의 내용이 손실됨
- 동일한 Pod에서 실행되는 컨테이너 간에 파일을 공유할 때 유용



volume-empty.yaml

apiVersion: v1 kind: Pod metadata:

name: dynamic-web

spec:

containers:

- image: smlinux/cowsay-web name: web-generator volumeMounts:
- name: html
- mountPath: /webdata image: nginx:1.14

name: web-server volumeMounts:


 name: html mountPath: /usr/share/nginx/html readOnly: true

ports: - containerPort: 80

volumes: - name: html emptyDir: {}

2. Persistent Volume & Persistent Volume Claim


• PV(PersistentVolume)




25. 3. 29. 오전 8:27 Kubernetes Storage

• PVC(PersistentVolumeClaim)

。 디스크 요청



• Pod에 PersistentVolume 마운트



▶ 실습

• StorageClass

- 。 Kubernetes 클러스터에서 동적 볼륨 프로비저닝(Dynamic Volume Provisioning)을 가능하게 하는 리소스
- 이를 통해 사용자는 특정한 스토리지 요구 사항을 정의하고, 해당 요구 사항에 맞는 볼륨을 자동으로 생성할 수 있음
- Dynamic Volume Provisioning
 - StorageClass에 스토리지 요구사항을 정의
 - PersistentVolumeClaim을 통해 특정 스토리지를 요구
 - 쿠버네티스는 정의된 StorageClass를 기반으로 적절한 스토리지 백엔드를 통해 자동으로 Persistent Volume(PV)을 생성해서 할 당해줌
- 。 주요 개념
 - Provisioner: 스토리지를 프로비저닝하는 백엔드 드라이버 (예: AWS EBS, GCE PD, NFS 등)
 - Reclaim Policy: 스토리지 삭제 정책 (Delete , Retain , Recycle)
 - Volume Binding Mode: 볼륨이 언제 바인딩되는지 결정 (Immediate , WaitForFirstConsumer)
 - Parameters: 특정 스토리지 백엔드에 대한 설정 (예: EBS 볼륨 유형, 크기, IOPS 등)
- StorageClass 주요 속성

속성	설명
provisioner	스토리지를 제공하는 CSI 드라이버 또는 기본 프로비저너 (ebs.csi.aws.com , pd.csi.storage.gke.io , csi.vsphere.vmware.com 등)
parameters	백엔드 스토리지 설정 (예: 디스크 유형, 크기, IOPS 등)
reclaimPolicy	삭제 정책 (Delete : 삭제 시 PV도 제거, Retain : PV를 유지)
volumeBinding Mode	볼륨 할당 시점 Immediate : 즉시 할당. PVC가 생성되자마자, 즉시 PV와 바인딩. WaitForFirstConsumer : Pod가 실행되어 volume mount 요청할 때 할당. 클라우드 환경(AWS, GCP, Azure)에서 다중 가 용 영역(AZ) 지원 시 유용
allowVolumeEx pansion	볼륨 크기 확장 가능 여부 (true / false)

- ∘ StorageClass 사용 사례
 - AWS EBS: provisioner: ebs.csi.aws.com
 - Google Cloud Persistent Disk (GCE PD): provisioner: pd.csi.storage.gke.io
 - Azure Disk: provisioner: disk.csi.azure.com
 - NFS, GlusterFS 등: 다양한 외부 스토리지 지원 가능
- 。 StorageClass 관련 명령어

현재 StorageClass 목록 확인 kubectl get storageclass #특정 StorageClass 상세 정보 조회 kubectl describe storageclass gp2 #StorageClass 삭제 kubectl delete storageclass gp2

- 。 StorageClass 예제
 - AWS EBS를 사용하는 StorageClass의 예제

apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: standard provisioner: kubernetes.io/aws-ebs parameters: type: gp2 reclaimPolicy: Retain allowVolumeExpansion: true mountOptions: - debug volumeBindingMode: Immediate

。 LAB: 간단한 storageclass 생성

cat << END > storageclass.yaml apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name:
app-hostpath-sc provisioner: kubernetes.io/no-provisioner allowVolumeExpansion: true END kubectl
apply -f storageclass.yaml kubectl get storageclasses.storage.k8s.io NAME PROVISIONER
RECLAIMPOLICY VOLUMEBINDINGMODE ALLOWVOLUMEEXPANSION AGE app-hostpath-sc kubernetes.io/noprovisioner Delete Immediate true 13s

- 정적 스토리지클래스
 - Kubernetes에서 StorageClass는 일반적으로 동적 볼륨 프로비저닝(Dynamic Volume Provisioning)을 지원
 - 하지만 kubernetes.io/no-provisioner 를 사용하면, Kubernetes가 자동으로 PersistentVolume(PV)을 생성하지 않도록 설정할수 있음
 - 즉, 관리자가 직접 PersistentVolume(PV)을 생성해야 함
 - 。 로컬 SSD, HDD 등 특정 노드의 물리적 스토리지를 사용할 때 사용함

apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: local-storage provisioner: kubernetes.io/no-provisioner volumeBindingMode: WaitForFirstConsumer

2. 기출 문제 문제

? PV 생성 4%

- kubectl config use-context k8s
- Create a persistent volume with name app-config , of capacity 16i and access mode ReadWriteMany .
- storageClass: az-c
 The type of volume is hostPath and its location is /srv/app-config.
- ▶ 답