24 固若金汤的根本(上): 对称加密与非对称加密

在上一讲中,我们初步学习了 HTTPS,知道 HTTPS 的安全性是由 TLS 来保证的。

你一定很好奇,它是怎么为 HTTP 增加了机密性、完整性,身份认证和不可否认等特性的呢?

先说说机密性。它是信息安全的基础, 缺乏机密性 TLS 就会成为"无水之源""无根之木"。

实现机密性最常用的手段是"**加密**" (encrypt) , 就是把消息用某种方式转换成谁也看不懂的 乱码,只有掌握特殊"钥匙"的人才能再转换出原始文本。

这里的"钥匙"就叫做"**密钥**"(key),加密前的消息叫"**明文**"(plain text/clear text),加密后的乱码叫"**密文**"(cipher text),使用密钥还原明文的过程叫"**解密**"(decrypt),是加密的反操作,加密解密的操作过程就是"**加密算法**"。

所有的加密算法都是公开的,任何人都可以去分析研究,而算法使用的"密钥"则必须保密。 那么,这个关键的"密钥"又是什么呢?


由于 HTTPS、TLS 都运行在计算机上,所以"密钥"就是一长串的数字,但约定俗成的度量单位是"位"(bit),而不是"字节"(byte)。比如,说密钥长度是 128, 就是 16 字节的二进制串,密钥长度 1024, 就是 128 字节的二进制串。

按照密钥的使用方式,加密可以分为两大类:对称加密和非对称加密。

对称加密

"对称加密"很好理解,就是指加密和解密时使用的密钥都是同一个,是"对称"的。只要保证了密钥的安全,那整个通信过程就可以说具有了机密性。

举个例子,你想要登录某网站,只要事先和它约定好使用一个对称密码,通信过程中传输的全是用密钥加密后的密文,只有你和网站才能解密。黑客即使能够窃听,看到的也只是乱码,因为没有密钥无法解出明文,所以就实现了机密性。



TLS 里有非常多的对称加密算法可供选择,比如 RC4、DES、3DES、AES、ChaCha20等,但前三种算法都被认为是不安全的,通常都禁止使用,目前常用的只有 AES 和 ChaCha20。

AES 的意思是"高级加密标准"(Advanced Encryption Standard),密钥长度可以是 128、192 或 256。它是 DES 算法的替代者,安全强度很高,性能也很好,而且有的硬件还会做特殊优化,所以非常流行,是应用最广泛的对称加密算法。

ChaCha20 是 Google 设计的另一种加密算法,密钥长度固定为 256 位,纯软件运行性能要超过 AES,曾经在移动客户端上比较流行,但 ARMv8 之后也加入了 AES 硬件优化,所以现在不再具有明显的优势,但仍然算得上是一个不错算法。

加密分组模式

对称算法还有一个"**分组模式**"的概念,它可以让算法用固定长度的密钥加密任意长度的明文,把小秘密(即密钥)转化为大秘密(即密文)。

最早有 ECB、CBC、CFB、OFB 等几种分组模式,但都陆续被发现有安全漏洞,所以现在基本都不怎么用了。最新的分组模式被称为 AEAD (Authenticated Encryption with Associated Data) ,在加密的同时增加了认证的功能,常用的是 GCM、CCM 和 Poly1305。

把上面这些组合起来,就可以得到 TLS 密码套件中定义的对称加密算法。

比如, AES128-GCM, 意思是密钥长度为 128 位的 AES 算法, 使用的分组模式是GCM; ChaCha20-Poly1305 的意思是 ChaCha20 算法, 使用的分组模式是 Poly1305。

你可以用实验环境的 URI"/24-1"来测试 OpenSSL 里的 AES128-CBC,在 URI 后用参数

"key""plain"输入密钥和明文,服务器会在响应报文里输出加密解密的结果。

https://www.chrono.com/24-1?key=123456

algo = aes_128_cbc
plain = hello openssl

enc = 93a024a94083bc39fb2c2b9f5ce27c09

dec = hello openssl

非对称加密

对称加密看上去好像完美地实现了机密性,但其中有一个很大的问题:如何把密钥安全地传递给对方,术语叫"**密钥交换**"。

因为在对称加密算法中只要持有密钥就可以解密。如果你和网站约定的密钥在传递途中被黑客窃取,那他就可以在之后随意解密收发的数据,通信过程也就没有机密性可言了。

这个问题该怎么解决呢?


你或许会说:"把密钥再加密一下发过去就好了",但传输"加密密钥的密钥"又成了新问题。 这就像是"鸡生蛋、蛋生鸡",可以无限递归下去。只用对称加密算法,是绝对无法解决密钥 交换的问题的。


所以,就出现了非对称加密(也叫公钥加密算法)。

它有两个密钥,一个叫"**公钥**" (public key) ,一个叫"**私钥**" (private key) 。两个密钥是不同的,"不对称",公钥可以公开给任何人使用,而私钥必须严格保密。

公钥和私钥有个特别的"**单向**"性,虽然都可以用来加密解密,但公钥加密后只能用私钥解密,反过来,私钥加密后也只能用公钥解密。

非对称加密可以解决"密钥交换"的问题。网站秘密保管私钥,在网上任意分发公钥,你想要登录网站只要用公钥加密就行了,密文只能由私钥持有者才能解密。而黑客因为没有私钥, 所以就无法破解密文。





非对称加密算法的设计要比对称算法难得多,在 TLS 里只有很少的几种,比如 DH、DSA、RSA、ECC 等。


RSA 可能是其中最著名的一个,几乎可以说是非对称加密的代名词,它的安全性基于"**整数分解**"的数学难题,使用两个超大素数的乘积作为生成密钥的材料,想要从公钥推算出私钥是非常困难的。


10 年前 RSA 密钥的推荐长度是 1024,但随着计算机运算能力的提高,现在 1024 已经不安全,普遍认为至少要 2048 位。

ECC (Elliptic Curve Cryptography) 是非对称加密里的"后起之秀",它基于"**椭圆曲线离散对数**"的数学难题,使用特定的曲线方程和基点生成公钥和私钥,子算法 ECDHE 用于密钥交换,ECDSA 用于数字签名。

目前比较常用的两个曲线是 P-256 (secp256r1, 在 OpenSSL 称为 prime256v1) 和 x25519。P-256 是 NIST (美国国家标准技术研究所) 和 NSA (美国国家安全局) 推荐使用的曲线,而 x25519 被认为是最安全、最快速的曲线。

ECC 名字里的"椭圆"经常会引起误解,其实它的曲线并不是椭圆形,只是因为方程很类似计算椭圆周长的公式,实际的形状更像抛物线,比如下面的图就展示了两个简单的椭圆曲线。





两个简单的椭圆曲线: y^2=x^3+7, y^2=x^3-x

比起 RSA, ECC 在安全强度和性能上都有明显的优势。160 位的 ECC 相当于 1024 位的 RSA, 而 224 位的 ECC 则相当于 2048 位的 RSA。因为密钥短,所以相应的计算量、消耗的内存和带宽也就少,加密解密的性能就上去了,对于现在的移动互联网非常有吸引力。

实验环境的 URI"/24-2"演示了 RSA1024, 你在课后可以动手试一下。

混合加密

看到这里,你是不是认为可以抛弃对称加密,只用非对称加密来实现机密性呢?

很遗憾,虽然非对称加密没有"密钥交换"的问题,但因为它们都是基于复杂的数学难题,运算速度很慢,即使是 ECC 也要比 AES 差上好几个数量级。如果仅用非对称加密,虽然保证了安全,但通信速度有如乌龟、蜗牛,实用性就变成了零。

实验环境的 URI"/24-3"对比了 AES 和 RSA 这两种算法的性能,下面列出了一次测试的结果:

aes_128_cbc enc/dec 1000 times : 0.97ms, 13.11MB/s

rsa_1024 enc/dec 1000 times : 138.59ms, 93.80KB/s

rsa 1024/aes ratio = 143.17

rsa_2048 enc/dec 1000 times : 840.35ms, 15.47KB/s

rsa_2048/aes ratio = 868.13

可以看到,RSA 的运算速度是非常慢的,2048 位的加解密大约是 15KB/S (微秒或毫秒级),而 AES128 则是 13MB/S (纳秒级),差了几百倍。


那么,是不是能够把对称加密和非对称加密结合起来呢,两者互相取长补短,即能高效地加密解密,又能安全地密钥交换。

这就是现在 TLS 里使用的混合加密方式,其实说穿了也很简单:

在通信刚开始的时候使用非对称算法,比如 RSA、ECDHE, 首先解决密钥交换的问题。

然后用随机数产生对称算法使用的"**会话密钥**"(session key),再用公钥加密。因为会话密钥很短,通常只有 16 字节或 32 字节,所以慢一点也无所谓。

对方拿到密文后用私钥解密,取出会话密钥。这样,双方就实现了对称密钥的安全交换,后续就不再使用非对称加密,全都使用对称加密。



这样混合加密就解决了对称加密算法的密钥交换问题,而且安全和性能兼顾,完美地实现了机密性。

不过这只是"万里长征的第一步",后面还有完整性、身份认证、不可否认等特性没有实现,

所以现在的通信还不是绝对安全,我们下次再说。

小结

- 1. 加密算法的核心思想是"把一个小秘密 (密钥) 转化为一个大秘密 (密文消息)",守住了小秘密,也就守住了大秘密;
- 2. 对称加密只使用一个密钥,运算速度快,密钥必须保密,无法做到安全的密钥交换,常用的有 AES 和 ChaCha20;
- 3. 非对称加密使用两个密钥:公钥和私钥,公钥可以任意分发而私钥保密,解决了密钥交换问题但速度慢,常用的有 RSA 和 ECC;
- 4. 把对称加密和非对称加密结合起来就得到了"又好又快"的混合加密,也就是 TLS 里使用的加密方式。

课下作业

- 1. 加密算法中"密钥"的名字很形象,你能试着用现实中的锁和钥匙来比喻一下吗?
- 2. 在混合加密中用到了公钥加密,因为只能由私钥解密。那么反过来,私钥加密后任何人 都可以用公钥解密,这有什么用呢?

欢迎你把自己的学习体会写在留言区,与我和其他同学一起讨论。如果你觉得有所收获,也 欢迎把文章分享给你的朋友。

cccccccccccccccccc

课外小贴士 ——

O1 严格来说对称加密算法还可以分为块加密算法 (block cipher) 和流加密算法 (stream cipher), DES、AES 等属于块加密,而 RC4、ChaCha20 属于流加密。

7 of 9

- 02 ECC 虽然定义了公钥和私钥,但不能直接实现 密钥交换和身份认证,需要搭配 DH、DSA 等 算法,形成专门的 ECDHE、ECDSA。RSA 比较特殊,本身即支持密钥交换也支持身份认证。
- 03 比特币、以太坊等区块链技术里也用到了 ECC,它们选择的曲线是 secp256k1。
- O4 由于密码学界普遍不信任 NIST 和 NSA, 怀疑 secp 系列曲线有潜在的弱点, 所以研究出了 "x25519", 它的名字来源于曲线方程里的参数 "2^255 19"。另有一个更高强度的曲线 "x448", 参数是 "2^448 2^224 1"。
- O5 在 Linux 上可以使用 OpenSSL 的命令行工具来测试算法的加解密速度,例如 "openssl speed aes" "openssl speed rsa2048" 等。
- 06 TLS1.2 要求必须实现 TLS_RSA_WITH_AES_ 128_CBC_SHA, TLS1.3 要求必须实现 TLS_ AES_128_GCM_SHA256,并且因为前向安全 的原因废除了 DH 和 RSA 密钥交换算法。

9/2/2022, 4:15 PM