# 第47回 | 读取硬盘数据的细节

Original 闪客 低并发编程 2022-08-14 17:30 Posted on 北京

收录于合集

#操作系统源码 52 #一条shell命令的执行 8


新读者看这里,老读者直接跳过。

本系列会以一个读小说的心态,从开机启动后的代码执行顺序,带着大家阅读和赏析 Linux 0.11 全部核心代码,了解操作系统的技术细节和设计思想。

本系列的 GitHub 地址如下,希望给个 star 以示鼓励(文末**阅读原文**可直接跳转,也可以将下面的链接复制到浏览器里打开)

https://github.com/sunym1993/flash-linux0.11-talk

本回的内容属于第五部分。



你会跟着我一起,看着一个操作系统从啥都没有开始,一步一步最终实现它复杂又精巧的设计,读完这个系列后希望你能发出感叹,原来操作系统源码就是这破玩意。

以下是**已发布文章**的列表,详细了解本系列可以先从开篇词看起。

#### 开篇词

## 第一部分 进入内核前的苦力活

第1回 | 最开始的两行代码

第2回 | 自己给自己挪个地儿

第3回 | 做好最最基础的准备工作

第4回 | 把自己在硬盘里的其他部分也放到内存来

第5回 | 进入保护模式前的最后一次折腾内存

第6回 | 先解决段寄存器的历史包袱问题

第7回 | 六行代码就进入了保护模式

第8回 | 烦死了又要重新设置一遍 idt 和 gdt

第9回 | Intel 内存管理两板斧: 分段与分页

第10回 | 进入 main 函数前的最后一跃!

第一部分总结与回顾

#### 第二部分 大战前期的初始化工作

第11回 | 整个操作系统就 20 几行代码

第12回 | 管理内存前先划分出三个边界值

第13回 | 主内存初始化 mem init

第14回 | 中断初始化 trap init

第15回 | 块设备请求项初始化 blk\_dev\_init

第16回 | 控制台初始化 tty init

第17回 | 时间初始化 time init

第18回 | 进程调度初始化 sched init

第19回 | 缓冲区初始化 buffer init

第20回 | 硬盘初始化 hd init

第二部分总结与回顾

#### 第三部分 一个新进程的诞生

第21回 | 新进程诞生全局概述

第22回 | 从内核态切换到用户态

第23回 | 如果让你来设计进程调度

第24回 | 从一次定时器滴答来看进程调度

第25回 | 通过 fork 看一次系统调用

第26回 | fork 中进程基本信息的复制

第27回 | 透过 fork 来看进程的内存规划

第28回 | 番外篇 - 我居然会认为权威书籍写错了...

第29回 | 番外篇 - 让我们一起来写本书?

第30回 | 番外篇 - 写时复制就这么几行代码

第三部分总结与回顾

#### 第四部分 shell 程序的到来

第31回 | 拿到硬盘信息

第32回 | 加载根文件系统

第33回 | 打开终端设备文件

第34回 | 进程2的创建

第35回 | execve 加载并执行 shell 程序

第36回 | 缺页中断

第37回 | shell 程序跑起来了

第38回 | 操作系统启动完毕

第39回 | 番外篇 - Linux 0.11 内核调试

第40回 | 番外篇 - 为什么你怎么看也看不懂

第四部分总结与回顾

## 第五部分 一条 shell 命令的执行

第41回 | 番外篇 - 跳票是不可能的

第42回 | 用键盘输入一条命令

第43回 | shell 程序读取你的命令

第44回 | 进程的阻塞与唤醒

第45回 | 解析并执行 shell 命令

第46回 | 读硬盘数据全流程

第47回 | 读取硬盘数据的细节(本文)

------ 正文开始 ------

新建一个非常简单的 info.txt 文件。

name:flash
age:28


language:java

在命令行输入一条十分简单的命令。

```
[root@linux0.11] cat info.txt | wc -l
```

这条命令的意思是读取刚刚的 info.txt 文件,输出它的行数。

上一回中, 我们讲述了读硬盘数据的全流程。



其中 II\_rw\_block 方法负责把硬盘中指定数据块中的数据,复制到 getblk 方法申请到的缓冲块里,上一回没有展开详细讲解。

所以我们这一回,就详细讲讲,II\_rw\_block 是如何完成这一任务的。

```
// buffer.c
struct buffer_head * bread(int dev,int block) {
    11_rw_block(READ,bh);
}
void ll_rw_block (int rw, struct buffer_head *bh) {
    make_request(major, rw, bh);
}
struct request request[NR_REQUEST] = {0};
static void make_request(int major,int rw, struct buffer_head * bh) {
    struct request *req;
    . . .
    // 从 request 队列找到一个空位
    if (rw == READ)
        req = request+NR_REQUEST;
    else
        req = request+((NR_REQUEST*2)/3);
    while (--req >= request)
        if (req->dev<0)</pre>
            break;
    . . .
    // 构造 request 结构
    req->dev = bh->b_dev;
    req->cmd = rw;
    req->errors=0;
    req->sector = bh->b_blocknr<<1;
    req->nr_sectors = 2;
    req->buffer = bh->b_data;
    req->waiting = NULL;
    req->bh = bh;
    req->next = NULL;
    add_request(major+blk_dev,req);
}
// Ll_rw_blk.c
static void add_request (struct blk_dev_struct *dev, struct request *req) {
    struct request * tmp;
```


```
req->next = NULL;
cli();
// 清空 dirt 位
if (req->bh)
   req->bh->b_dirt = 0;
// 当前请求项为空,那么立即执行当前请求项
if (!(tmp = dev->current_request)) {
   dev->current_request = req;
   sti();
    (dev->request_fn)();
   return;
}
// 插入到链表中
for ( ; tmp->next ; tmp=tmp->next)
   if ((IN_ORDER(tmp,req) ||
        !IN_ORDER(tmp,tmp->next)) &&
       IN_ORDER(req,tmp->next))
       break;
req->next=tmp->next;
tmp->next=req;
sti();
```

调用链很长,主线是从 request 数组中找到一个空位, 然后作为链表项插入到 request 链表中。没错 request 是一个 32 大小的数组, 里面的每一个 request 结构间通过 next 指针相连又形成链表。

如果你熟悉 第15回 | 块设备请求项初始化 blk\_dev\_init 所讲的内容,就会明白这个说法咯。

# request[32]

}



request 的具体结构是。

表示一个读盘的请求参数。

### request

什么设备: 硬盘 什么操作: 读

从哪里读: 2-5扇区

读到哪里: 内存 0x90000

有了这些参数,底层方法拿到这个结构之后,就知道怎么样访问硬盘了。

那是谁不断从这个 request 队列中取出 request 结构并对硬盘发起读请求操作的呢?这里 Linux 0.11 有个很巧妙的设计,我们看看。

有没有注意到 add\_request 方法有如下分支。

```
// blk.h
struct blk_dev_struct {
   void (*request_fn)(void);
   struct request * current_request;
};
// ll_rw_blk.c
struct blk_dev_struct blk_dev[NR_BLK_DEV] = {
   { NULL, NULL },
                     /* no_dev */
                     /* dev mem */
   { NULL, NULL },
   { NULL, NULL },
                     /* dev fd */
   { NULL, NULL },
                      /* dev hd */
   { NULL, NULL },
                     /* dev ttyx */
   { NULL, NULL },
                     /* dev tty */
   { NULL, NULL } /* dev lp */
};
static void make_request(int major,int rw, struct buffer_head * bh) {
   add_request(major+blk_dev,req);
}
static void add_request (struct blk_dev_struct *dev, struct request *req) {
   // 当前请求项为空,那么立即执行当前请求项
   if (!(tmp = dev->current_request)) {
       (dev->request_fn)();
   }
    . . .
}
```

就是当设备的当前请求项为空,也就是第一次收到硬盘操作请求时,会立即执行该设备的 request fn 方法,**这便是整个读盘循环的最初推手**。

当前设备的设备号是 3, 也就是硬盘, 会从 blk\_dev 数组中取索引下标为 3 的设备结构。

在 第20回 | 硬盘初始化 hd\_init 的时候,设备号为 3 的设备结构的 request\_fn 被赋值为硬盘

# 请求函数 do\_hd\_request 了。

```
// hd.c
void hd_init(void) {
   blk_dev[3].request_fn = do_hd_request;
   ...
}
```

所以,刚刚的 request\_fn 背后的具体执行函数,就是这个 do\_hd\_request。

```
#define CURRENT (blk_dev[MAJOR_NR].current_request)

// hd.c

void do_hd_request(void) {
    ...
    unsigned int dev = MINOR(CURRENT->dev);
    unsigned int block = CURRENT->sector;
    ...
    nsect = CURRENT->nr_sectors;
    ...
    if (CURRENT->cmd == WRITE) {
        hd_out(dev,nsect,sec,head,cyl,WIN_WRITE,&write_intr);
        ...
} else if (CURRENT->cmd == READ) {
        hd_out(dev,nsect,sec,head,cyl,WIN_READ,&read_intr);
} else
        panic("unknown hd-command");
}
```

我去掉了一大坨根据起始扇区号计算对应硬盘的磁头 head、柱面 cyl、扇区号 sec 等信息的代码。

可以看到最终会根据当前请求是写(WRITE)还是读(READ),在调用 hd\_out 时传入不同的参数。

hd\_out 就是读硬盘的最最最最底层的函数了。

```
// hd.c
static void hd_out(unsigned int drive,unsigned int nsect,unsigned int sect,
        unsigned int head, unsigned int cyl, unsigned int cmd,
        void (*intr_addr)(void))
{
    do_hd = intr_addr;
    outb_p(hd_info[drive].ctl,HD_CMD);
    port=HD_DATA;
    outb_p(hd_info[drive].wpcom>>2,++port);
    outb_p(nsect,++port);
    outb_p(sect,++port);
    outb_p(cyl,++port);
    outb_p(cyl>>8,++port);
    outb_p(0xA0|(drive<<4)|head,++port);</pre>
    outb(cmd,++port);
}
```

可以看到, 最底层的读盘请求, 其实就是向一堆外设端口做读写操作。

这个函数实际上在 第17回 | 时间初始化 time\_init 为了讲解与 CMOS 外设交互方式的时候讲过了,简单说硬盘的端口表是这样的。

端口	读	写
0x1F0	数据寄存器	数据寄存器
0x1F1	错误寄存器	特征寄存器
0x1F2	扇区计数寄存器	扇区计数寄存器
0x1F3	扇区号寄存器或 LBA 块地址 0~7	扇区号或 LBA 块地址 0~7
0x1F4	磁道数低 8 位或 LBA 块地址 8~15	磁道数低 8 位或 LBA 块地址 8~15
0x1F5	磁道数高 8 位或 LBA 块地址 16~23	磁道数高 8 位或 LBA 块地址 16~23
0x1F6	驱动器/磁头或 LBA 块地址 24~27	驱动器/磁头或 LBA 块地址 24~27
0x1F7	命令寄存器或状态寄存器	命令寄存器

读硬盘就是,往除了第一个以外的后面几个端口写数据,告诉要读硬盘的哪个扇区,读多少。 然后再从 0x1F0 端口一个字节一个字节的读数据。这就完成了一次硬盘读操作。

当然,从 0x1F0 端口读出硬盘数据,是在硬盘读好数据并放在 0x1F0 后发起的硬盘中断,进而执行硬盘中断处理函数里进行的。

在 第20回 | 硬盘初始化 hd\_init 的时候,将 hd\_interrupt 设置为了硬盘中断处理函数,中断号是 0x2E,代码如下。

```
// hd.c
void hd_init(void) {
    ...
    set_intr_gate(0x2E,&hd_interrupt);
    ...
}
```

所以,在硬盘读完数据后,发起 0x2E 中断,便会进入到 hd interrupt 方法里。

```
// system_call.s
_hd_interrupt:
...
    xchgl _do_hd,%edx
...
    call *%edx
...
    iret
```

这个方法主要是调用 do\_hd 方法,这个方法是一个指针,就是高级语言里所谓的接口,读操作的时候,将会指向 read intr 这个具体实现。

```
// hd.c
void do_hd_request(void) {
    ...
    } else if (CURRENT->cmd == READ) {
        hd_out(dev,nsect,sec,head,cyl,WIN_READ,&read_intr);
    }
    ...
}
static void hd_out(..., void (*intr_addr)(void)) {
    ...
    do_hd = intr_addr;
    ...
}
```

看,一切都有千丝万缕的联系,是不是很精妙。

我们展开 read\_intr 方法继续看。

```
// hd.c
#define port_read(port,buf,nr) \
__asm__("cld;rep;insw"::"d" (port),"D" (buf),"c" (nr):"cx","di")
static void read_intr(void) {
   // 从数据端口读出数据到内存
   port_read(HD_DATA,CURRENT->buffer,256);
   CURRENT->errors = 0;
   CURRENT->buffer += 512;
   CURRENT->sector++;
   // 还没有读完,则直接返回等待下次
   if (--CURRENT->nr sectors) {
       do_hd = &read_intr;
       return;
   // 所有扇区都读完了
   // 删除本次都请求项
   end_request(1);
   // 再次触发硬盘操作
   do hd request();
}
```

这里使用了 port\_read 宏定义的方法,从端口 HD\_DATA 中读 256 次数据,每次读一个字,总共就是 512 字节的数据。

如果没有读完发起读盘请求时所要求的字节数,那么直接返回,等待下次硬盘触发中断并执行到 read\_intr 即可。

如果已经读完了,就调用 end\_request 方法将请求项清除掉,然后再次调用 do\_hd\_request 方法循环往复。

那重点就在于,如何结束掉本次请求的 end\_request 方法。

```
#define CURRENT (blk_dev[MAJOR_NR].current_request)


extern inline void end_request(int uptodate) {
    DEVICE_OFF(CURRENT->dev);
    if (CURRENT->bh) {
        CURRENT->bh->b_uptodate = uptodate;
        unlock_buffer(CURRENT->bh);
    }
    ...
    wake_up(&CURRENT->waiting);
    wake_up(&wait_for_request);
    CURRENT->dev = -1;
    CURRENT = CURRENT->next;
}
```

两个 wake\_up 方法。

第一个唤醒了该请求项所对应的进程 &CURRENT->waiting,告诉这个进程我这个请求项的读盘操作处理完了,你继续执行吧。


另一个是唤醒了因为 request 队列满了没有将请求项插进来的进程 &wait\_for\_request。

随后,将当前设备的当前请求项 CURRENT,即 request 数组里的一个请求项 request 的 dev 置空,并将当前请求项指向链表中的下一个请求项。



这样, do\_hd\_request 方法处理的就是下一个请求项的内容了, 直到将所有请求项都处理完

整个流程就这样形成了闭环,**通过这样的机制,可以做到好似存在一个额外的进程,在不断处**理 request 链表里的读写盘请求一样。



当设备的当前请求项为空时,也就是没有在执行的块设备请求项时,II\_rw\_block 就会在执行到 add\_request 方法时,直接执行 do\_hd\_request 方法发起读盘请求。

如果已经有在执行的请求项了,就插入 request 链表中。

do\_hd\_request 方法执行完毕后,硬盘发起读或写请求,执行完毕后会发起硬盘中断,进而调用 read\_intr 中断处理函数。

read\_intr 会改变当前请求项指针指向 request 链表的下一个请求项,并再次调用

do\_hd\_request 方法。

所以 do\_hd\_request 方法一旦调用,就会不断处理 request 链表中的一项一项的硬盘请求项,这个循环就形成了,是不是很精妙!

## ------ 关于本系列 ------

本系列的开篇词看这, 开篇词

本系列的番外故事看这,让我们一起来写本书?也可以直接无脑加入星球,共同参与这场旅行。



最后,本系列**完全免费**,希望大家能多多传播给同样喜欢的人,同时给我的 GitHub 项目点个