# 卷积算子优化-1卷积计算的特点

# 什么是卷积?


卷积是一种数学运算,常用于信号处理和图像处理领域。在计算机视觉和深度学习中,卷积是一种重要的操作,用于提取图像或其他数据的特征。


在二维图像处理中,卷积操作可以理解为将一个滤波器(也称为卷积核)应用于输入图像的每个像素,通过对每个像素及其周围像素的加权求和来生成输出图像。卷积操作可以捕捉到图像中的局部特征,例如边缘、纹理等。

# 卷积操作

输出元素是一个滤波器和输入对应元素的点积,卷积操作有以下特点:

- 输入的深度和过滤器的深度 (通道数) 相等
- 每个输出元素对应不同输入元素 (深蓝色高亮部分)
- 一个输出 (共N\*Nf个) 的平面是其中一个输入(共N个) 与其中一个滤波器 (共Nf个) 的卷积, 所以输出深度=过滤器数





# 卷积参数

- 批次 (Batch Size) : 卷积操作时同时处理的样本数量,通常用N表示。
- 输入尺寸 (Input Size): 输入数据的尺寸是指输入的多维数组的大小。对于图像,通常是指图像的高度、宽度和通道数。高度为H,宽度为W,通道数(深度)为C。
- 卷积核数量: 在卷积操作中使用的卷积核的数量。每个卷积核都可以提取输入数据的不同特征。 通常用K表示。
- 卷积核尺寸 (Filter Size): 卷积核的大小。卷积核的尺寸决定了卷积操作的感受野大小和特征提取能力,高度为R,宽度为S。
- 步幅(Stride): 步幅定义了卷积核在输入数据上滑动的步长。较大的步幅可以减小输出的尺寸,而较小的步幅可以保持输出与输入的尺寸相同。
- 填充 (Padding) : 填充是在输入数据的边缘周围添加额外的像素或值。填充可以用于控制输出的尺寸, 保持输入和输出的尺寸相同, 或者在边缘处保留更多的信息。
- 输出尺寸 (Output Size) : 卷积操作的输出大小取决于以下几个因素输入尺寸、卷积核尺寸、填充和步幅等。

根据这些因素,可以使用以下公式计算卷积操作的输出大小:

输出大小 = (输入尺寸 + 2 \* 填充 - 卷积核尺寸) / 步幅] + 1

例如: 当卷积的输入尺寸为NCHW, 卷积核尺寸为KCRS时, Stride=2, Padding=1, 输出大小为NKOhOw, 其中

```
Oh= (H + 2 * Padding - R) / Stride] + 1
Ow= (W + 2 * Padding - S) / Stride] + 1
```

Note:如果输出大小不是整数,通常会向下取整。

# 卷积的实现

一个C++代码的例子,在给定输入大小(NCHW格式)、内核大小(KCRS格式)、Stride为1并且Padding为0的情况下执行卷积运算

```
int Oh = (H + 2 * Padding - R) / STRIDE + 1;
int Ow = (W + 2 * Padding - S) / STRIDE + 1;
for (int n = 0; n < N; n++) {
     for (int k = 0; k < K; k++) {
          for (int oh = 0; oh < 0h; oh++) {
               for (int ow = 0; ow < 0w; ow++) {
                    for (int c = 0; c < C; c++) {
                         for (int r = 0; r < R; r++) {
                               for (int s = 0; s < S; s++) {
                                    \operatorname{output}[n][k][\operatorname{oh}][\operatorname{ow}] += \operatorname{input}[n][c][\operatorname{oh} + r][\operatorname{ow} + s] * \operatorname{kernel}[k][c][r][s];
                         }
                    }
               }
          }
     }
}
```


### 优化思路

### 数据重用

在GPU上开发高效卷积操作的一个关键方面是最大化数据共享,这也是减少通信的一个关键因素。卷积操作存在着两级的数据重用,

在同一个卷积层,同一批次的输入会与所有数量的滤波器进行卷积,那么


- 每个滤波器会被所有输入使用
- 每个输入会被所有滤波器使用



卷积层的数据重用

#### 在同一次卷积中

- 输入元素重用,对于当前通道的同一滤波器,输入元素会重复读,越是处于输入中心的元素重复 读的越多
- 滤波器元素重用,对于当前通道的同一输入,滤波器元素会重复读



### 重复计算

根据最小滤波器算法,进行输出尺寸为m,滤波器尺寸为r的一维卷积,用F(m, r)表示,进行的乘法次数为m+r-1。在二维卷积可以嵌套最小一维算法F(m, r)和F(n, s)来形成最小二维算法,以计算 $m\times n$ 个输出,用F( $m\times n$ ,  $r\times s$ )表示。需要的乘法次数为(m+r-1)(n+s-1)。在朴素实现中,需要的乘法为(m\*n\*r\*s)次,在m=n=2,r=s=3时,朴素实现需要36次乘法,而最小滤波器算法给出最小乘法次数为16次,计算复杂度减少36/16=2.25倍。

下一篇将会介绍几种常用的卷积算法:

# 参考:

[Filling the Performance Gap in Convolution Implementations for NVIDIA GPUs]

[Fast Algorithms for Convolutional Neural Networks - arXiv.org]