### Q 输入搜索文本...

如何安装 MegEngine

用户迁移指南

常见问题汇总

#### 模型开发 (基础篇)

### 深入理解 Tensor 数据结构

Rank, Axes 与 Shape 属性

Tensor 元素索引

Tensor 数据类型

Tensor 所在设备

Tensor 具象化举例

#### Tensor 内存布局

使用 Functional 操作与计算

使用 Data 构建输入 Pipeline

使用 Module 定义模型结构

Autodiff 基本原理与使用

使用 Optimizer 优化参数

保存与加载模型 (S&L)

使用 Hub 发布和加载预训练模型

#### 模型开发 (进阶篇)

<u> 通过重计算节省显存 (Recomputation)</u>

分布式训练 (Distributed Training)

量化 (Quantization)

自动混合精度 (AMP)

模型性能数据生成与分析 (Profiler)

使用 TracedModule 发版

即时编译 (JIT)

### 推理部署篇

模型部署总览与流程建议

使用 MegEngine Lite 部署模型

MegEngine Lite 使用接口

使用 MegEngine Lite 部署模型进阶

使用 Load and run 测试与验证模型

### 工具与插件篇

参数和计算量统计与可视化

MegEngine 模型可视化

RuntimeOpr 使用说明

<u>自定义算子 (Custom Op)</u>

# Tensor 内存布局

### ▲ 警告

- 这一部分内容属于底层细节,在绝大多数情景下用户不需要了解这些背后的设计。 如果你希望成为 MegEngine 的核心开发者,了解底层细节将很有帮助,更多内容请参考开发者指南;
- 相关的代码实现在: <u>dnn/include/megdnn/basic types.h</u> megdnn::TensorLayout.

### € 参见

NumPy 对 ndarray 内存布局的解释: Internal memory layout of an ndarray


# Tensor 值如何存储在内存中

一个 Tensor 类的实例由一维连续的计算机内存段组成。


结合 <u>Tensor 元素索引</u> 机制,可以将值映射到内存块中对应元素的位置, 而索引可以变化的范围由 Tensor 的 <u>形状</u> 属性指定。 每个元素 占用多少个字节以及如何解释这些字节由 Tensor 的 <u>数据类型</u> 属性指定。

一段内存本质上是连续的,有许多不同的方案可以将 N 维 Tensor 数组的项排列在一维块中。 根据排列顺序的区别,又可以分为行主序和列主序两种风格,下面我们以最简单的 2 维情况进行举例:

# Row-major order



# Column-major order



上图分别使用行主序和列主序进行索引:

- 其中  $a_{11} \dots a_{33}$  代表九个元素各自的值;
- 偏移量和索引之间有着明显的关系。

图片来自 Row- and column-major order

这个 2 维 Tensor 中的元素实际上可以由一维连续的内存块分别 行映射:

Offset	Access	Value
0	a[0][0]	a11
1	a[0][1]	a12
2	a[0][2]	a13
3	a[1][0]	a21
4	a[1][1]	a22
5	a[1][2]	a23
6	a[2][0]	a31
7	a[2][1]	a32
8	a[2][2]	a33

这里以C风格所用的行主序进行举例。

MegEngine 和 NumPy 一样灵活,支持任何跨步索引方案,这里需要提到一个概念:步幅(Strides)。

# Tensor 的步幅

### 🕕 参见

NumPy 的 ndarray 具有 <u>strides</u> 属性(MegEngine 中也存在着这一概念,但没有提供接口)。

### 1 注解

Tensor 的步幅 strides 是一个元组,告诉我们遍历 Tensor 元素时要在每个维度中步进(step)的字节数;或者可以理解成在某个轴上索引元素时,单位刻度代表的内存范围,即必须在内存中跳过多少字节才能沿某个轴移动到下一个位置。这个属性通常不需要由用户进行修改。

### 以2维情况为例

想象有这样一个由 32 位 (4 字节) 整型元素组成的 Tensor:

```
>>> x = megengine.tensor([[0, 1, 2, 3, 4], ... [5, 6, 7, 8, 9]], dtype="int32")
```

该 Tensor 中的元素一个接一个地存储在内存中(称为连续内存块),占据 40 个字节。 我们必须跳过 4 个字节才能移动到下一列,但必须跳过 20 个字节才能到达下一行的相同位置。 因此,x 的步幅为 (20,4).

我们用  $s^{\mathrm{row}}$  表示行主序得到的步幅,则有  $s^{\mathrm{row}}_{0}=4\times5=20$ , $s^{\mathrm{row}}_{1}=4$ .

借助  $s^{\mathrm{row}}$  来计算,对应地  $\times$  [1][2] (对应值为 7)位置元素的字节偏移量为  $1 \times 20 + 2 \times 4 = 28$  .

### 推广到一般情况

更一般的情况,对于形状为 shape 的一个 N 维 Tensor,其步幅  $s^{row}$  计算公式如下:

$$s_k^{ ext{row}} = ext{ itemsize } \prod_{j=k+1}^{N-1} d_j$$

其中 itemsize 取决于 dtype, 而  $d_j = \text{self.shape } [j]$ .

索引为  $T[n_0, n_1, \ldots, n_{N-1}]$  元素的字节偏移量为:

$$n_{\text{offset}} = \sum_{k=0}^{N-1} s_k n_k$$

### 步幅概念的用途

#### 🙃 参见


对于一些改变形状的 Tensor 操作,我们可以通过修改步幅来避免实际进行内存的拷贝。


# format介绍

在深度学习框架中,如下图所示,通用的神经网络特征图用4维数组组成,然而对于计算机而言,数据的存储只能是线性的,因此不同的数据排布(format)方式,会显著影响计算性能,其中针对GPU的特点,Megengine采用的数据排布方式有:NCHW、NHWC、NCHW4、NCHW32、NCHW64和CHWN4等等。

为更好的说明不同format的具体含义,下图列举了128个tensor的逻辑结构。其中N、H、W和C分别为:

- N: Batch。表示图片的批次,此处为2;
- H: Height。表示图片的高,此处为3;
- W: Weight。表示图片的宽,此处为3;
- C: Channel。表示图片的通道数,此处为64。





### NCHW 和 NHWC

## 物理存储结构

NCHW: 0000 0001 ..... 0009 0010 ..... 0279 0280 ..... 1151

NHWC: 0000 0009 0018 ..... 1143 0001 0010 ..... 1144 .....

对于 NCHW 而言,优先存储W维度,之后按照H、C和N分别存储,因此按照顺序从0000一直存储到1151;

对于 NHWC 而言,优先存储C维度,因此优先存储0000、0009一直到1143,之后继续按照W、H和N分别存储,存储0001、0010等;

### 2. 特性

- 对于"NCHW" 而言,其同一个通道的像素值连续排布,更适合那些需要对 每个通道单独做运算 的操作,比如"MaxPooling"。
- 对于"NHWC"而言,其不同通道中的同一位置元素顺序存储,因此更适合那些需要对 **不同通道的同一像素做某种运算** 的操作,比如"Conv"。

### **NCHWX**

[Batch, Channels/X, Height, Width, X=4, 32或64]

#### 1. 排布方式

由于典型的卷积神经网络随着层数的增加,其特征图在下采样后的长和宽逐渐减小,但是channel数随着卷积的filter的个数不断增大是越来越大的,经常会出现channel数为128,256等很深的特征图。 这些很深的特征图与filter数很多的卷积层进行运算的运算量很大。 为了充分利用有限的矩阵计算单元,进行了Channel维度的拆分是很有必要的。Megengine根据不同数据结构特点,分别对Channel维进行了Channel/4,Channel/32和Channel/64的拆分,下图为NCHWX的物理存储结构。

## 物理存储结构

NCHW4: 0000 0009 0018 0027 0001 0010 0019 0028 0002 .....

NCHW32: 0000 0009 ..... 0279 0001 0010 ..... 0280 0002 .....

NCHW64: 0000 0009 ..... 0567 0001 0010 ..... 0575 0002 .....

NCHWX最先存储的都是Channel维,不同点在于因为X的不同,优先存储的Channel个数不同,NCHW4 优先存储4个channel维,此处为0000、0009、0018和0027,之后继续按照W、H、C和N进行存,此处继续存0001、0010等; NCHW32和NCHW64类似,不过优先存储的分别为32个channel和64个channel,之后继续按照W、H、C和N进行存。

### 2. 特性

- 更好的适配SIMT,其中NCHW4可以针对int8数据类型,利用CUDA的dp4a模块进行计算,而NCHW32和NCHW64分别针对int8和int4数据类型,更好的利用CUDA的tensorcore计算单元进行计算;
- 对cache更友好,减少cache miss;
- 易进行padding,减少边界分支判断,代码逻辑简单。

### CHWN4

为了更好的适配cuda的dp4a和tensorcore处理单元,引入了CHWN4。

### 1. 排布方式

# 物理存储结构

CHWN4: 0000 0009 0018 0027 0576 ..... 0603 0001 0010 ......

CHWN4优先存储Channel维,存储4个数,0000、0009、0018和0027之后,沿着N维,直接存0576到0603,之后在沿W维和H维,存0001和0010等。

### 2. 特性

- 相较于NCHWX,可以更好的利用dp4a和tensorcore处理单元,不需要layout转换;
- 此外依然具有对cache友好,及易进行padding的优点。

← 上一页
Tensor 具象化举例

下一页 使用 Functional 操作与计算