# 第17回 | 原来操作系统获取时间的方式也这么 low

Original 闪客 低并发编程 2022-01-12 16:30


收录于合集

#操作系统源码

43个

新读者看这里,老读者直接跳过。

本系列会以一个读小说的心态,从开机启动后的代码执行顺序,带着大家阅读和赏析 Linux 0.11 全部核心代码,了解操作系统的技术细节和设计思想。



你会跟着我一起,看着一个操作系统从啥都没有开始,一步一步最终实现它复杂又精巧的设计,读完这个系列后希望你能发出感叹,原来操作系统源码就是这破玩意。

以下是**已发布文章**的列表,详细了解本系列可以先从开篇词看起。

#### 第一部分 进入内核前的苦力活

第一回 | 最开始的两行代码

第二回 | 自己给自己挪个地儿

第三回 | 做好最最基础的准备工作

第四回 | 把自己在硬盘里的其他部分也放到内存来

第五回 | 进入保护模式前的最后一次折腾内存

第六回 | 先解决段寄存器的历史包袱问题

第七回 | 六行代码就进入了保护模式

第八回 | 烦死了又要重新设置一遍 idt 和 gdt

第九回 | Intel 内存管理两板斧: 分段与分页

第十回 | 进入 main 函数前的最后一跃!

第一部分总结

#### 第二部分 大战前期的初始化工作

第11回 | 整个操作系统就 20 几行代码

第12回 | 管理内存前先划分出三个边界值

第13回 | 主内存初始化 mem init

第14回 | 中断初始化 trap init

第15回 | 块设备请求项初始化 blk\_dev\_init

第16回 | 控制台初始化 tty\_init

本系列的 GitHub 地址如下 (文末阅读原文可直接跳转) https://github.com/sunym1993/flash-linux0.11-talk

## ------ 正文开始 ------

书接上回,上回书咱们说到,通过初始化控制台的 tty\_init 操作,内核代码可以很方便地在控制台输出字符啦!

作为用户也可以通过敲击键盘,或调用诸如 printf 这样的库函数,在屏幕上输出信息,同时支持换行和滚屏等友好设计,这些都是 tty\_init 初始化,以及其对外封装的小功能函数,来实现的。

```
<-- keyboard_interrupt
[input] _</pre>
```



我们继续往下看下一个初始化的倒霉鬼, time\_init。

```
void main(void) {
    mem_init(main_memory_start,memory_end);
    trap_init();
    blk_dev_init();
    chr_dev_init();
    tty_init();
    time_init();
    sched_init();
    buffer_init(buffer_memory_end);
    hd_init();
    floppy_init();
    sti();
    move_to_user_mode();
    if (!fork()) {init();}
    for(;;) pause();
}
```

## 曾经我很好奇,操作系统是怎么获取到当前时间的呢?

当然,现在都联网了,可以从网络上实时同步。那当没有网络时,为什么操作系统在启动之后,可以显示出当前时间呢?难道操作系统在电脑关机后,依然不停地在某处运行着,勤勤恳恳数着秒表么?

当然不是,那我们今天就打开这个 time\_init 函数一探究竟。

打开这个函数后我又是很开心,因为很短,且没有更深入的方法调用。

```
#define CMOS_READ(addr) ({ \
    outb_p(0x80|addr,0x70); \
    inb_p(0x71); \
})
#define BCD_TO_BIN(val) ((val)=((val)&15) + ((val)>>4)*10)
static void time_init(void) {
    struct tm time;
    do {
        time.tm_sec = CMOS_READ(0);
        time.tm_min = CMOS_READ(2);
        time.tm_hour = CMOS_READ(4);
        time.tm_mday = CMOS_READ(7);
        time.tm_mon = CMOS_READ(8);
        time.tm_year = CMOS_READ(9);
    } while (time.tm_sec != CMOS_READ(0));
    BCD_TO_BIN(time.tm_sec);
    BCD_TO_BIN(time.tm_min);
    BCD TO BIN(time.tm hour);
    BCD_TO_BIN(time.tm_mday);
    BCD_TO_BIN(time.tm_mon);
    BCD_TO_BIN(time.tm_year);
    time.tm_mon--;
    startup_time = kernel_mktime(&time);
}
```

#### 梦想的代码呀!

那主要就是对 CMOS\_READ 和 BCD\_TO\_BIN 都是啥意思展开讲一下就明白了了。

首先是 CMOS READ

```
#define CMOS_READ(addr) ({ \
    outb_p(0x80|addr,0x70); \
    inb_p(0x71); \
})
```

就是对一个端口先 out 写一下, 再 in 读一下。

这是 CPU 与外设交互的一个基本玩法, CPU 与外设打交道基本是通过端口, 往某些端口写值来表示要这个外设干嘛, 然后从另一些端口读值来接受外设的反馈。

至于这个外设内部是怎么实现的,对使用它的操作系统而言,是个黑盒,无需关心。那对于我们程序员来说,就更不用关心了。

对 CMOS 这个外设的交互讲起来可能没感觉,我们看看与硬盘的交互。

最常见的就是读硬盘了,我们看硬盘的端口表。

端口	读	写
0x1F0	数据寄存器	数据寄存器
0x1F1	错误寄存器	特征寄存器
0x1F2	扇区计数寄存器	扇区计数寄存器
0x1F3	扇区号寄存器或 LBA 块地址 0~7	扇区号或 LBA 块地址 0~7
0x1F4	磁道数低 8 位或 LBA 块地址 8~15	磁道数低 8 位或 LBA 块地址 8~15
0x1F5	磁道数高 8 位或 LBA 块地址 16~23	磁道数高 8 位或 LBA 块地址 16~23
0x1F6	驱动器/磁头或 LBA 块地址 24~27	驱动器/磁头或 LBA 块地址 24~27
0x1F7	命令寄存器或状态寄存器	命令寄存器

那读硬盘就是,往除了第一个以外的后面几个端口写数据,告诉要读硬盘的哪个扇区,读多少。然后再从 0x1F0 端口一个字节一个字节的读数据。这就完成了一次硬盘读操作。

如果觉得不够具体, 那来个具体的版本。

- 1. 在 0x1F2 写入要读取的扇区数
- 2. 在 0x1F3 ~ 0x1F6 这四个端口写入计算好的起始 LBA 地址
- 3. 在 0x1F7 处写入读命令的指令号
- 4. 不断检测 0x1F7 (此时已成为状态寄存器的含义) 的忙位
- 5. 如果第四步骤为不忙,则开始不断从 0x1F0 处读取数据到内存指定位置,直到读完

看,是不是对 CPU 最底层是如何与外设打交道有点感觉了?是不是也不难?就是按照人家的操作手册,然后无脑按照要求读写端口就行了。

当然,读取硬盘的这个无脑循环,可以 **CPU** 直接读取并做写入内存的操作,这样就会占用 CPU 的计算资源。

也可以交给 **DMA** 设备去读,解放 CPU,但和硬盘的交互,通通都是按照硬件手册上的端口说明,来操作的,实际上也是做了一层封装。

好了,我们已经学会了和一个外设打交道的基本玩法了。

那我们代码中要打交道的是哪个外设呢?就是 CMOS。

它是主板上的一个可读写的 RAM 芯片,你在开机时长按某个键就可以进入设置它的页面。

# ROM PCI/ISA BIOS (2A69KGOD) CMOS SETUP UTILITY AWARD SOFTWARE, INC. STANDARD CMOS SETUP INTEGRATED PERIPHERALS BIOS FEATURES SETUP SUPERVISOR PASSWORD CHIPSET FEATURES SETUP USER PASSWORD

PNP/PCI CONFIGURATION

POWER MANAGEMENT SETUP

LOAD BIOS DEFAULTS

LOAD PERFORMANCE DEFAULTS

↑↓→ ← : Select Item

IDE HDD AUTO DETECTION

SAVE & EXIT SETUP

EXIT WITHOUT SAUING

F10 : Save & Exit Setup (Shift) F2 : Change Color

Time, Date, Hard Disk Type...

那我们的代码, 其实就是与它打交道, 获取它的一些数据而已。

我们回过头看代码。

Esc : Quit

```
static void time_init(void) {
    struct tm time;
    do {
        time.tm_sec = CMOS_READ(0);
        time.tm_min = CMOS_READ(2);
        time.tm_hour = CMOS_READ(4);
        time.tm_mday = CMOS_READ(7);
        time.tm_mon = CMOS_READ(8);
        time.tm_year = CMOS_READ(9);
    } while (time.tm_sec != CMOS_READ(0));
    BCD TO BIN(time.tm sec);
    BCD_TO_BIN(time.tm_min);
    BCD_TO_BIN(time.tm_hour);
    BCD_TO_BIN(time.tm_mday);
    BCD_TO_BIN(time.tm_mon);
    BCD TO BIN(time.tm year);
    time.tm_mon--;
    startup_time = kernel_mktime(&time);
}
```

前面几个赋值语句 **CMOS\_READ** 就是通过读写 CMOS 上的指定端口,依次获取**年月日时分 秒**等信息。具体咋操作代码上也写了,也是按照 CMOS 手册要求的读写指定端口就行了,我 们就不展开了。

所以你看,其实操作系统程序,也是要依靠与一个外部设备打交道,来获取这些信息的,并不是它自己有什么魔力。操作系统最大的魅力,就在于它借力完成了一项伟大的事,借 CPU 的力,借硬盘的力,借内存的力,以及现在借 CMOS 的力。

至于 CMOS 又是如何知道时间的,这个就不在我们讨论范围了。

接下来 **BCD\_TO\_BIN** 就是 BCD 转换成 BIN, 因为从 CMOS 上获取的这些年月日都是 BCD 码值,需要转换成存储在我们变量上的二进制数值,所以需要一个小算法来转换一下,没什么意思。

最后一步 kernel\_mktime 也很简单,就是根据刚刚的那些时分秒数据,计算从 1970 年 1 月 1 日 0 时起到开机当时经过的秒数,作为开机时间,存储在 startup time 这个变量里。

想研究可以仔细看看这段代码,不过我觉得这种细节不必看。

```
startup_time = kernel_mktime(&time);
// kernel/mktime.c
long kernel_mktime(struct tm * tm)
    long res;
    int year;
    year = tm->tm_year - 70;
    res = YEAR*year + DAY*((year+1)/4);
    res += month[tm->tm_mon];
    if (tm->tm_mon>1 && ((year+2)%4))
        res -= DAY;
    res += DAY*(tm->tm_mday-1);
    res += HOUR*tm->tm hour;
    res += MINUTE*tm->tm_min;
    res += tm->tm_sec;
    return res;
}
```

就这。

所以今天其实就是,计算出了一个 startup\_time 变量而已,至于这个变量今后会被谁用,怎么用,那就是后话了。

相信你逐渐也体会到了,此时操作系统好多地方都是用外设要求的方式去询问,比如硬盘信息、显示模式,以及今天的开机时间的获取等。

所以至少到目前来说,你还不应该感觉操作系统有多么的"高端",很多时候都是繁琐地,读人家的硬件手册,获取到想要的的信息,拿来给自己用,或者对其进行各种设置。

但你一定要耐得住寂寞,真正体现操作系统的强大设计之处,还得接着往下读。

欲知后事如何,且听下回分解。


### 本系列的开篇词看这

闪客新系列! 你管这破玩意叫操作系统源码

本系列的扩展资料看这(也可点击**阅读原文**),这里有很多有趣的资料、答疑、互动参与项目,持续更新中,希望有你的参与。

https://github.com/sunym1993/flash-linux0.11-talk

本系列全局视角



最后, 祝大家都能追更到系列结束, 只要你敢持续追更, 并且把每一回的内容搞懂, 我就敢让你在系列结束后说一句, 我对 Linux 0.11 很熟悉。

公众号更新系列文章不易,阅读量越来越低,希望大家多多传播,不方便的话点个小小的**赞**我也会很开心,谢谢大家咯。

另外,本系列**完全免费**,希望大家能多多传播给同样喜欢的人,同时给我的 GitHub 项目点个 star, 就在**阅读原文**处, 这些就足够让我坚持写下去了! 我们下回见。



# 低并发编程

战略上藐视技术,战术上重视技术 175篇原创内容

Official Account

收录于合集 #操作系统源码 43

上一篇

下一篇

第16回 | 按下键盘后为什么屏幕上就会有输 第18回 | 大名鼎鼎的进程调度就是从这里开 出

始的

#### Read more

People who liked this content also liked

.NET Core 企业微信网页授权登录

全球技术精选