## 聊聊 top 命令中的 CPU 使用率

CPP开发者 2021-08-14 21:10


The following article is from Linux内核那些事 Author songsong001



#### Linux内核那些事

以简单的方式介绍 Linux 内核的原理,以通俗的语言分析 Linux 内核的实现。如果你没有...

平常我们使用 top 命令来查看系统的性能情况,在 top 命令中可以看到很多不同类型的 CPU 使用率,如下图红框中标出部分:



下面,我们来介绍一下这些 CPU 使用率的意义:

- us: user time,表示 CPU 执行用户进程的时间,包括 nice 时间。通常都是希望用户空间CPU越高越好。
- sy: system time,表示 CPU 在内核运行的时间,包括 IRQ 和 softirq。系统 CPU 占用越高,表明系统某部分存在瓶颈。通常这个值越低越好。
- ni: nice time, 具有优先级的用户进程执行时占用的 CPU 利用率百分比。
- id: idle time,表示系统处于空闲期,等待进程运行。
- wa: waiting time,表示 CPU 在等待 IO 操作完成所花费的时间。系统不 应该花费大量的时间来等待 IO 操作,否则就说明 IO 存在瓶颈。
- hi: hard IRQ time,表示系统处理硬中断所花费的时间。
- si: soft IRQ time,表示系统处理软中断所花费的时间。
- st: steal time,被强制等待(involuntary wait)虚拟 CPU 的时间,此时 Hypervisor 在为另一个虚拟处理器服务。

当然,单靠上面的解释来理解它们的意义还是比较困难的。所以,本文主要从源码的角度来分析 它们到底代表什么。

### 时钟中断

首先,我们要知道统计 CPU 使用情况在什么地方执行的。在分析之前,我们先来了解下 时钟中断:

**时钟中断**:是一种硬中断,由时间硬件(系统定时器,一种可编程硬件)产生。当 CPU 接收到时钟中断信号后,会在处理完当前指令后调用 时钟中断处理程序 来完成更新系统时间、执行周期性任务等。

可以发现,统计 CPU 使用情况是在 时钟中断处理程序 中完成的。

每个 CPU 的使用情况通过 cpu\_usage\_stat 结构来记录, 我们来看看其定义:

```
struct cpu_usage_stat {
    cputime64_t user;
    cputime64_t nice;
    cputime64_t system;
    cputime64_t softirq;
    cputime64_t irq;
    cputime64_t idle;
    cputime64_t idle;
    cputime64_t guest;
};
```

从 cpu\_usage\_stat 结构的定义可以看出,其每个字段与 top 命令的 CPU 使用率类型一一对应。在内核初始化时,会为每个 CPU 创建一个 cpu\_usage\_stat 结构,用于统计 CPU 的使用情况。

OK, 现在我们来分析下内核是怎么统计 CPU 的使用情况的。

每次执行 时钟中断处理程序 都会调用 account\_process\_tick 函数进行 CPU 使用情况统计, 我们来分析一下 account\_process\_tick 函数的实现:

```
void account_process_tick(struct task_struct *p, int user_tick)
   cputime_t one_jiffy_scaled = cputime_to_scaled(cputime_one_jiffy);
   struct rq *rq = this_rq();
   // 说明: user_tick 变量标识当前是否处于执行用户应用程序
   if (user_tick) {
       // 1. 如果 CPU 在执行用户程序, 那么调用 account_user_time 进行统计
       account_user_time(p, cputime_one_jiffy, one_jiffy_scaled);
   } else if ((p != rq->idle) || (irq_count() != HARDIRQ_OFFSET)) {
       // 2. 如果 CPU 在执行内核代码, 那么调用 account_system_time 进行统计
       account_system_time(p, HARDIRQ_OFFSET, cputime_one_jiffy,
                          one_jiffy_scaled);
   } else {
       // 3. 否则说明 CPU 在执行 idle 进程(也就是处于空闲状态), 那么调用 account_idle_time 进行统
       account_idle_time(cputime_one_jiffy);
   }
}
```

account\_process\_tick 函数主要分 3 种情况进行统计,如下:

- 如果 CPU 在执行用户程序, 那么调用 account\_user\_time 进行统计。
- 如果 CPU 在执行内核代码, 那么调用 account\_system\_time 进行统计。
- 否则说明 CPU 在执行 idle 进程(也就是处于空闲状态),那么调用 account \_\_idle\_time 进行统计。

#### CPU 使用情况统计

下面我们分别对这3种统计进行分析。

### 1. 统计用户程序执行时间

统计用户程序的执行时间是通过 account\_user\_time 函数来完成的, 我们来看看其实现:

account\_user\_time 函数主要分两种情况统计:

- 如果进程的 nice 值大于0, 那么将会增加到 CPU 统计结构的 nice 字段中。
- 如果进程的 nice 值小于等于0, 那么增加到 CPU 统计结构的 user 字段中。

这里说明一下进程 nice 值的作用, nice 值越大,说明进程的优先级越低。所以, nice 统计值主要用来统计低优先级进程的占使用 CPU 的情况。也说明了, user 和 nice 统计值都属于执行用户程序的 CPU 时间。

#### 2. 统计内核代码执行时间

如果在发生时钟中断前, CPU 处于内核态, 也就是说在执行内核代码。那么将会调用 account\_system\_time 函数进行统计, account\_system\_time 函数实现如下:

account\_system\_time 函数主要分 3 种情况进行统计:

- 如果当前处于硬中断执行上下文,那么增加到 CPU 统计结构的 irq 字段中。
- 如果当前处于软中断执行上下文,那么增加到 CPU 统计结构的 softirg 字段中。
- 否则增加到 CPU 统计结构的 system 字段中。

从上面代码可以看出, irq 和 softirq 统计值也算是内核代码执行时间。

## 3. idle 进程执行时间统计

当系统中没有可运行的进程时,将会执行 idle 进程。也就是说,当系统执行 idle 进程时,表示系统正处于空闲状态。

idle 进程执行时间统计由 account\_idle\_time 函数完成, 其实现如下:

```
void account_idle_time(cputime_t cputime)
{
    struct cpu_usage_stat *cpustat = &kstat_this_cpu.cpustat;
    cputime64_t cputime64 = cputime_to_cputime64(cputime);
    struct rg *rg = this_rg();
```

```
// 分 2 种情况统计 CPU 的使用情况
// 1. 如果系统有进程正在等待 I/O 操作完成,那么将统计到 iowait 字段中
// 2. 否则将统计到 idle 字段中
if (atomic_read(&rq->nr_iowait) > 0)
    cpustat->iowait = cputime64_add(cpustat->iowait, cputime64);
else
    cpustat->idle = cputime64_add(cpustat->idle, cputime64);
}
```

account\_idle\_time 函数也分两种情况进行统计:

- 如果系统中有正在等待 I/O 操作完成的进程, 那么增加到 CPU 统计结构 的 iowait 字段中。
- 否则增加到 CPU 统计结构的 idle 字段中。

从上面的分析可以看出, iowait 统计值也属于空闲时间的一种。

# top 命令的 CPU 使用率

通过源码分析,我们知道 top 命令中 CPU 使用率各种类型的意思,现在我们来介绍一下 top 命令是怎么计算各种类型的 CPU 使用率。

要获取各个 CPU 的使用情况信息,可以通过读取 /proc/stat 文件获取,如下:

```
[vagrant@localhost ~]$ cat /proc/stat
cpu 245 10 1142 1097923 95 0 28 0 0 0
cpu0 245 10 1142 1097923 95 0 28 0 0 0
...
```

上面的结果显示了 CPU 的使用情况信息,第一行代表所有 CPU 的总和,而第二行开始表示每个 CPU 核心的使用情况信息。因为我的电脑只有一个核,所以只有一条数据。

下面说说这些数据的意义,从第一个数值开始分别代表: user , nice , system , idle , iowait , irq , softirq , steal 。

所以, top 命令的 CPU 使用率计算公式如下:

%us = user / CPU总时间 %ni = nice / CPU总时间 %sy = system / CPU总时间 %id = idel / CPU总时间 %wa = wait / CPU总时间 %hi = irq / CPU总时间 %si = softirq / CPU总时间 %st = steal / CPU总时间

嗯,看起来还是挺简单的。

## 总结

本文主要分析了 top 命令中的 CPU 使用率的意义和实现原理,希望通过本文,能够帮助大家 对 top 命令有更深的认识。

- EOF -

. 推荐阅读 🗕 点击标题可跳转 🗕

- 1、图解: 进程怎么绑定 CPU
- 2、一键获取 Linux 内存、CPU、磁盘IO等信息脚本编写,及其原理详解
- 3、Linux 查询 OS、CPU、内存、硬盘信息

## 关注『CPP开发者』

看精选C++技术文章.加C++开发者专属圈子



#### CPP开发者

我们在 Github 维护着 9000+ star 的C语言/C++开发资源。日常分享 C语言 和 C++ 开发相... 24篇原创内容

公众号