Linux交换分区SWAP

Linux知识积累 2017-10-24 16:00

(点击上方蓝字,快速关注)

1.SWAP 概述

当系统的物理内存不够用的时候,就需要将物理内存中的一部分空间释放出来,以供当前运行的程序使用。那些被释放的空间可能来自一些很长时间没有什么操作的程序,这些被释放的空间被临时保存到Swap空间中,等到那些程序要运行时,再从Swap中恢复保存的数据到内存中。这样,系统总是在物理内存不够时,才进行Swap交换。

这个是SWAP 交换分区的作用。 实际上,我们更关注的应该是SWAP分区的大小问题。 设置多大才是最优的。

一般来说可以按照如下规则设置swap大小:

- 4G以内的物理内存, SWAP 设置为内存的2倍。
- 4-8G的物理内存,SWAP等于内存大小。
- 8-64G 的物理内存, SWAP 设置为8G。
- 64-256G物理内存, SWAP 设置为16G。

实际上,系统中交换分区的大小并不取决于物理内存的量,而是取决于系统中内存的负荷,所以在安装系统时要根据具体的业务来设置SWAP的值。

2. 系统在什么情况下才会使用SWAP?

实际上,并不是等所有的物理内存都消耗完毕之后,才去使用swap的空间,什么时候使用是由 swappiness 参数值控制。

[root@rhce ~]# cat /proc/sys/vm/swappiness 60

该值默认值是60.

swappiness=0的时候表示最大限度使用物理内存,然后才是 swap空间,

swappiness = 100的时候表示积极的使用swap分区,并且把内存上的数据及时的搬运到swap空间 里面。

现在服务器的内存动不动就是上百G,所以我们可以把这个参数值设置的低一些,让操作系统尽可能的使用物理内存,降低系统对swap的使用,从而提高系统的性能。

3. 如何修改swappiness参数?

--临时性修改:

[root@rhce ~]# sysctl vm.swappiness=10
vm.swappiness = 10
[root@rhce ~]# cat /proc/sys/vm/swappiness
10

这里我们的修改已经生效,但是如果我们重启了系统,又会变成60.

--永久修改:

在/etc/sysctl.conf 文件里添加如下参数:

vm.swappiness=10

或者:

[root@rhce ~]# echo 'vm.swappiness=10' >>/etc/sysctl.conf 保存, 重启, 就生效了。

4. 查看系统当前SWAP 空间大小

[root@dave ~]# free -m

total used free shared buffers cached

Mem: 1954 1923 31 0 21 1345

-/+ buffers/cache: 555 1399

Swap: 1999 21 1978

5. 释放SWAP 空间

假设我们的系统出现了性能问题,我们通过vmstat命令看到有大量的swap,而我们的物理内存又很充足,那么我们可以手工把swap 空间释放出来。让进程去使用物理内存,从而提高性能。

[root@dave ~]# vmstat 1 5

procs -----io---- --system-- ----cpu-----

r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st

 $0 \ 0 \ 22272 \ 32620 \ 22032 \ 1378312 \quad 0 \ 0 \ 33 \quad 38 \ 0 \ 41 \ 1 \ 2 \ 96 \ 0 \ 0$

0 0 22272 32612 22032 1378340 0 0 0 0 902 1627 0 5 95 0 0

 $0 \ \ 0 \ \ 22272 \ \ 32612 \ \ 22032 \ 1378340 \quad \ 0 \quad \ 0 \quad \ 0 \ \ \ 905 \ 1636 \ \ 1 \ \ 8 \ 91 \ \ 0 \ \ 0$

0 0 22272 32612 22032 1378340 0 0 0 32 907 1616 0 6 94 0 0

 $0 \ \ 0 \ \ 22272 \ \ 32612 \ \ 22032 \ 1378340 \quad \ 0 \quad \ 0 \quad \ 0 \ \ \ 924 \ 1651 \ \ 0 \ \ 8 \ 92 \ 0 \ \ 0$

[root@dave ~]#

[root@dave ~]# free -m

total used free shared buffers cached Mem: 1954 1923 31 0 21 1345

-/+ buffers/cache: 555 1399

Swap: 1999 21 1978

注意: free命令默认单位为k, -m 单位为M。 我们这里的swap使用了21M的空间。

--查看当前swap 的使用

[root@dave ~]# swapon -s

Filename Type Size Used Priority /dev/sda2 partition 2047992 22272 -1

[root@dave ~]# cat /proc/swaps

Filename Type Size Used Priority

/dev/sda2 partition 2047992 22272 -1

[root@dave ~]#

swapon -s 等于 cat/proc/swaps

--关闭swap 交换分区:

[root@dave ~]# swapoff/dev/sda2

[root@dave ~]# swapon -s

Filename Type Size Used Priority

--查看swap的使用情况:

[root@dave ~]# free -m

total used free shared buffers cached

Mem: 1954 1939 15 0 21 1343

-/+ buffers/cache: 573 1381

Swap: 0 0 0

--启用swap分区:

[root@dave ~]# swapon /dev/sda2

--验证状态:

[root@dave ~]# swapon -s

Filename Type Size Used Priority

/dev/sda2 partition 2047992 0 -1