


谭升的博客

人工智能基础



【CUDA 基础】3.6 动态并行



Abstract: 本文介绍CUDA动态并行——在设备上运行时的网格启动新的子网格

Keywords: 动态并行,嵌套执行

动态并行

本文作为第三章CUDA执行模型的最后一篇介绍动态并行,书中关于动态并行有一部分嵌套归约的例子,但是我认为,这个例子应该对我们用途不大,首先它并不能降低代码复杂度,其次,其运行效率也没有提高,动态并行,相当于串行编程的中的递归调用,递归调用如果能转换成迭代循环,一般为了效率的时候是要转换成循环的,只有当效率不是那么重要,而更注重代码的简洁性的时候,我们才会使用,所以我们

本文只介绍简单的一些基础知识,如果需要使用动态并行相关内容的同学,请查询文档或更专业的博客。到目前为止,我们所有的内核都是在主机线程中调用的,那么我们肯定会想,是否我们可以在内核中调用内核,这个内核可以是别的内核,也可以是自己,那么我们就需要动态并行了,这个功能在早期的设备上是不支持的。

动态并行的好处之一就是能让复杂的内核变得有层次,坏处就是写出来的程序更复杂,因为并行行为本来就不好控制,去年我在没有系统的学习CUDA的时候写过一个400行左右的内核,用来训练人脸检测程序,确实比cpu块,但是从gpu的温度来判断,并没有很高的利用率(当时还不会使用性能检测工具这些,当时TensorFlow跑的时候GPU温度有80多,但是我写的就只有60多,所以我断定,gpu性能完全没发挥,但是那个程序还是运行了好久,可见磨刀不误砍柴工这句话是多么正确)

动态并行的另一个好处是等到执行的时候再配置创建多少个网格,多少个块,这样就可以动态的利用GPU 硬件调度器和加载平衡器了,通过动态调整,来适应负载。并且在内核中启动内核可以减少一部分数据传输消耗。

嵌套执行

前面我们大费周章的其实也就只学了,网格,块,和启动配置,以及一些线程束的知识,现在我们要做的是从内核中启动内核。

内核中启动内核,和cpu并行中有一个相似的概念,就是父线程和子线程。子线程由父线程启动,但是到了GPU,这类名词相对多了些,比如父网格,父线程块,父线程,对应的子网格,子线程块,子线程。子网格被父线程启动,且必须在对应的父线程,父线程块,父网格结束之前结束。所有的子网格结束后,父线程,父线程块,父网格才会结束。




FIGURE 3-26

上图清晰地表明了父网格和子网格的使用情况, 一种典型的执行方式:

主机启动一个网格(也就是一个内核)-> 此网格(父网格)在执行的过程中启动新的网格(子网格们)->所有子网格们都运行结束后-> 父网格才能结束,否则要等待

如果调用的线程没有显示同步启动子网格,那么运行时保证,父网格和子网格隐式同步。

图中显式的同步了父网格和子网格,通过设置栅栏的方法。

父网格中的不同线程启动的不同子网格,这些子网格拥有相同的父线程块,他们之间是可以同步的。线程块中所有的线程创建的所有子网格完成之后,线程块执行才会完成。如果块中的所有线程在子网格完成前退出,那么子网格隐式同步会被触发。隐式同步就是虽然没用同步指令,但是父线程块中虽然所有线程都执行完毕,但是依旧要等待对应的所有子网格执行完毕,然后才能退出。

前面我们讲过隐式同步,比如cudaMemcpy就能起到隐式同步的作用,但是主机内启动的网格,如果没有显式同步,也没有隐式同步指令,那么cpu线程很有可能就真的退出了,而你的gpu程序可能还在运行,这样就非常尴尬了。父线程块启动子网格需要显示的同步,也就是说不通的线程束需要都执行到子网格调用那一句,这个线程块内的所有子网格才能依据所在线程束的执行,一次执行。

接着是最头疼的内存,内存竞争对于普通并行就很麻烦了,现在对于动态并行,更麻烦,主要的有下面几点:

- 1. 父网格和子网格共享相同的全局和常量内存。
- 2. 父网格子网格有不同的局部内存
- 3. 有了子网格和父网格间的弱一致性作为保证,父网格和子网格可以对全局内存并发存取。

- 4. 有两个时刻父网格和子网格所见内存一致: 子网格启动的时候, 子网格结束的时候
- 5. 共享内存和局部内存分别对于线程块和线程来说是私有的
- 6. 局部内存对线程私有,对外不可见。

在GPU上嵌套Hello World

为了研究初步动态并行,我们先来写个Hello World进行操作,代码如下:

```
global void nesthelloworld(int iSize,int iDepth)
        unsigned int tid=threadIdx.x;
       printf("depth : %d blockIdx: %d,threadIdx: %d\n",iDepth,blockIdx.x,threadIdx.x)
       if (iSize==1)
           return;
       int nthread=(iSize>>1);
       if (tid==0 && nthread>0)
       {
            nesthelloworld<<<1,nthread>>>(nthread,++iDepth);
            printf("----> nested execution depth: %d\n",iDepth);
        }
   }
    int main(int argc, char* argv[])
       int size=64;
       int block x=2;
       dim3 block (block x, 1);
      dim3 grid((size-1)/block.x+1,1);
       nesthelloworld<<<qrid,block>>>(size,0);
      cudaGetLastError();
       cudaDeviceReset();
       return 0;
28 }
```

这就是完成可执行代码,编译的命令与之前有些不同,工程中使用cmake管理,但是本程序没有纳入其中,而是使用了一个单独的makefile

-lcudadevrt -relocatable-device-code true 是前面没有的,这两个指令是动态并行需要的一个库,relocatable-device-code表示生成可重新定位的代码,第十章将会讲解更多重新定位设备代码的内容。这个程序的功能如下

第一层: 有多个线程块,执行输出,然后在tid==0的线程,启动子网格,子网格的配置是当前的一半,包括线程数量,和输入参数 iSize。

第二层: 有很多不同的子网格, 因为我们上面多个不同的线程块都启动了子网格, 我们这里只分析一个子网格, 执行输出, 然后在tid==0的子线程, 启动子网格, 子网格的配置是当前的一半, 包括线程数量, 和输入参数 iSize。

第三层: 继续递归下去,直到iSize==0

结束。

执行结果如下,有点长,但是能看出一些问题。由于输出太多,我截取部分有意思的部分来给大家看一下,想自己运行的可以去github_上clone

```
. ● ● 🌕 Tony — tony@tony-Lenovo: ~/Project/CUDA_Freshman/13_nested_hello_world — ssh tony@192.168.3.19 — 80×24
tony@tony-Lenovo:~/Project/CUDA_Freshman/13_nested_hello_world$ ./nested_Hello_W
orld
depth : 0 blockIdx: 12,threadIdx: 0
depth : 0 blockIdx: 12,threadIdx: 1
depth: 0 blockIdx: 18,threadIdx: 0
depth : 0 blockIdx: 18,threadIdx: 1
depth : 0 blockIdx: 6,threadIdx: 0
depth : 0 blockIdx: 6,threadIdx: 1
depth : 0 blockIdx: 0,threadIdx: 0
depth : 0 blockIdx: 0,threadIdx: 1
depth: 0 blockIdx: 8,threadIdx: 0
depth : 0 blockIdx: 8,threadIdx: 1
depth : 0 blockIdx: 30,threadIdx: 0
depth : 0 blockIdx: 30,threadIdx: 1
depth: 0 blockIdx: 14,threadIdx: 0
depth : 0 blockIdx: 14,threadIdx: 1
depth: 0 blockIdx: 24,threadIdx: 0
depth : 0 blockIdx: 24,threadIdx: 1
depth : 0 blockIdx: 2,threadIdx: 0
depth : 0 blockIdx: 2,threadIdx: 1
depth: 0 blockIdx: 20,threadIdx: 0
depth : 0 blockIdx: 20,threadIdx: 1
                                       ↑ 57%
depth: 0 blockIdx: 26,threadIdx: 0
depth : 0 blockIdx: 26,threadIdx: 1
```

```
● ● ↑ Tony — tony@tony-Lenovo: ~/Project/CUDA_Freshman/13_nested_hello_world — ssh tony@192.168.3.19 — 80×31
depth: 2 blockIdx: 0,threadIdx: 0
depth : 2 blockIdx: 0,threadIdx: 1
depth : 2 blockIdx: 0,threadIdx: 2
depth: 2 blockIdx: 0,threadIdx: 3
depth: 2 blockIdx: 0,threadIdx: 4
depth : 2 blockIdx: 0,threadIdx: 5
depth: 2 blockIdx: 0,threadIdx: 6
depth: 2 blockIdx: 0,threadIdx: 7
depth: 2 blockIdx: 0,threadIdx: 8
depth : 2 blockIdx: 0,threadIdx: 9
depth: 2 blockIdx: 0,threadIdx: 10
depth : 2 blockIdx: 0,threadIdx: 11
depth: 2 blockIdx: 0,threadIdx: 12
depth: 2 blockIdx: 0,threadIdx: 13
depth: 2 blockIdx: 0,threadIdx: 14
depth : 2 blockIdx: 0,threadIdx: 15
-----> nested execution depth: 3
depth : 2 blockIdx: 0,threadIdx: 0
depth : 2 blockIdx: 0,threadIdx: 1
depth : 2 blockIdx: 0,threadIdx: 2
depth : 2 blockIdx: 0,threadIdx: 3
depth: 2 blockIdx: 0,threadIdx: 4
depth : 2 blockIdx: 0,threadIdx: 5
depth : 2 blockIdx: 0,threadIdx: 6
depth : 2 blockIdx: 0,threadIdx: 7
depth : 2 blockIdx: 0,threadIdx: 8
depth: 2 blockIdx: 0,threadIdx: 9
depth : 2 blockIdx: 0,threadIdx: 10
depth : 2 blockIdx: 0,threadIdx: 11
depth: 2 blockIdx: 0,threadIdx: 12
depth: 2 blockIdx: 0,threadIdx: 13
```

```
● ● ↑ Tony — tony@tony-Lenovo: ~/Project/CUDA_Freshman/13_nested_hello_world — ssh tony@192.168.3.19 — 80×31
depth: 1 blockIdx: 0,threadIdx: 13
depth : 1 blockIdx: 0,threadIdx: 14
depth: 1 blockIdx: 0,threadIdx: 15
depth: 1 blockIdx: 0,threadIdx: 16
depth : 1 blockIdx: 0,threadIdx: 17
depth : 1 blockIdx: 0,threadIdx: 18
depth: 1 blockIdx: 0,threadIdx: 19
depth: 1 blockIdx: 0,threadIdx: 20
depth: 1 blockIdx: 0,threadIdx: 21
depth: 1 blockIdx: 0,threadIdx: 22
depth: 1 blockIdx: 0,threadIdx: 23
depth: 1 blockIdx: 0,threadIdx: 24
depth: 1 blockIdx: 0,threadIdx: 25
depth: 1 blockIdx: 0,threadIdx: 26
depth: 1 blockIdx: 0,threadIdx: 27
depth: 1 blockIdx: 0,threadIdx: 28
depth: 1 blockIdx: 0,threadIdx: 29
depth: 1 blockIdx: 0,threadIdx: 30
depth : 1 blockIdx: 0,threadIdx: 31
depth: 3 blockIdx: 0,threadIdx: 0
depth : 3 blockIdx: 0,threadIdx: 1
depth: 3 blockIdx: 0,threadIdx: 2
depth: 3 blockIdx: 0,threadIdx: 3
depth : 3 blockIdx: 0,threadIdx: 4
depth: 3 blockIdx: 0,threadIdx: 5
depth: 3 blockIdx: 0,threadIdx: 6
depth: 3 blockIdx: 0,threadIdx: 7
depth : 3 blockIdx: 0,threadIdx: 0
depth: 3 blockIdx: 0,threadIdx: 1
depth: 3 blockIdx: 0,threadIdx: 2
depth: 3 blockIdx: 0,threadIdx: 3
```

```
● ● ↑ Tony — tony@tony-Lenovo: ~/Project/CUDA_Freshman/13_nested_hello_world — ssh tony@192.168.3.19 — 80×31
depth : 6 blockIdx: 0,threadIdx: 0
depth: 6 blockIdx: 0,threadIdx: 0
depth : 6 blockIdx: 0,threadIdx: 0
depth : 6 blockIdx: 0,threadIdx: 0
depth: 6 blockIdx: 0,threadIdx: 0
depth : 6 blockIdx: 0,threadIdx: 0
depth: 6 blockIdx: 0,threadIdx: 0
depth: 6 blockIdx: 0,threadIdx: 0
depth : 6 blockIdx: 0,threadIdx: 0
depth : 6 blockIdx: 0,threadIdx: 0
depth : 6 blockIdx: 0,threadIdx: 0
depth: 6 blockIdx: 0,threadIdx: 0
depth : 6 blockIdx: 0,threadIdx: 0
depth : 6 blockIdx: 0,threadIdx: 0
depth : 6 blockIdx: 0,threadIdx: 0
depth: 4 blockIdx: 0,threadIdx: 0
depth : 4 blockIdx: 0,threadIdx: 1
depth : 4 blockIdx: 0,threadIdx: 2
depth : 4 blockIdx: 0,threadIdx: 3
-----> nested execution depth: 5
depth : 5 blockIdx: 0,threadIdx: 0
depth : 5 blockIdx: 0,threadIdx: 1
-----> nested execution depth: 6
depth : 6 blockIdx: 0,threadIdx: 0
tony@tony-Lenovo:~/Project/CUDA_Freshman/13_nested_hello_world$
```

可见,当多层调用子网格的时候,同一家的(就是用相同祖宗线程的子网)是隐式同步的,而不同宗的则是各跑各的。

总结

本文简单介绍了动态并行的基础知识,非常基础,对于动态并行的归约这里就不再讲解了,需要使用的同学自行学习,下一篇开始进入下一章,我们开始研究内存。

本文作者: 谭升

本文链接: https://face2ai.com/CUDA-F-3-6-动态并行/

版权声明: 本博客所有文章除特别声明外,均采用 <u>CC BY-NC-SA 4.0</u> 许可协议。转载请注明出处!