#### xiaolincoding.com

# 5.7 线程崩溃了,进程也会崩溃 吗?

小林coding

27-33 minutes

# # 4.3 内存满了,会发生什么?

大家好, 我是小林。

前几天有位读者留言说,面腾讯时,被问了两个内存管 理的问题:



小林哥,腾讯面试官问了一个问题,为什么操作系统需要内存管理和虚拟内存,除了给进程分配内存和防止进程间相互影响,还有什么作用?



然后提到除了OOM,在内存满了之后会有什么处理? 我当场就懵了

先来说说第一个问题:虚拟内存有什么作用?

 第一,虚拟内存可以使得进程对运行内存超过物理内存 大小,因为程序运行符合局部性原理,CPU 访问内存会 有很明显的重复访问的倾向性,对于那些没有被经常使

用到的内存,我们可以把它换出到物理内存之外,比如 硬盘上的 swap 区域。

- 第二,由于每个进程都有自己的页表,所以每个进程的虚拟内存空间就是相互独立的。进程也没有办法访问其他进程的页表,所以这些页表是私有的,这就解决了多进程之间地址冲突的问题。
- 第三,页表里的页表项中除了物理地址之外,还有一些标记属性的比特,比如控制一个页的读写权限,标记该页是否存在等。在内存访问方面,操作系统提供了更好的安全性。

然后今天主要是聊聊第二个问题,「**系统内存紧张时, 会发生什么?**]

#### 发车!



# # 内存分配的过程是怎样的?

应用程序通过 malloc 函数申请内存的时候,实际上申请的是虚拟内存,此时并不会分配物理内存。

当应用程序读写了这块虚拟内存,CPU 就会去访问这个虚拟内存,这时会发现这个虚拟内存没有映射到物理内存,CPU 就会产生**缺页中断**,进程会从用户态切换到内核态,并将缺页中断交给内核的 Page Fault Handler(缺页中断函数)处理。

缺页中断处理函数会看是否有空闲的物理内存,如果有,就直接分配物理内存,并建立虚拟内存与物理内存, 之间的映射关系。

如果没有空闲的物理内存,那么内核就会开始进行**回收 内存**的工作,回收的方式主要是两种:直接内存回收和 后台内存回收。


- 后台内存回收 (kswapd) : 在物理内存紧张的时候, 会唤醒 kswapd 内核线程来回收内存, 这个回收内存的过程异步的, 不会阻塞进程的执行。
- **直接内存回收** (direct reclaim) : 如果后台异步回收跟不上进程内存申请的速度,就会开始直接回收,这个回收内存的过程是**同步**的,会阻塞进程的执行。

如果直接内存回收后,空闲的物理内存仍然无法满足此次物理内存的申请,那么内核就会放最后的大招了——**触发 OOM (Out of Memory) 机制**。

OOM Killer 机制会根据算法选择一个占用物理内存较高

的进程,然后将其杀死,以便释放内存资源,如果物理内存依然不足,OOM Killer 会继续杀死占用物理内存较高的进程,直到释放足够的内存位置。

申请物理内存的过程如下图:



# #哪些内存可以被回收?

系统内存紧张的时候,就会进行回收内测的工作,那具体哪些内存是可以被回收的呢?

主要有两类内存可以被回收,而且它们的回收方式也不同。

- 文件页 (File-backed Page): 内核缓存的磁盘数据 (Buffer) 和内核缓存的文件数据 (Cache) 都叫作文件 页。大部分文件页,都可以直接释放内存,以后有需要 时,再从磁盘重新读取就可以了。而那些被应用程序修 改过,并且暂时还没写入磁盘的数据(也就是脏页),就得先写入磁盘,然后才能进行内存释放。所以,回收 干净页的方式是直接释放内存,回收脏页的方式是先写 回磁盘后再释放内存。
- **匿名页**(Anonymous Page): 这部分内存没有实际载体,不像文件缓存有硬盘文件这样一个载体,比如堆、栈数据等。这部分内存很可能还要再次被访问,所以不能直接释放内存,它们**回收的方式是通过 Linux 的 Swap 机制**, Swap 会把不常访问的内存先写到磁盘中,然后释放这些内存,给其他更需要的进程使用。再次访问这些内存时,重新从磁盘读入内存就可以了。 文件页和匿名页的回收都是基于 LRU 算法,也就是优先

5 of 18 9/16/2022, 4:18 PM

回收不常访问的内存。LRU 回收算法,实际上维护着

active 和 inactive 两个双向链表,其中:

- active\_list 活跃内存页链表,这里存放的是最近被访问过(活跃)的内存页;
- inactive\_list 不活跃内存页链表,这里存放的是很少被访问(非活跃)的内存页;

越接近链表尾部,就表示内存页越不常访问。这样,在回收内存时,系统就可以根据活跃程度,优先回收不活跃的内存。

活跃和非活跃的内存页,按照类型的不同,又分别分为 文件页和匿名页。可以从 /proc/meminfo 中,查询它们 的大小,比如:

## # 回收内存带来的性能影响

在前面我们知道了回收内存有两种方式。

- 一种是后台内存回收,也就是唤醒 kswapd 内核线程, 这种方式是异步回收的,不会阻塞进程。
- 一种是直接内存回收,这种方式是同步回收的,会阻塞 进程,这样就会造成很长时间的延迟,以及系统的 CPU 利用率会升高,最终引起系统负荷飙高。

可被回收的内存类型有文件页和匿名页:

文件页的回收:对于干净页是直接释放内存,这个操作 不会影响性能,而对于脏页会先写回到磁盘再释放内 存,这个操作会发生磁盘 I/O 的,这个操作是会影响系统性能的。

匿名页的回收:如果开启了 Swap 机制,那么 Swap 机制会将不常访问的匿名页换出到磁盘中,下次访问时,再从磁盘换入到内存中,这个操作是会影响系统性能的。

可以看到,回收内存的操作基本都会发生磁盘 I/O 的,如果回收内存的操作很频繁,意味着磁盘 I/O 次数会很多,这个过程势必会影响系统的性能,整个系统给人的感觉就是很卡。

下面针对回收内存导致的性能影响,说说常见的解决方式。

## # 调整文件页和匿名页的回收倾向


从文件页和匿名页的回收操作来看,文件页的回收操作对系统的影响相比匿名页的回收操作会少一点,因为文件页对于干净页回收是不会发生磁盘 I/O 的,而匿名页的 Swap 换入换出这两个操作都会发生磁盘 I/O。

Linux 提供了一个 /proc/sys/vm/swappiness 选项, 用来调整文件页和匿名页的回收倾向。

swappiness 的范围是 0-100,数值越大,越积极使用 Swap,也就是更倾向于回收匿名页;数值越小,越消极 使用 Swap,也就是更倾向于回收文件页。 一般建议 swappiness 设置为 0 (默认值是 60) ,这样 在回收内存的时候,会更倾向于文件页的回收,但是并 不代表不会回收匿名页。

## # 尽早触发 kswapd 内核线程异步回收内存

如何查看系统的直接内存回收和后台内存回收的指标? 我们可以使用 sar -B 1 命令来观察:



图中红色框住的就是后台内存回收和直接内存回收的指标,它们分别表示:


- pgscank/s: kswapd(后台回收线程) 每秒扫描的 page 个数。
- pgscand/s: 应用程序在内存申请过程中每秒直接扫描的 page 个数。
- pgsteal/s: 扫描的 page 中每秒被回收的个数 (pgscank+pgscand)。

如果系统时不时发生抖动,并且在抖动的时间段里如果通过 sar -B 观察到 pgscand 数值很大,那大概率是因为「直接内存回收」导致的。

针对这个问题,解决的办法就是,可以通过尽早的触发

「后台内存回收」来避免应用程序进行直接内存回收。 什么条件下才能触发 kswapd 内核线程回收内存呢? 内核定义了三个内存阈值(watermark, 也称为水 位),用来衡量当前剩余内存(pages\_free)是否充裕 或者紧张,分别是:

- 页最小阈值 (pages\_min) ;
- 页低阈值 (pages\_low) ;
- 页高阈值(pages\_high);这三个内存阈值会划分为四种内存使用情况,如下图:



kswapd 会定期扫描内存的使用情况,根据剩余内存 (pages\_free) 的情况来进行内存回收的工作。

• 图中绿色部分:如果剩余内存 (pages\_free) 大于页高

阈值 (pages\_high) , 说明剩余内存是充足的;

- 图中蓝色部分:如果剩余内存(pages\_free)在页高阈值(pages\_high)和页低阈值(pages\_low)之间,说明内存有一定压力,但还可以满足应用程序申请内存的请求;
- 图中橙色部分:如果剩余内存(pages\_free)在页低阈值(pages\_low)和页最小阈值(pages\_min)之间,说明内存压力比较大,剩余内存不多了。这时 kswapd0 会执行内存回收,直到剩余内存大于高阈值(pages\_high)为止。虽然会触发内存回收,但是不会阻塞应用程序,因为两者关系是异步的。
- 图中红色部分:如果剩余内存(pages\_free)小于页最小阈值(pages\_min),说明用户可用内存都耗尽了,此时就会**触发直接内存回收**,这时应用程序就会被阻塞,因为两者关系是同步的。

可以看到,当剩余内存页 (pages\_free) 小于页低阈值 (pages\_low) ,就会触发 kswapd 进行后台回收,然后 kswapd 会一直回收到剩余内存页 (pages\_free) 大于页高阈值 (pages\_high) 。

也就是说 kswapd 的活动空间只有 pages\_low 与 pages\_min 之间的这段区域,如果剩余内测低于了 pages\_min 会触发直接内存回收,高于了 pages\_high 又不会唤醒 kswapd。

页低阈值 (pages\_low) 可以通过内核选项 /proc/sys/vm/min\_free\_kbytes (该参数代表系统所保留空闲内存的最低限) 来间接设置。

min\_free\_kbytes 虽然设置的是页最小阈值 (pages\_min),但是页高阈值(pages\_high)和页低 阈值(pages\_low)都是根据页最小阈值 (pages\_min)计算生成的,它们之间的计算关系如 下:

如果系统时不时发生抖动,并且通过 sar -B 观察到 pgscand 数值很大,那大概率是因为直接内存回收导致的,这时可以增大 min\_free\_kbytes 这个配置选项来及早地触发后台回收,然后继续观察 pgscand 是否会降为 0。

增大了 min\_free\_kbytes 配置后,这会使得系统预留过多的空闲内存,从而在一定程度上降低了应用程序可使用的内存量,这在一定程度上浪费了内存。极端情况下设置 min\_free\_kbytes 接近实际物理内存大小时,留给应用程序的内存就会太少而可能会频繁地导致 OOM 的发生。

所以在调整 min\_free\_kbytes 之前,需要先思考一下,应用程序更加关注什么,如果关注延迟那就适当地增大min\_free\_kbytes,如果关注内存的使用量那就适当地调小 min free kbytes。


## # NUMA 架构下的内存回收策略

## 什么是 NUMA 架构?

再说 NUMA 架构前,先给大家说说 SMP 架构,这两个架构都是针对 CPU 的。

SMP 指的是一种多个 CPU 处理器共享资源的电脑硬件架构,也就是说每个 CPU 地位平等,它们共享相同的物理资源,包括总线、内存、IO、操作系统等。每个 CPU 访问内存所用时间都是相同的,因此,这种系统也被称为一致存储访问结构 (UMA, Uniform Memory Access)。

随着 CPU 处理器核数的增多,多个 CPU 都通过一个总线访问内存,这样总线的带宽压力会越来越大,同时每个 CPU 可用带宽会减少,这也就是 SMP 架构的问题。



**SMP Architecture** 

NUMA Architecture

为了解决 SMP 架构的问题,就研制出了 NUMA 结构,即非一致存储访问结构(Non-uniform memory access, NUMA)。

NUMA 架构将每个 CPU 进行了分组,每一组 CPU 用Node 来表示,一个 Node 可能包含多个 CPU。

每个 Node 有自己独立的资源,包括内存、IO 等,每个 Node 之间可以通过互联模块总线(QPI)进行通信,所以,也就意味着每个 Node 上的 CPU 都可以访问到整个系统中的所有内存。但是,访问远端 Node 的内存比访问本地内存要耗时很多。

NUMA 架构跟回收内存有什么关系?

在 NUMA 架构下,当某个 Node 内存不足时,系统可以 从其他 Node 寻找空闲内存,也可以从本地内存中回收 内存。

具体选哪种模式,可以通过 /proc/sys /vm/zone\_reclaim\_mode 来控制。它支持以下几个选 项:

- 0 (默认值): 在回收本地内存之前, 在其他 Node 寻找空闲内存;
- 1: 只回收本地内存;
- 2:只回收本地内存,在本地回收内存时,可以将文件页中的脏页写回硬盘,以回收内存。

• 4: 只回收本地内存,在本地回收内存时,可以用 swap 方式回收内存。

在使用 NUMA 架构的服务器,如果系统出现还有一半内存的时候,却发现系统频繁触发「直接内存回收」,导致了影响了系统性能,那么大概率是因为zone\_reclaim\_mode 没有设置为 0 ,导致当本地内存不足的时候,只选择回收本地内存的方式,而不去使用其他 Node 的空闲内存。

虽然说访问远端 Node 的内存比访问本地内存要耗时很多,但是相比内存回收的危害而言,访问远端 Node 的内存带来的性能影响还是比较小的。因此,zone\_reclaim\_mode 一般建议设置为 0。

## # 如何保护一个进程不被 OOM 杀掉呢?

在系统空闲内存不足的情况,进程申请了一个很大的内存, 如果直接内存回收都无法回收出足够大的空闲内存, 那么就会触发 OOM 机制, 内核就会根据算法选择一个进程杀掉。

Linux 到底是根据什么标准来选择被杀的进程呢?这就要提到一个在 Linux 内核里有一个 oom\_badness()函数,它会把系统中可以被杀掉的进程扫描一遍,并对每个进程打分,得分最高的进程就会被首先杀掉。

进程得分的结果受下面这两个方面影响:

- 第一, 进程已经使用的物理内存页面数。
- 第二,每个进程的 OOM 校准值 oom\_score\_adj。它是可以通过 /proc/[pid]/oom\_score\_adj 来配置的。我们可以在设置 -1000 到 1000 之间的任意一个数值,调整进程被 OOM Kill 的几率。

函数 oom\_badness() 里的最终计算方法是这样的:

用「系统总的可用页面数」乘以「OOM 校准值oom\_score\_adj」再除以 1000,最后再加上进程已经使用的物理页面数,计算出来的值越大,那么这个进程被 OOM Kill 的几率也就越大。

每个进程的 oom\_score\_adj 默认值都为 0, 所以最终得分跟进程自身消耗的内存有关,消耗的内存越大越容易被杀掉。我们可以通过调整 oom\_score\_adj 的数值,来改成进程的得分结果:

- 如果你不想某个进程被首先杀掉,那你可以调整该进程的oom\_score\_adj,从而改变这个进程的得分结果,降低该进程被 OOM 杀死的概率。
- 如果你想某个进程无论如何都不能被杀掉,那你可以将 oom\_score\_adj 配置为 -1000。

我们最好将一些很重要的系统服务的 oom\_score\_adj 配置为 -1000, 比如 sshd, 因为这些系统服务一旦被杀掉, 我们就很难再登陆进系统了。

但是,不建议将我们自己的业务程序的 oom\_score\_adj设置为 -1000,因为业务程序一旦发生了内存泄漏,而它又不能被杀掉,这就会导致随着它的内存开销变大,OOM killer 不停地被唤醒,从而把其他进程一个个给杀掉。

#### 参考资料:

- https://time.geekbang.org/column/article/277358
- https://time.geekbang.org/column/article/75797
- https://www.jianshu.com/p/e40e8813842f

## #总结

内核在给应用程序分配物理内存的时候,如果空闲物理内存不够,那么就会进行内存回收的工作,主要有两种方式:

- 后台内存回收:在物理内存紧张的时候,会唤醒 kswapd 内核线程来回收内存,这个回收内存的过程异 步的,不会阻塞进程的执行。
- 直接内存回收:如果后台异步回收跟不上进程内存申请的速度,就会开始直接回收,这个回收内存的过程是同步的,会阻塞进程的执行。

可被回收的内存类型有文件页和匿名页:

• 文件页的回收: 对于干净页是直接释放内存, 这个操作

不会影响性能,而对于脏页会先写回到磁盘再释放内存,这个操作会发生磁盘 I/O 的,这个操作是会影响系统性能的。

匿名页的回收:如果开启了 Swap 机制,那么 Swap 机制会将不常访问的匿名页换出到磁盘中,下次访问时,再从磁盘换入到内存中,这个操作是会影响系统性能的。

文件页和匿名页的回收都是基于 LRU 算法,也就是优先回收不常访问的内存。回收内存的操作基本都会发生磁盘 I/O 的,如果回收内存的操作很频繁,意味着磁盘 I/O 次数会很多,这个过程势必会影响系统的性能。

针对回收内存导致的性能影响,常见的解决方式。

- 设置 /proc/sys/vm/swappiness, 调整文件页和匿名页的 回收倾向,尽量倾向于回收文件页;
- 设置 /proc/sys/vm/min\_free\_kbytes, 调整 kswapd 内核 线程异步回收内存的时机;
- 设置 /proc/sys/vm/zone\_reclaim\_mode, 调整 NUMA 架构下内存回收策略,建议设置为 0,这样在回收本地内存之前,会在其他 Node 寻找空闲内存,从而避免在系统还有很多空闲内存的情况下,因本地 Node 的本地内存不足,发生频繁直接内存回收导致性能下降的问题;

在经历完直接内存回收后,空闲的物理内存大小依然不

够,那么就会触发 OOM 机制,OOM killer 就会根据每个进程的内存占用情况和 oom\_score\_adj 的值进行打分,得分最高的进程就会被首先杀掉。

我们可以通过调整进程的 /proc/[pid]/oom\_score\_adj值,来降低被 OOM killer 杀掉的概率。

#### 完!

新的图解文章都在公众号首发,别忘记关注了哦!如果你想加入百人技术交流群,扫码下方二维码回复「加群」。



扫一扫,关注「小林coding」公众号

图解计算机基础 认准小林coding

每一张图都包含小林的认真 只为帮助大家能更好的理解

- ① 关注公众号回复「<mark>图解</mark>」 获取图解系列 PDF
- ② 关注公众号回复「加群」 拉你进百人技术交流群