xiaolincoding.com

9.2 I/O 多路复用: select/poll /epoll

小林coding

32-40 minutes

9.3 高性能网络模式: Reactor 和 Proactor

小林,来了。


这次就来**图解 Reactor 和 Proactor** 这两个高性能网络模式。

别小看这两个东西,特别是 Reactor 模式,市面上常见的开源软件很多都采用了这个方案,比如 Redis、

Nginx、Netty 等等,所以学好这个模式设计的思想,不仅有助于我们理解很多开源软件,而且也能在面试时吹逼。

发车!





#演进

如果要让服务器服务多个客户端,那么最直接的方式就是为每一条连接创建线程。

其实创建进程也是可以的,原理是一样的,进程和线程的区别在于线程比较轻量级些,线程的创建和线程间切换的成本要小些,为了描述简述,后面都以线程为例。

处理完业务逻辑后,随着连接关闭后线程也同样要销毁了,但是这样不停地创建和销毁线程,不仅会带来性能 开销,也会造成浪费资源,而且如果要连接几万条连 接,创建几万个线程去应对也是不现实的。

要这么解决这个问题呢?我们可以使用「资源复用」的方式。

也就是不用再为每个连接创建线程,而是创建一个「线程池」,将连接分配给线程,然后一个线程可以处理多

个连接的业务。

不过,这样又引来一个新的问题,线程怎样才能高效地 处理多个连接的业务?

当一个连接对应一个线程时,线程一般采用「read -> 业务处理 -> send」的处理流程,如果当前连接没有数据可读,那么线程会阻塞在 read 操作上(socket 默认情况是阻塞 I/O),不过这种阻塞方式并不影响其他线程。


但是引入了线程池,那么一个线程要处理多个连接的业务,线程在处理某个连接的 read 操作时,如果遇到没有数据可读,就会发生阻塞,那么线程就没办法继续处理其他连接的业务。

要解决这一个问题,最简单的方式就是将 socket 改成非阻塞,然后线程不断地轮询调用 read 操作来判断是否有数据,这种方式虽然该能够解决阻塞的问题,但是解决的方式比较粗暴,因为轮询是要消耗 CPU 的,而且随着一个线程处理的连接越多,轮询的效率就会越低。

上面的问题在于,线程并不知道当前连接是否有数据可读,从而需要每次通过 read 去试探。

那有没有办法在只有当连接上有数据的时候,线程才去 发起读请求呢?答案是有的,实现这一技术的就是 I/O 多路复用。

I/O 多路复用技术会用一个系统调用函数来监听我们所有 关心的连接,也就说可以在一个监控线程里面监控很多



我们熟悉的 select/poll/epoll 就是内核提供给用户态的多路复用系统调用,线程可以通过一个系统调用函数从内核中获取多个事件。

PS:如果想知道 select/poll/epoll 的区别,可以看看小林之前写的这篇文章:<u>这次答应我,一举拿下 I/O 多路</u>复用!

select/poll/epoll 是如何获取网络事件的呢?

在获取事件时,先把我们要关心的连接传给内核,再由 内核检测:

 如果没有事件发生,线程只需阻塞在这个系统调用,而 无需像前面的线程池方案那样轮训调用 read 操作来判断 是否有数据。

 如果有事件发生,内核会返回产生了事件的连接,线程 就会从阻塞状态返回,然后在用户态中再处理这些连接 对应的业务即可。

当下开源软件能做到网络高性能的原因就是 I/O 多路复用吗?

是的,基本是基于 I/O 多路复用,用过 I/O 多路复用接口写网络程序的同学,肯定知道是面向过程的方式写代码的,这样的开发的效率不高。

于是,大佬们基于面向对象的思想,对 I/O 多路复用作了一层封装,让使用者不用考虑底层网络 API 的细节,只需要关注应用代码的编写。

大佬们还为这种模式取了个让人第一时间难以理解的名字: Reactor 模式。

Reactor 翻译过来的意思是「反应堆」,可能大家会联想到物理学里的核反应堆,实际上并不是的这个意思。

这里的反应指的是「**对事件反应**」,也就是**来了一个事** 件,Reactor **就有相对应的反应/响应**。

事实上, Reactor 模式也叫 Dispatcher 模式, 我觉得这个名字更贴合该模式的含义,即 I/O 多路复用监听事件,收到事件后,根据事件类型分配 (Dispatch) 给某个进程/线程。

Reactor 模式主要由 Reactor 和处理资源池这两个核心

部分组成,它俩负责的事情如下:

- Reactor 负责监听和分发事件,事件类型包含连接事件、读写事件;
- 处理资源池负责处理事件,如 read -> 业务逻辑 -> send;

Reactor 模式是灵活多变的,可以应对不同的业务场景,灵活在于:

- Reactor 的数量可以只有一个,也可以有多个;
- 处理资源池可以是单个进程/线程,也可以是多个进程/ 线程;

将上面的两个因素排列组设一下,理论上就可以有 4 种方案选择:

- 单 Reactor 单进程 / 线程;
- 单 Reactor 多进程 / 线程;
- 多 Reactor 单进程 / 线程;
- 多 Reactor 多进程 / 线程;

其中,「多 Reactor 单进程 / 线程」实现方案相比「单 Reactor 单进程 / 线程」方案,不仅复杂而且也没有性能 优势,因此实际中并没有应用。

剩下的 3 个方案都是比较经典的,且都有应用在实际的项目中:

- 单 Reactor 单进程 / 线程;
- 单 Reactor 多线程 / 进程;
- 多 Reactor 多进程 / 线程;
 方案具体使用进程还是线程,要看使用的编程语言以及 平台有关:
- Java 语言一般使用线程,比如 Netty;
- C 语言使用进程和线程都可以,例如 Nginx 使用的是进程,Memcache 使用的是线程。

接下来,分别介绍这三个经典的 Reactor 方案。

Reactor


#单 Reactor 单进程 / 线程

一般来说,C 语言实现的是「**单 Reactor** *单进程*」的方案,因为 C 语编写完的程序,运行后就是一个独立的进程,不需要在进程中再创建线程。

而 Java 语言实现的是「**单 Reactor 单线程**」的方案,因为 Java 程序是跑在 Java 虚拟机这个进程上面的,虚拟机中有很多线程,我们写的 Java 程序只是其中的一个线程而已。

我们来看看「单 Reactor 单进程」的方案示意图:

应用程序



可以看到进程里有 Reactor、Acceptor、Handler 这三个对象:

- Reactor 对象的作用是监听和分发事件;
- Acceptor 对象的作用是获取连接;
- Handler 对象的作用是处理业务;

对象里的 select、accept、read、send 是系统调用函数, dispatch 和「业务处理」是需要完成的操作,其中 dispatch 是分发事件操作。

接下来,介绍下「单 Reactor 单进程」这个方案:

- Reactor 对象通过 select (IO 多路复用接口) 监听事件, 收到事件后通过 dispatch 进行分发, 具体分发给 Acceptor 对象还是 Handler 对象, 还要看收到的事件类型;
- 如果是连接建立的事件,则交由 Acceptor 对象进行处

理, Acceptor 对象会通过 accept 方法 获取连接,并创建一个 Handler 对象来处理后续的响应事件;

- 如果不是连接建立事件,则交由当前连接对应的 Handler 对象来进行响应;
- Handler 对象通过 read -> 业务处理 -> send 的流程来完成完整的业务流程。

单 Reactor 单进程的方案因为全部工作都在同一个进程内完成,所以实现起来比较简单,不需要考虑进程间通信,也不用担心多进程竞争。

但是,这种方案存在2个缺点:

- 第一个缺点,因为只有一个进程,**无法充分利用 多核** CPU **的性能**;
- 第二个缺点, Handler 对象在业务处理时,整个进程是 无法处理其他连接的事件的,如果业务处理耗时比较 长,那么就造成响应的延迟;


所以,单 Reactor 单进程的方案**不适用计算机密集型的** 场景,只适用于业务处理非常快速的场景。

Redis 是由 C 语言实现的,在 Redis 6.0 版本之前采用的正是「单 Reactor 单进程」的方案,因为 Redis 业务处理主要是在内存中完成,操作的速度是很快的,性能瓶颈不在 CPU 上,所以 Redis 对于命令的处理是单进程的方案。

#单 Reactor 多线程 / 多进程

如果要克服「单 Reactor 单线程 / 进程」方案的缺点,那么就需要引入多线程 / 多进程,这样就产生了单 Reactor 多线程 / 多进程的方案。

闻其名不如看其图,先来看看「单 Reactor 多线程」方案的示意图如下:



详细说一下这个方案:

Reactor 对象通过 select (IO 多路复用接口) 监听事件, 收到事件后通过 dispatch 进行分发, 具体分发给
 Acceptor 对象还是 Handler 对象, 还要看收到的事件类

型;

- 如果是连接建立的事件,则交由 Acceptor 对象进行处理, Acceptor 对象会通过 accept 方法 获取连接,并创建一个 Handler 对象来处理后续的响应事件;
- 如果不是连接建立事件,则交由当前连接对应的 Handler 对象来进行响应;
 - 上面的三个步骤和单 Reactor 单线程方案是一样的,接下来的步骤就开始不一样了:
- Handler 对象不再负责业务处理,只负责数据的接收和 发送, Handler 对象通过 read 读取到数据后,会将数据 发给子线程里的 Processor 对象进行业务处理;
- 子线程里的 Processor 对象就进行业务处理,处理完后,将结果发给主线程中的 Handler 对象,接着由 Handler 通过 send 方法将响应结果发送给 client;

单 Reator 多线程的方案优势在于**能够充分利用多核 CPU 的能**,那既然引入多线程,那么自然就带来了多线程竞争资源的问题。

例如,子线程完成业务处理后,要把结果传递给主线程的 Handler 进行发送,这里涉及共享数据的竞争。

要避免多线程由于竞争共享资源而导致数据错乱的问题,就需要在操作共享资源前加上互斥锁,以保证任意时间里只有一个线程在操作共享资源,待该线程操作完

释放互斥锁后,其他线程才有机会操作共享数据。

聊完单 Reactor 多线程的方案,接着来看看单 Reactor 多进程的方案。

事实上,单 Reactor 多进程相比单 Reactor 多线程实现起来很麻烦,主要因为要考虑子进程 <-> 父进程的双向通信,并且父进程还得知道子进程要将数据发送给哪个客户端。

而多线程间可以共享数据,虽然要额外考虑并发问题,但是这远比进程间通信的复杂度低得多,因此实际应用中也看不到单 Reactor 多进程的模式。


另外,「单 Reactor」的模式还有个问题,**因为一个** Reactor 对象承担所有事件的监听和响应,而且只在主 线程中运行,在面对瞬间高并发的场景时,容易成为性能的瓶颈的地方。

#多 Reactor 多进程 / 线程

要解决「单 Reactor」的问题,就是将「单 Reactor」实现成「多 Reactor」,这样就产生了第 **多 Reactor 多进程 / 线程**的方案。

老规矩, 闻其名不如看其图。多 Reactor 多进程 / 线程 方案的示意图如下(以线程为例):





方案详细说明如下:

- 主线程中的 MainReactor 对象通过 select 监控连接建立事件,收到事件后通过 Acceptor 对象中的 accept 获取 连接,将新的连接分配给某个子线程;
- 子线程中的 SubReactor 对象将 MainReactor 对象分配 的连接加入 select 继续进行监听,并创建一个 Handler 用于处理连接的响应事件。
- 如果有新的事件发生时, SubReactor 对象会调用当前连接对应的 Handler 对象来进行响应。
- Handler 对象通过 read -> 业务处理 -> send 的流程来完成完整的业务流程。

多 Reactor 多线程的方案虽然看起来复杂的,但是实际实现时比单 Reactor 多线程的方案要简单的多,原因如下:

- 主线程和子线程分工明确,主线程只负责接收新连接, 子线程负责完成后续的业务处理。
- 主线程和子线程的交互很简单,主线程只需要把新连接 传给子线程,子线程无须返回数据,直接就可以在子线 程将处理结果发送给客户端。

大名鼎鼎的两个开源软件 Netty 和 Memcache 都采用了 「多 Reactor 多线程」的方案。

采用了「多 Reactor 多进程」方案的开源软件是 Nginx,不过方案与标准的多 Reactor 多进程有些差异。

具体差异表现在主进程中仅仅用来初始化 socket,并没有创建 mainReactor来 accept 连接,而是由子进程的 Reactor来 accept连接,通过锁来控制一次只有一个子进程进行 accept(防止出现惊群现象),子进程 accept新连接后就放到自己的 Reactor进行处理,不会再分配给其他子进程。

Proactor


前面提到的 Reactor 是非阻塞同步网络模式,而 Proactor 是异步网络模式。

这里先给大家复习下阻塞、非阻塞、同步、异步 I/O 的概念。

先来看看阻塞 I/O, 当用户程序执行 read, 线程会被阻


塞,一直等到内核数据准备好,并把数据从内核缓冲区 拷贝到应用程序的缓冲区中,当拷贝过程完成,read 才 会返回。

注意,**阻塞等待的是「内核数据准备好」和「数据从内核态拷贝到用户态」这两个过程**。过程如下图:



知道了阻塞 I/O,来看看**非阻塞 I/O**,非阻塞的 read 请求在数据未准备好的情况下立即返回,可以继续往下执行,此时应用程序不断轮询内核,直到数据准备好,内核将数据拷贝到应用程序缓冲区,read 调用才可以获取到结果。过程如下图:






注意,这里最后一次 read 调用,获取数据的过程,是一个同步的过程,是需要等待的过程。这里的同步指的是内核态的数据拷贝到用户程序的缓存区这个过程。

举个例子,如果 socket 设置了 0_NONBLOCK 标志,那么就表示使用的是非阻塞 I/O 的方式访问,而不做任何设置的话,默认是阻塞 I/O。

因此,无论 read 和 send 是阻塞 I/O,还是非阻塞 I/O 都是同步调用。因为在 read 调用时,内核将数据从内核 空间拷贝到用户空间的过程都是需要等待的,也就是说 这个过程是同步的,如果内核实现的拷贝效率不 高,read 调用就会在这个同步过程中等待比较长的时 间。

而真正的**异步 I/O** 是「内核数据准备好」和「数据从内核态拷贝到用户态」这**两个过程都不用等待**。

当我们发起 aio_read (异步 I/O) 之后,就立即返回,内核自动将数据从内核空间拷贝到用户空间,这个拷贝过程同样是异步的,内核自动完成的,和前面的同步操作不一样,**应用程序并不需要主动发起拷贝动作**。过程如下图:



举个你去饭堂吃饭的例子,你好比应用程序,饭堂好比操作系统。

阻塞 I/O 好比,你去饭堂吃饭,但是饭堂的菜还没做好,然后你就一直在那里等啊等,等了好长一段时间终于等到饭堂阿姨把菜端了出来(数据准备的过程),但是你还得继续等阿姨把菜(内核空间)打到你的饭盒里(用户空间),经历完这两个过程,你才可以离开。

非阻塞 I/O 好比, 你去了饭堂, 问阿姨菜做好了没有, 阿姨告诉你没, 你就离开了, 过几十分钟, 你又来饭堂问阿姨, 阿姨说做好了, 于是阿姨帮你把菜打到你的饭盒里, 这个过程你是得等待的。

异步 I/O 好比,你让饭堂阿姨将菜做好并把菜打到饭盒里后,把饭盒送到你面前,整个过程你都不需要任何等待。

很明显,异步 I/O 比同步 I/O 性能更好,因为异步 I/O 在「内核数据准备好」和「数据从内核空间拷贝到用户空间」这两个过程都不用等待。

Proactor 正是采用了异步 I/O 技术,所以被称为异步网络模型。

现在我们再来理解 Reactor 和 Proactor 的区别,就比较清晰了。

• Reactor 是非阻塞同步网络模式,感知的是就绪可读写事件。在每次感知到有事件发生(比如可读就绪事件)后,就需要应用进程主动调用 read 方法来完成数据的读取,也就是要应用进程主动将 socket 接收缓存中的数据

读到应用进程内存中,这个过程是同步的,读取完数据 后应用进程才能处理数据。


• Proactor 是异步网络模式,感知的是已完成的读写事件。在发起异步读写请求时,需要传入数据缓冲区的地址(用来存放结果数据)等信息,这样系统内核才可以自动帮我们把数据的读写工作完成,这里的读写工作全程由操作系统来做,并不需要像 Reactor 那样还需要应用进程主动发起 read/write 来读写数据,操作系统完成读写工作后,就会通知应用进程直接处理数据。

因此,Reactor 可以理解为「来了事件操作系统通知应用进程,让应用进程来处理」,而 Proactor 可以理解为「来了事件操作系统来处理,处理完再通知应用进程」。这里的「事件」就是有新连接、有数据可读、有数据可写的这些 I/O 事件这里的「处理」包含从驱动读取到内核以及从内核读取到用户空间。

举个实际生活中的例子,Reactor 模式就是快递员在楼下,给你打电话告诉你快递到你家小区了,你需要自己下楼来拿快递。而在 Proactor 模式下,快递员直接将快递送到你家门口,然后通知你。

无论是 Reactor, 还是 Proactor, 都是一种基于「事件分发」的网络编程模式,区别在于 Reactor 模式是基于「待完成」的 I/O 事件,而 Proactor 模式则是基于「已完成」的 I/O 事件。

接下来,一起看看 Proactor 模式的示意图:



介绍一下 Proactor 模式的工作流程:

- Proactor Initiator 负责创建 Proactor 和 Handler 对象, 并将 Proactor 和 Handler 都通过 Asynchronous Operation Processor 注册到内核;
- Asynchronous Operation Processor 负责处理注册请求,并处理 I/O 操作;
- Asynchronous Operation Processor 完成 I/O 操作后通 知 Proactor;
- Proactor 根据不同的事件类型回调不同的 Handler 进行 业务处理;
- Handler 完成业务处理;

可惜的是,在 Linux 下的异步 I/O 是不完善的, aio 系列函数是由 POSIX 定义的异步操作接口,不是真正的操作系统级别支持的,而是在用户空间模拟出来的异步,

并且仅仅支持基于本地文件的 aio 异步操作,网络编程中的 socket 是不支持的,这也使得基于 Linux 的高性能网络程序都是使用 Reactor 方案。

而 Windows 里实现了一套完整的支持 socket 的异步编程接口,这套接口就是 IOCP,是由操作系统级别实现的异步 I/O,真正意义上异步 I/O,因此在 Windows 里实现高性能网络程序可以使用效率更高的 Proactor 方案。

#总结

常见的 Reactor 实现方案有三种。

第一种方案单 Reactor 单进程 / 线程,不用考虑进程间通信以及数据同步的问题,因此实现起来比较简单,这种方案的缺陷在于无法充分利用多核 CPU,而且处理业务逻辑的时间不能太长,否则会延迟响应,所以不适用于计算机密集型的场景,适用于业务处理快速的场景,比如 Redis(6.0) 采用的是单 Reactor 单进程的方案。

第二种方案单 Reactor 多线程,通过多线程的方式解决了方案一的缺陷,但它离高并发还差一点距离,差在只有一个 Reactor 对象来承担所有事件的监听和响应,而且只在主线程中运行,在面对瞬间高并发的场景时,容易成为性能的瓶颈的地方。

第三种方案多 Reactor 多进程 / 线程,通过多个

Reactor 来解决了方案二的缺陷,主 Reactor 只负责监听事件,响应事件的工作交给了从 Reactor,Netty 和 Memcache 都采用了「多 Reactor 多线程」的方案,Nginx 则采用了类似于「多 Reactor 多进程」的方案。

Reactor 可以理解为「来了事件操作系统通知应用进程,让应用进程来处理」,而 Proactor 可以理解为「来了事件操作系统来处理,处理完再通知应用进程」。

因此,真正的大杀器还是 Proactor,它是采用异步 I/O 实现的异步网络模型,感知的是已完成的读写事件,而不需要像 Reactor 感知到事件后,还需要调用 read 来从内核中获取数据。

不过,无论是 Reactor,还是 Proactor,都是一种基于「事件分发」的网络编程模式,区别在于 Reactor 模式是基于「待完成」的 I/O 事件,而 Proactor 模式则是基于「已完成」的 I/O 事件。

关注作者

哈喽,我是小林,就爱图解计算机基础,如果觉得文章 对你有帮助,欢迎微信搜索「小林coding」,关注后, 回复「网络」再送你图解网络 PDF



图解计算机基础 认准小林coding



扫一扫,关注「小林coding」公众号

每一张图都包含小林的认真只为帮助大家能更好的理解

- ① 关注公众号回复「图解」 获取图解系列 PDF
- ② 关注公众号回复「加群」 拉你进百人技术交流群