17 如何向面试官证明你做的系统是高性能的?

前两讲,我带你了解了"高可用的衡量标准"以及"如何设计高可用的架构",接下来我们会用两讲的时间来聊一聊"高性能"的话题,今天咱们先来探讨怎么向面试官证明你做的系统是高性能的?(其中会涉及性能优化的指标和关注点,以及怎样分析系统的性能瓶颈)。

案例背景

我曾经面试过很多研发工程师和架构师,他们在介绍系统性能时,一般会说:"我们的架构最高支持 200 万的并发流量"。

如果不考虑实际业务需求,这样的回答没有任何意义,因为高性能与业务是强相关的:

- 如果一台网络游戏服务器,可以支撑 2 百名玩家同时在线开黑,可能就算高性能;
- 如果一台网络直播服务器,可以支撑 2 千名用户同时在线观看,可能就算高性能;
- 如果一台电商平台服务器,可以支撑 2 万名用户同时在线下单,可能就算高性能;

这些数据也许有出入,但逻辑没问题,并且在实际的业务场景中,你要关注很多业务相关性指标,比如游戏需要关注稳定性;视频需要关注延时;电商需要关注一致性......

在明确了业务场景之后,你还要关注系统的性能指标主要有吞吐量、延迟以及 TP。

案例分析

我们在拿到产品经理的 PRD 文档时,心里就会清楚要关心哪些系统性能指标,因为需求文档中会描述同时支持多少人在线访问,你也可以借此估算出系统的并发用户数。一般来讲,系统建立的会话数量就是用户同时访问系统的数量。你也可以通过公式,估算出系统的吞吐量(throughput)和延迟(latency)。

并发度=吞吐量 × 延迟


延迟和吞吐量,是衡量软件系统最常见的两个指标。

• **吞吐**量(系统处理请求的速率): 反映单位时间内处理请求的能力(单位一般是TPS或

QPS) .

• 延迟(响应时间): 从客户端发送请求到接收响应的时间(单位一般是ms、s)。

一般来说,**延迟和吞吐量既互斥,又不绝对的互斥**,你可以通过性能压测分别绘制吞吐量和 延迟的曲线图:



延迟总是非递减的曲线,开始时表现比较平稳,到了某一个特定值后,会迅速增大。而吞吐量曲线在开始时迅速增加,到达峰值后逐渐减小。

总体来看,随着压力增大,单位时间内系统被访问的次数增加。结合延迟和吞吐量观察的话,吞吐量曲线的最高点,往往是延迟曲线最低偏后的一个时间点,这意味着延迟已经开始增大一段时间了。那么**对一些延迟要求比较高的系统来说,系统优化性能指标是要找到延迟趋向最低和吞吐量趋向最高的点**。

从图中你也可以看出,如果不做流量控制,在系统压力不断增大后,系统便什么也做不成。 这也是一些不够健壮的系统,在压力较大的特殊业务场景下(比如一元秒杀、抢购、瞬时流量非常大的系统),直接崩溃,对所有用户拒绝服务的原因。

除了吞吐量和延迟, TP (Top Percentile) 也经常被提到。 以 TP 99 为例,它是指请求中 99% 的请求能达到的性能, TP 是一个时间值,比如 TP 99 = 10ms,含义就是 99%的请求,在 10ms 之内可以得到响应。

关于 TP 指标, 你要掌握两个考点。

- **计算 TP 指标**: 比如 TP 99,把一段时间内所有请求的响应时间,从小到大进行排序, 然后取 99% 对应的请求的响应时间,即为 TP99 的值。
- **TP指标相比于性能均值的意义**: 为什么要用 TP 99 这样的比例方式,而不直接用平均数来定义性能呢?这是为了更符合实际系统的情况。

举个例子,比如在一个系统的 100 个请求中,99 个都在 1 s 左右返回,剩下 1 个 100s 还不返回,如果计算平均时间,就是

$$\frac{99\times 1s + 1\times 100s}{100} \geq 2s$$

,无法反映系统的真实情况。因为耗时 100 s 的请求也许是异常请求,正常请求的平均时间仍是 1 秒,而 TP99 就比较能反映真实情况,因为 TP99 就可以达到 1 秒。

对初中级研发工程师来说,回答"吞吐率、延迟、TP 99 (TP 99 比较有代表性)"这三个指标就够了,但如果你应聘高级研发工程师,还要站在系统全链路的角度上思考问题,从端到端的角度思考系统的性能指标(也就是从架构师的视角分析系统)。

案例解答

用架构师的视角分析系统性能指标

架构师视角说白了就是系统的全链路视角,我们从前端请求流程开始,来讲解一次请求链路会涉及哪些前后端性能指标。



一次请求链路

步骤一: DNS解析

用户在浏览器输入 URL 按回车,请求会进行 DNS 查找,浏览器通过 DNS 解析查到域名映射的IP 地址,查找成功后,浏览器会和该 IP 地址建立连接。对应的性能指标为:**DNS解析时间**。

那你怎么提升域名DNS解析性能呢?

答案是通过 DNS缓存或 DNS 预解析,适当增大域名的TTL 值来增大 DNS 服务器缓存域名的时间,进而提升了缓存的命中率。也可以用 dns-prefetch 标签实现域名的预解析,让浏览器在后台把要用的 DNS请求提前解析,当用户访问的网页中包含了预解析的域名时,再次解析 DNS 就不会有延迟了,比如京东针对静态资源域名的预解析如下:

<link rel="dns-prefetch" href="//static.360buyimg.com">

步骤二:建立TCP连接

由于 HTTP 是应用层协议,TCP 是传输层协议,所以 HTTP 是基于 TCP 协议基础上进行数据传输的。所以你要建立 TCP 请求连接,这里你也可以用 TCP的连接时间来衡量浏览器与 Web 服务器建立的请求连接时间。

步骤三: 服务器响应

这部分就是我们开篇讲到的最重要的性能指标了,即服务器端的延迟和吞吐能力。针对影响服务端性能的指标,还可以细分为基础设施性能指标、数据库性能指标,以及系统应用性能指标。

• 基础设施性能指标主要针对 CPU 利用率、磁盘 I/O, 网络带宽、内存利用率等。

举个例子,如果 CPU 占用率超过80%,很可能是系统出了问题。如果内存利用率 100%,可能是因为内存中存放了缓存,因此还要衡量 SWAP 交换空间的利用率。另外,还要考虑容器的 JVM 的Full GC 情况、磁盘 I/O 是否可以优化、网络带宽是否存在瓶颈等问题都会影响系统的最终性能。

- 数据库的性能指标主要有 SQL 查询时间、并发数、连接数、缓存命中率等。
- 系统应用性能指标和系统业务有关,因为业务场景影响架构设计,比如To C 的系统一般会设计成同步 RPC 调用,因为要实时反馈 C 端用户的请求,而 To B 的系统则可以设计成事件驱动模式,通过异步通知的方式,推送或拉取数据,两种架构对比,显然异步事件驱动的吞吐量会更高。

步骤四: 白屏时间

当浏览器与 Web 服务器建立连接后,就可以进行数据通信了。Web 服务器接收请求后,开始处理请求,浏览器这时会等待Web 服务器的处理响应。

由于浏览器自上而下显示 HTML,同时渲染顺序也是自上而下的,所以当用户在浏览器地址 栏输入 URL 按回车,到他看到网页的第一个视觉标志为止,这段白屏时间可以作为一个性 能的衡量指标(白屏时间越长,用户体验越差)。

优化手段为减少首次文件的加载体积,比如用 gzip 算法压缩资源文件,调整用户界面的浏览行为(现在主流的Feed流也是一种减少白屏时间的方案)。

步骤五: 首屏时间

用户端浏览界面的渲染,首屏时间也是一个重要的衡量指标,首屏时间是指:用户在浏览器地址输入 URL 按回车,然后看到当前窗口的区域显示完整页面的时间。一般情况下,一个页面总的白屏时间在 2 秒以内,用户会认为系统响应快,2~5 秒,用户会觉得响应慢,超过 5 秒很可能造成用户流失。

如何分析系统的性能瓶颈?

通常情况下,系统性能不达标一般会反映在TP 99 的延迟上面,但这只是表层的现象,怎么找到系统真正的性能瓶颈呢? 你可以遵循这几个步骤。

• 设计阶段, 定义系统性能目标

你要在项目初期定义好系统大致的性能目标,比如希望单台服务器能够负载多少 TPS 的请求,因为不同的性能会影响到系统的架构设计,也会带来不同的成本,一旦过了设计阶段,再因为性能问题调整系统架构,成本极高。比如,当前单机性能是 80 TPS,要想优化到100 TPS,可以做一些小的性能优化,但要提升到 1000 TPS,就要进行架构改造了,代价非常大。

• 开发阶段,走查代码和业务流程

也就是评审代码,代码包括应用程序源代码、环境参数配置、程序整个调用流程和处理逻辑。比如,用户在 App 中触发了"立即下单"按钮,服务端的应用程序从线程池里取得了线程来处理请求,然后查询了几次缓存和数据库,都读取和写入了什么数据,再把最终的响应返回给 App,响应的数据报文格式是什么,有哪些状态码和异常值……

• 测试阶段, 压测发现系统性能峰值

一般来说,你要在系统上线前,对系统进行全方位的压力测试,绘制出系统吞吐量和延迟曲线,然后找到最佳性能点,并在超过最佳性能点时做限流,如果达不到最佳性能点(比如多数系统的吞吐量,随着压力增大,吞吐量上不去)就需要考虑出现延迟和吞吐量的这几种情况。

1.定位延迟问题

你要本着端到端的策略,大到整体流程,小到系统模块调用,逐一排查时间消耗在哪里。

你可以使用 kill -3 PID, jstack 等命令打印系统当前的线程执行的堆栈;还可以用一些性能分析工具,如 JProfiler 来监控系统的内存使用情况、垃圾回收、线程运行状况,比如你发现了运行的 100 个线程里面,有 80 个卡在某一个锁的释放上面,这时极有可能这把锁造成的延迟问题。

2. 对于吞吐量问题的定位

对于吞吐量指标要和 CPU使用率一起来看,在请求速率逐步增大时,经常会出现四种情况:

	CPU 上升	CPU 不变
吞吐量上升	合理情况,持续施加更高的压力,直到 达到吞吐量的峰值	持续压测,继续施加更高的压力,直到 达到吞吐量的峰值
吞吐量不变	这种情况可能是 CPU 被其他任务占用, 需要找到致使 CPU 飙升的原因	最常见的情况,持续加压,吞吐量和 CPU 都没有变化,检查磁盘 I/O、网络 带宽、工作线程

@拉勾教育

总结

对于怎么评估系统高性能,你可以从系统的吞吐量、延迟以及 TP 99, 这三个指标出发回答面试官提出的问题。而对于高级研发工程师,不仅仅要了解后端的性能指标,还有对全链路的性能指标有所了解。

另外,在实际生产环境,还会涉及 CDN 加速、ISP 路由策略、边缘计算等一系列网络工程层面的性能优化指标,这里展开的内容相对较多,你可以自己课下学习。总的来说,你要在大脑里先建立起整个请求的链路蓝图,熟悉每个环节的性能损耗。

6 of 6